### Qemu-2.7 操作指南

#### 启动需要的文件:

- 1.已经编译好的 Qemu-2.7 可执行文件
- 2.qcow2 镜像文件
- 3.Spec2000 可执行文件
- 4.操作系统内核文件
- 5.启动 qemu 的脚本文件

# 创建修改 qcow2 文件

- qemu-img create -f qcow2 spec2000.qcow2 20G
  新建一个20G大小的名为spec2000.qcow2的镜像文件,若已有文件则不再使用此命令
- modprobe nbd max\_part=16
- 启用 nbd 模块连接 qcow2 文件,若已经启动则不再使用此命令。
- qemu-nbd -c /dev/nbd0 spec2000.qcow2
- 通过 nbd 连接 gcow2 文件。(nbd: network block device)
- mount /dev/nbd0p1 /mnt/
- 挂载 qcow2 到系统中
- ......到/mnt/中修改 qcow2的内容,比如这次是将 spec2000的文件直接复制到 qcow2 当中。
- umount /mnt/
- 修改完后取消挂载
- qemu-nbd -d /dev/nbd0
- 断开和 gcow2 的 nbd 连接,保存修改

#### 启动脚本解析

- qemu-2.7.0-rc4/mips64el-softmmu/qemu-system-mips64el qemu程序
- -M malta \ 运行平台
- -cpu 5KEc \ cpu型号
- -m 2048 \ 内存大小
- -drive file=spec2000.qcow2 \ 加载的qcow2
- -kernel vmlinuz-4.4.0-0.rc4.git0.1.mips.fc23.mips64el \ 加载的内核文件
- -append "rw root=/dev/sda1 console=tty0 console=ttyS0 mem=256m@0x0 mem=1792m@0x90000000 init=/bin/sh "\ 启动后系统的设置
- -nographic \ 字符启动模式,没有窗口,图形之类的
- -serial stdio \ 可以通过 ctrl+c结束 qemu
- -monitor pty 监视器

•

# 启动 qemu,运行 spec2000

- 1.通过运行启动脚本,启动 qemu
- 2.在 qemu 模拟的系统中运行

/testbench/spec2000-all/myrun.sh

来启动 spec2000