## Thermodynamische Potentiale

Wir betrachten homogene Systeme, deren Gleichgewichtslage durch 2 Zustandsvariablen eindeutig festgelegt ist. Es ergeben sich folgende Variablenpaare für die Größen S, T, p, V, wobei Kombinationen zwischen S, T und p, V wegen Abhängigkeit voneinander ausgeschlossen ist.

$$U(S,V), F(T,V), H(S,p), G(T,p)$$
 (1)

Die Zustandsgrößen U, F, H, G sind Thermodynamische Potentiale. Man nennt Zustandsvariablen, als Funktionen deren eine Größe zum thermondynamischen Potential wird ihre **natürliche Variable** genannt. Im Falle von U sind S und V ihre natürlichen Variablen.

Die Thermodynamischen Potentiale haben folgende Eigenschaften

- 1 Sie sind Zustandsgrößen von der Dimension einer Energie
- 2 Ihre partiellen Ableitungen nach den natürlichen Variablen liefern wieder einfache Zustandsgrößen
- 3 Sie liefern vollständige thermodynamische Informationen über das betrachtete System

Vergleiche die schon aus der Mechanik oder Elektronik bekannten Potentiale wie die Kraft  $\vec{F} = -\vec{\nabla}V$  bzw  $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial}{\partial t}\vec{A}$  oder  $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ .

Betrachten wir die Zustandsfunktion U = U(S, V) und bilden das Vollständige Differential

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S dV \tag{2}$$

Vergleiche mit dem vollständigen Differential der inneren Energie aus dem 1.Hauptsatz

$$dU = TdS - pdV (3)$$

so ergibt sich

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V} \qquad p = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S} \tag{4}$$

Damit erfüllt die Innere Energie den zweiten Punkt von den verlangten Eigenschaften für thermodynamische Potentiale. Wobei die anderen Kriterien auch erfüllt sind. D.h. die Innere Energie ist ein thermodynamisches Potential

$$U = U(S, V) \tag{5}$$

Mit Hilfe der Legendre-Transformation der Zustandsvariablen kann man vom Potential U(S, V) zu einem anderen Potential F(T, V) kommen.

$$F(T,V) = U - TS \tag{6}$$

Das thermodynamisches Potential in der Gleichung (6) nennt man die helmholtsche freie Energie. Wir bilden das totale Differential

$$dF = dU - TdS - SdT$$

$$= \mathcal{T}dS - pdV - \mathcal{T}dS - SdT$$

$$= -pdV - SdT$$
(7)

Bildet man das vollständige Differential einer Funktion F(T, V) so erhält man

$$dF = \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_S dT + \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T dV \tag{8}$$

Durch vergleich der Koeffizienten sieht man

$$p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T \qquad S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_S \tag{9}$$

Also ist die freie Energie ebenfalls ein thermodynamisches Potential.

Analog erhält man noch zwei weitere wichtige thermodynamische Potentiale die **Enthalpie** H(S,p)

$$H(S,p) = U + pV \tag{10}$$

Aus der sich folgende Zustandsvariablen ableiten lassen

$$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p \qquad V = -\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S \tag{11}$$

und die freie Enthalpie bzw das Gibbs-Potential G(T,p)

$$G(T,p) = U - TS + pV \tag{12}$$

Aus der sich folgende Zustandsvariablen ableiten lassen

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p \qquad V = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T \tag{13}$$

Alle vier Potentiale aus Gleichung (1) zusammengefasst:

Name	Funktion	differentielle Form
innere Energie	U(S,V) = U	dU = TdS - pdV
freie Energie	F(T, V) = U - TS	dF = -SdT - pdV
Entalpie	H(S,p) = U + PV	dH = TdS + VdP
freie Entalpie	G(T,p) = U - TS + pV	dG = -SdT + Vdp

## Referenzen

- Fließbach
- http://141.20.44.172/ede/06theophys2/060630.pdf