Thermodynamische Potentiale

Wir betrachten homogene Systeme, deren Gleichgewichtslage durch 2 Zustandsvariablen eindeutig festgelegt ist. Es ergeben sich folgende Variablenpaare für die Größen S, T, p, V, wobei Kombinationen zwischen S, T und p, V wegen Abhängigkeit voneinander ausgeschlossen ist.

$$U(S,V), F(T,V), H(S,p), G(T,p)$$
 (1)

Die Zustandsgrößen U, F, H, G sind Thermodynamische Potentiale. Man nennt Zustandsvariablen, als Funktionen deren eine Größe zum thermondynamischen Potential wird ihre **natürliche Variable** genannt. Im Falle von U sind S und V ihre natürlichen Variablen.

Die Thermodynamischen Potentiale haben folgende Eigenschaften

- 1 Sie sind Zustandsgrößen von der Dimension einer Energie
- 2 Ihre partiellen Ableitungen nach den natürlichen Variablen liefern wieder einfache Zustandsgrößen
- 3 Sie liefern vollständige thermodynamische Informationen über das betrachtete System

Vergleiche die schon aus der Mechanik oder Elektronik bekannten Potentiale wie die Kraft $\vec{F} = -\vec{\nabla}V$ bzw $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial}{\partial t}\vec{A}$ oder $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$.

Betrachten wir die Zustandsfunktion U=U(S,V) und bilden das Vollständige Differential

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S dV \tag{2}$$

Vergleiche mit dem vollständigen Differential der inneren Energie aus dem 1.Hauptsatz

$$dU = TdS - pdV (3)$$

so ergibt sich

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V \qquad p = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S \tag{4}$$

Damit erfüllt die Innere Energie den zweiten Punkt von den verlangten Eigenschaften für thermodynamische Potentiale. Wobei die anderen Kriterien auch erfüllt sind. D.h. die Innere Energie ist ein thermodynamisches Potential

$$U = U(S, V) \tag{5}$$

Mit Hilfe der Legendre-Transformation der Zustandsvariablen kann man vom Potential U(S, V) zu einem anderen Potential F(T, V) kommen.

$$F(T,V) = U - TS \tag{6}$$

Das thermodynamisches Potential in der Gleichung (6) nennt man die helmholtsche freie Energie. Wir bilden das totale Differential

$$dF = dU - TdS - SdT$$

$$= \mathcal{T}dS - pdV - \mathcal{T}dS - SdT$$

$$= -pdV - SdT$$
(7)

Bildet man das vollständige Differential einer Funktion F(T, V) so erhält man

$$dF = \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_S dT + \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T dV \tag{8}$$

Durch vergleich der Koeffizienten sieht man

$$p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T \qquad S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_S \tag{9}$$

Also ist die freie Energie ebenfalls ein thermodynamisches Potential.

Analog erhält man noch zwei weitere wichtige thermodynamische Potentiale die **Enthalpie** H(S, p)

$$H(S, p) = U + pV \tag{10}$$

Aus der sich folgende Zustandsvariablen ableiten lassen

$$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p \qquad V = -\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S \tag{11}$$

und die freie Enthalpie bzw das Gibbs-Potential G(T, p)

$$G(T,p) = U - TS + pV \tag{12}$$

Aus der sich folgende Zustandsvariablen ableiten lassen

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p \qquad V = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T \tag{13}$$

Alle vier Potentiale aus Gleichung (1) zusammengefasst:

Name	Funktion	differentielle Form
innere Energie	U(S,V) = U	dU = TdS - pdV
freie Energie	F(T, V) = U - TS	dF = -SdT - pdV
Entalpie	H(S,p) = U + PV	dH = TdS + VdP
freie Entalpie	G(T,p) = U - TS + pV	dG = -SdT + Vdp

Die thermodynamischen Potentiale lassen sich auf den Fall von mehreren äußeren Parametern $x = (x_1, ..., x_n)$ verallgemeinern.

$$dU = TdS - \sum_{i=1}^{n} X_i dx_i$$
(14)

Dies zum Beispiel ist die Verallgemeinerung von der differentiellen Form der inneren Energie (2), denn neben den Volumen V können zum Beispiel Teilchenzahl N und ein Magnetfeld B als äußerer Parameter auftreten. In diesem Fall wäre die differentielle Darstellung der inneren Energie

$$dU = TdS - PdV - MdB + \mu dN \tag{15}$$

Durch Legendre-Transformation lassen sich neue thermodynamische Potentiale herleiten. Aus diesem Grund existieren so viele Potentiale wie Kombinationsmöglichkeiten der Zustandsvariablen n von Systemen.

Maxwellrelationen

Da man die partiellen Ableitungen bei stetig differentierbaren Funktionen vertauschen kann d.h. $\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y}$, kann man die so genannten Maxwellrelationen herleiten. Mit Hilfe der Gleichungen (3) und (4) folgt

$$\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V} = T \qquad \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S} = -p \tag{16}$$

$$\frac{\partial}{\partial V} \underbrace{\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)}_{T} = \frac{\partial}{\partial S} \underbrace{\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)}_{-p} \tag{17}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right) = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right) \tag{18}$$

Analog lassen sich weitere Maxwellrelationen aus den uns bekannten Potentialen herleiten. Hier die Zusammenstellung aller möglichen Maxwellrelationen aus den hier vier besprochenen Potentialen

$$-\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{S} = \left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_{V} \quad \text{aus } dU \tag{19}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \quad \text{aus } dF \tag{20}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p \quad \text{aus } dH \tag{21}$$

$$-\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{S} = \left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_{V} \quad \text{aus } dU$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T} = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V} \quad \text{aus } dF$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_{S} = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_{p} \quad \text{aus } dH$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_{T} = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p} \quad \text{aus } dG$$

$$(20)$$

Referenzen

- Fließbach
- http://141.20.44.172/ede/06theophys2/060630.pdf