

# SISTEMAS OPERACIONAIS

Módulo 6 – Pthreads

Prof. Daniel Sundfeld daniel.sundfeld@unb.br



- Microprocessadores baseados em uma unidade central de processamento (CPU) apresentaram um grande avanço durante mais de duas décadas.
- A evolução começou a diminuir em 2003, devido ao crescente consumo de energia e dissipação de calor que limitaram o crescimento do clock e o número de instruções que podem ser executados em um período de clock em uma única CPU.



- Os usuários e programadores estão acostumados a ver seu programa rodando mais rápido a cada nova geração de CPU;
- Isso não é mais verdade nos dias de hoje, um programa sequencial irá rodar em apenas um dos cores de um processador;
- Tradicionalmente, os softwares são escritos como programas sequenciais.



- Praticamente, todos os fabricantes mudaram de paradigma de evolução, onde começaram a aumentar o número de núcleos de um processador para poder aumentar a capacidade de processamento.
- Uma forma de aproveitar esses diferentes núcleos é com a utilização de threads.
- Quais funções para criar, destruir e sincronizar threads?



- Bem antes dos fabricantes mudarem o paradigma, um padrão já havia sido definido.
- A grande diversidade das possibilidades e implementações motivou a padronização. Por exemplo, alguns pacotes divergem até mesmo como criar uma thread (alguns não usam nome de função).
- Pthreads ("P" de "POSIX") é uma padronização criada pelo IEEE e define um conjunto de tipos e chamadas na linguagem de programação C.



# CRIAÇÃO DE UMA THREAD

- Pthread define funções para criar e terminar uma thread:
- \*attr e \*arg podem ser nulos.





## CRIAÇÃO DE UMA THREAD

```
#define NUM THREADS
                                             void *thread func(void *arg)
int main (void)
   int ret, i;
                                                 printf("Hello, world!\n");
   pthread t threads[NUM THREADS];
                                                 pthread exit (NULL);
   for (i = 0; i < NUM THREADS; i++)</pre>
       printf("Creating %d\n", i);
       ret = pthread create(&threads[i], NULL, &thread func, NULL);
       if (ret)
           printf("Error %d on thread %d\n", ret, i);
           perror("pthread create");
           exit(-1);
   pthread exit(NULL);
```



#### TÉRMINO DE THREADS

- Uma thread pode terminar nas seguintes situações:
- Quando a thread invoca pthread\_exit();
- Quando a função passada por argumento para pthread\_create retorna;
- Ela é cancelada;
- Alguma thread chama a função exit() ou a thread principal retorna na função main().

8



#### TÉRMINO DE THREADS



• Exemplos de thread terminando a execução:



## ARGUMENTOS PARA THREADS

- Muitas vezes é necessário passar argumentos para threads, assim como é possível passar argumentos para funções.
- O argumento "arg", da função pthread\_create, é utilizado para isso.





#### ARGUMENTOS PARA THREADS

```
struct thread arg {
    int num;
};
int main (void)
    int ret, i;
    struct thread arg args[NUM THREADS];
    pthread_t threads[NUM_THREADS];
    for (i = 0; i < NUM THREADS; i++)</pre>
        args[i].num = i;
    for (i = 0; i < NUM THREADS; i++)</pre>
        printf("Creating %d\n", i);
        ret = pthread create(&threads[i], NULL, &thread func, &args[i]);
        if (ret)
            printf("Error %d on thread %d\n", ret, i);
            perror ("pthread create");
            exit(-1);
    pthread exit(NULL);
```





#### ARGUMENTOS PARA THREADS

```
void *thread func(void *arg)
   struct thread arg *ctx = arg;
   printf("Hello, world %d!\n", ctx->num);
   return NULL;
     user@station$ ./args
     Creating 0
     Creating 1
     Creating 2
     Hello, world 0!
     Creating 3
     Hello, world 1!
     Hello, world 2!
     Creating 4
     Hello, world 3!
     Hello, world 4!
```



#### PTHREAD JOIN

```
#include <pthread.h>
int pthread_join(pthread_t thread, void **retval);
```

- Função que aguarda o término da thread (ou retorna imediatamente se a thread já terminou).
- Se retval != NULL, recebe o valor retornado pela thread.





#### PTHREAD\_JOIN

```
int main (void)
    (...)
    for (i = 0; i < NUM THREADS; i++)
        printf("Creating %d\n", i);
        ret = pthread create(&threads[i], NULL, &thread func, &args[i]);
        (...)
    for (i = 0; i < NUM THREADS; i++)</pre>
        ret = pthread join(threads[i], NULL);
        if (ret)
            printf("Error waiting thread %d\n", i);
            perror ("pthread join");
            exit(-1);
    return 0;
```



#### PTHREAD JOIN

- Após a saída com sucesso de um pthread\_join, é garantido que a thread terminou.
- Múltiplas threads aguardando a mesma thread possuem comportamento indefinido.
- Qualquer thread pode aguardar qualquer thread.
- Não existe função "aguarde qualquer thread".

There is no pthreads analog of waitpid(-1, &status, 0), that is, "join with any terminated thread". If you believe you need this functionality, you probably need to rethink your application design. pthread\_join(3)



```
#include <pthread.h>
int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *restrict mutex, const pthread_mutexattr_t *restrict attr);
pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
int pthread_mutex_destroy(pthread_mutex_t *mutex);
int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);
int pthread_mutex_trylock(pthread_mutex_t *mutex);
int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex);
```

- Inicialização
- Lock, unlock, try\_lock
- Atributos de mutex: veja pthread\_mutexattr(3)





```
#define NUM_THREADS 2
#define THREADS_LOOPS 1000 * 1000

static int count = 0;
static pthread_mutex_t my_mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;

void *thread_func(void *arg)
{
   int i;

   for (i = 0; i < THREADS_LOOPS; i++)
   {
      pthread_mutex_lock(&my_mutex);
      count++;
      pthread_mutex_unlock(&my_mutex);
   }
   return NULL;
}</pre>
```





```
int main (void)
   for (i = 0; i < NUM THREADS; i++)</pre>
      ret = pthread create(&threads[i], NULL, &thread_func, NULL);
      (...)
   while (count < NUM_THREADS * THREADS_LOOPS)
      printf("count %d/%d\n", count, NUM THREADS * THREADS LOOPS);
   return 0;
             user@station$ ./mutex
             Creating 0
             Creating 1
             count 0/2000000
             count 0/2000000
             count 1/2000000
             (...)
             count 1999986/2000000
             count 1999992/2000000
             count 1999998/2000000
```



- Se um sinal chega em uma função que está aguardando um mutex, depois de retornar do sighandler ela volta a bloquear no mutex como se não tivesse sido interrompida.
- Mutex foram criados como para serem primitivas baixo nível, que outras rotinas de sincronização se baseiam. Implementações de mutex tentam ser o mais eficiente possível.



#### PTHREAD COND WAIT

- Y
- Função que bloqueia aguardando uma condição;
- É necessário obter o mutex antes de bloquear;
- A thread libera o mutex e aguarda a condição "atomicamente"

```
pthread_mutex_lock(&count_mutex);
while (count > 0)
{
    pthread_cond_wait(&count_cond, &count_mutex);
    printf("%d\n", count);
}
printf("%d!\n", count);
pthread_mutex_unlock(&count_mutex);
```



#### PTHREAD COND WAIT

```
int pthread_cond_timedwait(pthread_cond_t *restrict cond,
pthread_mutex_t *restrict mutex,
const struct timespec *restrict abstime);
int pthread_cond_wait(pthread_cond_t *restrict cond,
pthread_mutex_t *restrict mutex);
```

- Comportamento indefinido se não tiver o lock do mutex;
- Deve-se utilizar apenas um mutex por condição (nunca mais de um mutex);
- Pode-se utilizar mais de uma condição por mutex, comportamento desejado em muitos casos;
- Timed wait comporta-se como o wait, mas retorna erro depois de um certo tempo.

21



#### PTHREAD COND INIT

```
int pthread_cond_destroy(pthread_cond_t *cond);
int pthread_cond_init(pthread_cond_t *restrict cond,
const pthread_condattr_t *restrict attr);
pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
```

- Macro que permite inicialização estática;
- Função para (re)inicialização dinâmica;
- Função que destrói, resultado é que para todos os efeitos, o objeto permanece não-inicializado;
- Comportamento não definido para: destruir condição quando outras threads estão aguardando, utilizar objeto não inicializados, iniciar mais de uma vez ou destruir mais de uma vez.



#### PTHREAD COND SIGNAL

```
#include <pthread.h>
int pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t *cond);
int pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cond);
```

- Signal desbloqueia pelo menos uma thread que esteja bloqueada em uma condição.
- Se nenhuma estiver aguardando, nada acontece.
- Broadcast desbloqueia todas as threads que estejam aguardando. Nesse caso, uma thread é desbloqueada e as outras ficam aguardando o mutex ser liberado.





#### PTHREAD COND WAIT

```
#define NUM THREADS 4
#define THREAD COUNT 200
pthread mutex t count mutex = PTHREAD MUTEX INITIALIZER;
pthread cond t count cond = PTHREAD COND INITIALIZER;
int count = NUM THREADS * THREAD COUNT;
void *thread func(void *arg)
    int i:
    for (i = 0; i < THREAD COUNT; i++)</pre>
       pthread mutex lock(&count mutex);
        count--;
        pthread cond signal (&count cond);
        pthread_mutex_unlock(&count mutex);
    return NULL;
```





#### PTHREAD\_COND\_WAIT

```
int main (void)
    (\ldots)
    for (i = 0; i < NUM THREADS; i++)</pre>
        ret = pthread create(&threads[i], NULL, &thread func, NULL);
        (...)
    pthread_mutex_lock(&count mutex);
    printf("main: beginning %d\n", count);
    while (count > 0)
        pthread cond wait(&count cond, &count mutex);
        printf("main: count is %d\n", count);
    printf("main: bye %d!\n", count);
    pthread mutex unlock(&count mutex);
    pthread_exit(NULL);
```



# Y

#### PTHREAD COND WAIT

```
user@station$ ./cond_wait
Creating 0
Creating 1
Creating 2
Creating 3
main: beginning 608
main: count is 596
main: count is 580
main: count is 502
main: count is 428
main: count is 0
main: bye 0!
```

Exemplo muito simples... Entre um cond\_wait e outro o mutex não foi liberado!





#### PTHREAD\_COND\_WAIT

```
int main (void)
   (...)
    for (i = 0; i < NUM THREADS; i++)</pre>
       (...)
   pthread mutex lock(&count mutex);
   printf("main: beginning %d\n", count);
    pthread mutex unlock(&count mutex);
    while (1)
        pthread mutex lock(&count mutex);
        pthread cond wait (&count cond, &count mutex);
        printf("main: count is %d\n", count);
        aux = count;
        pthread mutex unlock(&count mutex);
        long func(aux);
    // Never reached...
    printf("main: bye %d!\n", count);
    pthread exit(NULL);
```



# Y

#### PTHREAD COND WAIT

```
user@station$ ./cond_wait
                           user@station$ ./cond_wait
Creating 0
                           Creating 0
Creating 1
                           Creating 1
Creating 2
                           Creating 2
Creating 3
                           Creating 3
main: beginning 233
                           main: beginning 233
main: count is 232
                           main: count is 155
main: count is 229
                           main: count is 99
main: count is 228
                           ^(
main: count is 227
main: count is 189
main: count is 0
^(
```





#### PTHREAD COND WAIT

```
int main (void)
    int aux = count;
    (...)
    for (i = 0; i < NUM THREADS; i++)</pre>
       (...)
    pthread mutex lock(&count mutex);
    printf("main: beginning %d\n", count);
    pthread mutex unlock(&count mutex);
    while (aux > 0)
        pthread mutex lock(&count mutex);
        if (aux == count)
            pthread cond wait(&count cond, &count mutex);
        aux = count;
        printf("main: count is %d\n", count);
        pthread mutex unlock(&count mutex);
        long func (aux);
    printf("main: bye %d!\n", count);
    pthread exit(NULL);
```



# Y

#### PTHREAD\_COND\_WAIT

```
user@station$ ./cond_wait
Creating 0
Creating 1
Creating 2
Creating 3
main: beginning 100
main: count is 100
main: count is 99
main: count is 17
main: count is 0
main: bye 0!
```





#### PTHREAD COND WAIT

Esta linha corrige nosso problema antigo, mas não prevê um outro tipo de comportamento.

```
int main (void)
    int aux = count;
    (\ldots)
    for (i = 0; i < NUM THREADS; i++)</pre>
        (\ldots)
    pthread mutex lock(&count mutex);
    printf("main: beginning %d\n", count);
    pthread mutex unlock(&count mutex);
    while (aux > 0)
        pthread mutex lock(&count mutex);
      if (aux == count)
            pthread cond wait(&count cond, &count mutex);
        aux = count;
        printf("main: count is %d\n", count);
        pthread mutex unlock(&count mutex);
        long func (aux);
    printf("main: bye %d!\n", count);
    pthread exit(NULL);
```



#### PTHREAD COND WAIT

- Spurious wakeups from the pthread\_cond\_timedwait() or pthread\_cond\_wait() functions may occur. Since the return from pthread\_cond\_timedwait() or pthread\_cond\_wait() does not imply anything about the value of this predicate, the predicate should be reevaluated upon such return. [1];
- Ou seja, o uso correto é um "while" e não um if;
- Boa prática de programação: Sempre duvide de programas com pthread\_cond\_wait sem um while antes dele.



# Multiprogramação segura

- Nem toda função pode ser executada em paralelo;
- Tipicamente, variáveis globais, locks de arquivos não são seguras de ser chamadas;
- Funções que são seguras para serem chamadas em paralelo são chamadas de thread-safe.



# Multiprogramação segura — dados static

```
int *func(void)
{
   static int i;
   (...)
   return &i;
}
```

- Funções que usam ou retornam ponteiros para dados estáticos não podem ser executadas em paralelo.
- Exemplo disto é a inet\_ntoa, vastamente utilizada para converter um inteiro 32 bits em um endereço IP que possa ser lido como "10.0.0.1".
- Por retornar um ponteiro para um buffer estático, não pode ser usada em múltiplas threads.
- Funções que usam dados estáticos foram recriadas para retornar dados em um buffer passado pelo usuário.



# Multiprogramação segura global

- Às vezes, o uso de variáveis globais sem proteção leva a leitura de dados incorretos que podem levar a segmentation fault.
- Algum mecanismo de sincronia entre as threads deve ser utilizado para a proteção dos dados.
- O uso de variáveis globais de sistema deve ser feito de forma que apenas uma thread precise acessá-las.



## Multiprogramação segura - errno

- Chamadas de sistema tradicionais UNIX e POSIX usam a variável errno para indicar o erro das mais diversas funções;
- Comportamento completos de programas podem depender do valor dessa variável;
- O padrão Pthreads reconhece este problema e exige que cada thread receba seu errno.
- errno é definido como uma macro e cada thread tem



# Multiprogramação segura — file locks

- Chamadas de sistema podem sincronizar threads com outros processos do sistema operacional: apenas um processo obtém o lock;
- O sistema não reconhece chamadas de lock de diferentes threads do programa e por isso não pode ser utilizada para sincronizar;
- Locks per-thread foram criados para resolver esse problema (Flockfile, Ftrylockfile, Funlockfile)



# Multiprogramação segura – thread safe

- Funções de bibliotecas e manuais de programação vastamente definem as suas funções como "thread safe" e "thread unsafe".
- Pode parecer óbvio, mas procure sempre utilizar as funções thread safe.
- Por exemplo: função signal() possue comportamento INDEFINIDO para programas multithread.



#### Conclusão

- Apesar de toda a dificuldade, diversos casos são conhecidos na literatura
- Lembrem-se: a tendência é que o número de cores apenas aumentem! Dominar o bom uso de threads é saber usar melhor os processadores do futuro.