Sysprep Studio

Manual de Uso

Da criação do perfil à máquina clonada pronta

Para a equipe de TI que prepara e implanta a imagem padrão do Windows

Versão 1.0

Sysprep Studio v1.8.0 · 18/10/2026

Sumário

1. Apresentação 4
1.1 O caminho da imagem padrão 4
1.2 Termos usados neste manual 4
1.3 Como este manual está escrito 5
2. Perfis de imagem 6
2.1 Criar um perfil 7
2.2 Importar um sysprep.xml existente 7
2.3 Abrir, renomear, duplicar e excluir 8
3. O editor do perfil 9
3.1 Navegar pelas seções 10
3.2 A prévia: sysprep.xml e pacote.json 10
3.3 Erros e avisos 11
3.4 Salvar 12
4. Perfil e Instalação 13
4.1 Geral 13
4.2 Licença 13
4.3 Idioma e região 14
4.4 Primeiro boot (OOBE) 14
4.5 Identidade 16
5. Contas e domínio 17
5.1 Contas e senhas 17
5.2 Domínio 18
5.3 Tela inicial 19
6. Rede, segurança e políticas 22
6.1 Wi-Fi 22
6.2 Acesso remoto 23
6.3 Firewall 23
6.4 Segurança 24
6.5 Privacidade 24
6.6 Windows Update 25
7. Sistema e finalização 26
7.1 Aparência 26

7.2 Apps e recursos 29
7.3 Drivers 30
7.4 Energia 31
7.5 Comandos 31
7.6 Sysprep 33
8. Gerar o pacote 34
8.1 Perfil com erros 36
8.2 O que vem no pacote 36
9. Na máquina de referência 38
9.1 Entrar em Modo Auditoria 38
9.2 Instalar programas e atualizar 39
9.3 Rodar o script de preparo 39
9.4 Depois do Sysprep 40
10. Na máquina clonada 41
10.1 A Tela inicial 41
10.2 Nome que já existe no AD 42
10.3 Mensagens de erro da tela 43
11. Problemas comuns 44
11.1 O Sysprep falhou 44
11.2 Outras situações 44
Apêndice: logs e arquivos na máquina 46
Controle de versões 47

CAPÍTULO 1

1. Apresentação

O que é o Sysprep Studio e como a imagem padrão é feita

O **Sysprep Studio** é uma página web, usada pela equipe de TI, para montar a **imagem padrão do Windows 11** sem editar XML à mão. Você descreve no navegador como as máquinas devem ficar (contas, licença, domínio, Wi-Fi, aparência, apps, drivers...) e o sistema gera um **pacote** pronto para o pendrive. Na máquina de referência, um duplo clique no script do pacote aplica tudo e roda o Sysprep.

Cada configuração fica guardada num **perfil**. Um perfil pode ser reaproveitado, duplicado e ajustado para gerar uma imagem nova sempre que o Windows ou os programas forem atualizados.

1.1 O caminho da imagem padrão

1. **No Sysprep Studio:** crie ou abra um perfil e preencha as seções (capítulos 2 a 7).
2. **No Sysprep Studio:** confira a verificação e baixe o pacote `.zip` (capítulo 8).
3. **Na máquina de referência:** instale o Windows, entre em Modo Auditoria (`Ctrl+Shift+F3` na primeira tela), instale os programas e rode o `Preparar-Imagem.cmd` do pacote (capítulo 9).
4. **Na máquina de referência:** depois do Sysprep a máquina desliga. Capture a imagem com a ferramenta de clonagem da empresa (DISM, WDS, MDT, FOG, Clonezilla...).
5. **Nas máquinas clonadas:** aplique a imagem. No primeiro boot o Windows cria as contas, aplica as configurações e, se o perfil usar a Tela inicial, pede unidade, setor e número do PC (capítulo 10).

> **DICA**
> O Sysprep Studio não captura nem distribui a imagem: ele prepara a máquina de referência. A captura e a implantação continuam com a ferramenta que a empresa já usa.

1.2 Termos usados neste manual

Termo	O que é
Máquina de referência	O computador onde a imagem é montada: Windows instalado, programas, ajustes. É dela que a imagem é capturada.
Modo Auditoria	Modo especial do Windows para preparar a máquina de referência sem criar usuário. Entra-se nele com `Ctrl+Shift+F3` na primeira tela de configuração (OOBE).
Sysprep	Ferramenta da Microsoft que **generaliza** o Windows: remove o que é único da máquina (SID, nome, drivers ativos) para a imagem poder ser clonada.
sysprep.xml	Arquivo de resposta (*unattend*) que o Windows lê no primeiro boot da máquina clonada: contas, idioma, OOBE, domínio, comandos.

Termo	O que é
Perfil	O conjunto de configurações de uma imagem no Sysprep Studio. Gera o `sysprep.xml` e o pacote.
Pacote	O `.zip` gerado pelo perfil: `sysprep.xml`, script de preparo, imagens, perfis Wi-Fi, drivers e LEIA-ME.
OOBE	As telas de primeira configuração do Windows (região, conta, privacidade). O perfil decide quais são puladas.
Máquina clonada	Cada computador que recebe a imagem capturada.

1.3 Como este manual está escrito

Os números nos prints, como 1, correspondem aos números do texto logo abaixo ou acima de cada figura.

> **DICA**
> Um atalho ou um jeito de conferir se o passo deu certo.

> **ATENÇÃO**
> Algo que costuma dar errado e como evitar.

> **IMPORTANTE**
> Senhas, chaves e ações que não podem ser desfeitas.

> **DADOS FICTÍCIOS**
> Todos os prints usam a empresa fictícia **Empresa Exemplo** (domínio `empresa.local`). Nenhuma senha, chave ou nome real aparece neste documento.

CAPÍTULO 2

2. Perfis de imagem

Criar, importar, abrir, renomear, duplicar e excluir perfis

Ao abrir o Sysprep Studio no navegador aparece a tela **Perfis de imagem**: no alto, os cartões para criar ou importar um perfil; embaixo, a lista **Seus perfis**, do alterado mais recentemente para o mais antigo.




Figura 2.1 – *Tela de perfis.*

2.1 Criar um perfil




Figura 2.2 – *Novo perfil e importação de um sysprep.xml.*

1. Em **Nome** 1, digite um nome que diga para que serve a imagem, por exemplo *Estações do financeiro*. O nome também nomeia a pasta do pacote.
2. Escolha o modelo 2: **Padrão do Windows** traz só o essencial para o Sysprep funcionar; **Uso compartilhado** já marca a remoção de apps de consumo (jogos, Bing, Xbox...), desliga sugestões e impede o BitLocker automático.
3. Clique em **Criar** 3. O editor do perfil abre na seção **Geral**.

> **DICA**
> O modelo só define o ponto de partida. Tudo pode ser mudado depois, seção por seção.

2.2 Importar um sysprep.xml existente

Se a empresa já tem um `sysprep.xml`, use o cartão **Importar sysprep.xml existente** 4 e clique em **Escolher arquivo XML**. O sistema lê contas (decodificando as senhas), chave, OOBE, região, RDP, firewall, domínio e comandos, e cria um perfil com esses valores.

Comandos que não correspondem a nenhuma opção da página entram na seção **Comandos**, para nada se perder. Se o campo **Nome** do cartão ao lado estiver preenchido, ele vira o nome do perfil importado.

> **ATENÇÃO**
> Imagens (papel de parede, tela de bloqueio, logo) não vêm dentro do XML: envie-as de novo na seção **Aparência** e em **Identidade**.

2.3 Abrir, renomear, duplicar e excluir




Figura 2.3 – *Ações de cada perfil da lista.*

- Clique no nome do perfil **1** para abrir o editor.
- **Renomear** **2**: pede o novo nome.
- **Duplicar** **3**: cria uma cópia com outro nome, com imagens e drivers. Use para fazer a imagem de outro setor a partir de uma pronta.
- **Excluir** **4**: apaga o perfil, as imagens e os drivers dele. Pede confirmação.

> **IMPORTANTE**
> Excluir não pode ser desfeito. Os perfis ficam na pasta `dados/` do servidor: só um backup dela devolve um perfil excluído (Manual de Implantação, capítulo de backup).

CAPÍTULO 3

3. O editor do perfil

Menu, barra superior, verificação, prévia do XML e salvamento

Todo perfil é editado na mesma tela. À esquerda fica o menu das seções, no centro o conteúdo da seção aberta e, em telas largas, à direita a prévia do que será gerado.




Figura 3.1 – *Visão geral do editor.*

	O que é
1	**Menu das seções**, agrupado por assunto: Perfil, Instalação, Contas, Rede, Segurança, Sistema, Finalizar e, no pé, **Gerar**. O número sobre um ícone é a quantidade de erros (vermelho) ou avisos (laranja) daquele grupo.
2	Nome do perfil e o estado: **Salvo** ou **Alterações não salvas**.
3	Resumo da verificação: **Pronto para gerar** ou a quantidade de erros, e a de avisos. Clicar aqui abre a tela **Gerar pacote**, com a lista completa.
4	**Salvar** (atalho `Ctrl+S`). Só fica ativo quando há alteração.
5	**Gerar pacote**: salva e baixa o `.zip`. Fica bloqueado enquanto houver erro.
6	Mostra ou esconde a prévia.
7	**Prévia** do `sysprep.xml` e do `pacote.json`, recalculada a cada alteração, antes mesmo de salvar.

3.1 Navegar pelas seções

Clique num grupo do menu para abrir a janela com as seções dele 1. Cada seção mostra ao lado o seu contador de erros ou avisos. Clicar fora, teclar `Esc` ou rolar o menu fecha a janela. Os grupos de uma seção só (Perfil e Gerar) abrem direto.




Figura 3.2 – *Janela do grupo Contas e domínio.*

> **DICA**
>
> O botão ☰ no canto da barra recolhe o menu, deixando só os ícones (o nome do grupo aparece ao passar o mouse). A escolha fica guardada no navegador. Em tablet e celular, o ☰ abre o menu por cima da tela.

3.2 A prévia: sysprep.xml e pacote.json

A prévia 1 tem duas abas. **sysprep.xml** é o arquivo de resposta que o Windows lê no primeiro boot. **pacote.json** é a lista do que o script de preparo faz na máquina de referência: arquivos copiados, apps removidos, ajustes por usuário, drivers. O botão de copiar, no alto da prévia, copia o conteúdo da aba.




Figura 3.3 – *Prévia na aba pacote.json.*

> **ATENÇÃO**
>
> Não edite o `sysprep.xml` à mão depois de baixado. Altere o perfil e gere outro pacote: o `sysprep.xml` e o `pacote.json` saem juntos do mesmo perfil e precisam combinar.

3.3 Erros e avisos

A verificação roda a cada alteração. No pé da seção aberta aparecem os problemas dela **2**, cada um com o link para a seção certa. O resumo da barra **3** soma tudo.




Figura 3.4 – *Menu recolhido* 1*, erro da seção* 2 *e resumo da verificação* 3*.*

Nível	Significado
Erro	Impede gerar o pacote: falta algo obrigatório ou há valor inválido (sem conta administradora, chave em formato errado, imagem faltando...).
Aviso	O pacote é gerado, mas há um risco a conhecer (senha em texto puro no pacote, resolução fixa, CopyProfile...).
Informação	Explica o que vai acontecer. Só aparece na tela **Gerar pacote**.

3.4 Salvar

- As alterações só vão para o servidor ao clicar em **Salvar** ou teclar `Ctrl+S`. **Gerar pacote** também salva antes de gerar.
- Ao sair com alterações não salvas (seta de voltar ou fechar a aba), o navegador pede confirmação.
- Imagens e drivers são gravados no envio, sem precisar salvar.

CAPÍTULO 4

4. Perfil e Instalação

Geral, Licença, Idioma e região, Primeiro boot e Identidade

4.1 Geral

Nome e descrição do perfil. A descrição aparece no topo do `LEIA-ME.txt` do pacote: use-a para dizer onde a imagem será usada.



Figura 4.1 – *Seção Geral.*

4.2 Licença

Define como as máquinas clonadas ativam o Windows [1].



Figura 4.2 – *Seção Licença com chave do produto.*

Opção	Quando usar
Licença OEM da firmware	Máquinas que vieram com Windows de fábrica. Nenhuma chave vai no XML: cada uma lê a chave gravada na placa-mãe e ativa sozinha.
Chave do produto	Chave MAK, KMS (GVLK) ou de varejo. A chave vai no `sysprep.xml`. Os botões 2 preenchem as chaves genéricas KMS públicas da Microsoft, que só ativam com um servidor KMS na rede.

Com chave, deixe ligado **Reinstalar e ativar a chave no primeiro logon** 3: o Windows às vezes prefere a chave OEM da placa e ignora a do XML sem avisar. Esta opção roda `slmgr /ipk` e `slmgr /ato` no primeiro logon e grava o resultado em `C:\Windows\Temp\SysprepStudio-ativacao.log`.

> **ATENÇÃO**
> A chave precisa ser da **mesma edição** da imagem: uma MAK de Education não ativa um Windows Pro Education, por exemplo.

4.3 Idioma e região

Idioma da interface, teclado, localidade do sistema, formato de data e moeda e fuso horário. Os campos sugerem os valores mais usados; o padrão é português do Brasil, teclado ABNT2 e horário de Brasília.



Figura 4.3 – *Seção Idioma e região.*

> **ATENÇÃO**
> O idioma da interface precisa estar instalado no Windows da máquina de referência. O perfil só escolhe entre os idiomas que a imagem já tem.

4.4 Primeiro boot (OOBE)

Quais telas de primeira configuração a máquina clonada pula. Com tudo ligado (o padrão), ela vai direto para a tela de login.




Figura 4.4 – *Seção Primeiro boot.*

- **Pular o OOBE** 1: pula a configuração da máquina e do usuário, as telas de privacidade e a exigência de internet, e tira a animação de primeiro logon e o "Vamos terminar de configurar seu dispositivo".
- **Telas individuais** 2: licença, conta local, conta Microsoft, registro do fabricante e Wi-Fi.
- **Padrões aceitos** 3: as configurações de proteção e o tipo de rede assumidos sem perguntar.

4.5 Identidade




Figura 4.5 – *Seção Identidade.*

- **Nome do computador** 1: **Aleatório** (recomendado: cada máquina recebe um `DESKTOP-XXXX` único) ou **Fixo** (todas com o mesmo nome; só para uma máquina). Para nomes padronizados por setor, use a **Tela inicial** (capítulo 5).
- **Registro** 2: proprietário e organização, mostrados em Configurações > Sistema > Sobre.
- **Informações de suporte (OEM)** 3: fabricante, modelo, telefone, horário e site de suporte e uma logo, também na página Sobre. A logo é convertida sozinha para BMP 120×120, como o Windows exige.

CAPÍTULO 5

5. Contas e domínio

Contas locais, ingresso no domínio e a Tela inicial

5.1 Contas e senhas

As contas locais que o Windows cria no primeiro boot da máquina clonada. O perfil precisa de pelo menos uma conta no grupo **Administradores**.




Figura 5.1 – *Seção Contas e senhas.*

- Cada conta 1 tem login (até 20 caracteres), nome exibido, grupo, senha e descrição. O selo mostra **Administrador** ou **Padrão**. As setas mudam a ordem e a lixeira exclui.
- No campo **Senha**, o olho mostra o que foi digitado e o botão ao lado gera uma senha forte.
- **Adicionar conta** 2 inclui uma conta nova.
- **Logon automático** 3: a máquina entra sozinha numa conta, quantas vezes for definido. Útil para quiosques e para terminar configurações no primeiro logon.
- **Administrador embutido** 4: a conta `Administrador` do Windows fica desativada depois do Sysprep. Ligue para reativá-la no primeiro logon, com a senha definida aqui.
- **Política de senha** 5: senhas locais que nunca expiram.

> **IMPORTANTE**
>
> No `sysprep.xml` as senhas vão em Base64, que é **codificação, não criptografia**: qualquer pessoa com o arquivo consegue lê-las. Trate o pendrive e o pacote como sigilosos. O script apaga o XML da máquina antes de desligar, para ele não ir na imagem capturada.

5.2 Domínio




Figura 5.2 – *Seção Domínio.*

Em **Ingresso** 1, escolha **Não alterar** (grupo WORKGROUP), **Grupo de trabalho** (informe o nome) ou **Domínio Active Directory**. Para domínio, preencha 2 o nome DNS do domínio, a conta com permissão de ingresso, a senha e, se quiser, a OU onde os computadores devem ser criados.

> **IMPORTANTE**
>
> Use uma conta de serviço que **só tenha permissão para ingressar computadores** (delegada na OU), nunca a de um administrador do domínio. Sem a Tela inicial, a senha dela vai em texto puro no `sysprep.xml`.

5.3 Tela inicial

Com uma imagem só, todas as máquinas nascem iguais: o nome é aleatório ou o mesmo em todas. A **Tela inicial** resolve isso. No primeiro logon da máquina clonada, uma janela pede **unidade**, **setor** (ou sala) e **número do PC**; a máquina recebe o nome montado pelo padrão do perfil e reinicia.




Figura 5.3 – *Seção Tela inicial com duas unidades.*

1. Ligue **Ativar** e escolha a **Conta que abre a tela** 1: uma conta local administradora do perfil. Ela entra sozinha uma única vez, só para abrir a tela. Deixe ligado **Permitir "Pular"** se o técnico puder deixar para depois (a tela volta no próximo logon dessa conta).

2. Em **Padrão do nome** 2, monte o nome com os campos `{unidade}`, `{local}` e `{pc}`, escolha quantos dígitos tem o número do PC e como a unidade e o local são chamados na tela. O exemplo embaixo mostra o primeiro nome e o mais longo possível: o Windows aceita no máximo 15 caracteres.
3. Cadastre cada unidade 3 com código (entra no nome), nome exibido e, com domínio, a OU padrão. Dentro dela, cadastre os locais, cada um com código, nome e OU própria (opcional).
4. **Adicionar unidade** 4 inclui outra unidade.

No exemplo, a unidade `SP` com o setor `ADM` e o PC 7 gera o nome `SPADMPC07`.

Com domínio ou sem domínio

A Tela inicial funciona **com ou sem domínio**: ela é ligada na própria seção, independente da seção Domínio. O que muda é o que ela faz ao confirmar:

Seção Domínio	O que a Tela inicial faz na máquina clonada
Domínio Active Directory	Renomeia e entra no domínio na mesma operação, já com o nome novo e na OU do local. O ingresso **sai do sysprep.xml** e passa para a tela, que só libera o botão quando o domínio responde e avisa se o nome já existe no AD.
Não alterar ou **Grupo de trabalho**	Só renomeia e reinicia. As OUs não aparecem.

A OU usada é a do local; vazia, vale a da unidade; vazia também, a da seção Domínio; sem nenhuma, o contêiner padrão do domínio (`Computers`).

> **ATENÇÃO**
> Reimagem: a máquina refeita tenta usar um nome que já existe no AD. Desde a atualização KB5020276 (outubro de 2022), a conta de ingresso só reaproveita o objeto de computador que ela mesma criou, a menos que a política "Domain controller: Allow computer account re-use during domain join" a autorize. Sem isso, exclua o computador do AD antes ou peça essa autorização ao time do domínio.

> **IMPORTANTE**
> Com a Tela inicial e domínio, a senha da conta de ingresso fica num arquivo restrito a SYSTEM e Administradores (`C:\Windows\Setup\Scripts\TelaInicial`) até a máquina entrar no domínio, quando ele é apagado.

> **ATENÇÃO**
> Com a Tela inicial, o nome em **Identidade** precisa ser **Aleatório**, e o logon automático da seção Contas precisa estar desligado ou usar a mesma conta.

CAPÍTULO 6

6. Rede, segurança e políticas

Wi-Fi, Acesso remoto, Firewall, Segurança, Privacidade e Windows Update

6.1 Wi-Fi

Redes que a máquina clonada já conhece ao ligar, antes de qualquer login. A ordem da lista é a prioridade: com várias redes ao alcance, o Windows prefere a primeira.




Figura 6.1 – *Seção Wi-Fi com duas redes.*

1. Em cada rede **1**, informe o **SSID** exatamente como aparece (maiúsculas e espaços contam), a **Segurança** (WPA2-Pessoal, WPA3-Pessoal ou Aberta) e a senha.
2. Ligue **Rede oculta** se o roteador não transmite o nome, e desligue **Conectar automaticamente** para redes que o usuário deve escolher.

3. **Adicionar rede** 2 inclui outra; as setas mudam a prioridade.

Conectar no Wi-Fi na máquina de referência não basta: o Windows prende cada rede à placa, e o Sysprep e o hardware diferente a descartam. Por isso o pacote leva um perfil por rede, e uma tarefa agendada os importa na inicialização da máquina clonada, para qualquer placa. Sem placa Wi-Fi (driver ainda instalando), ela tenta de novo nas próximas inicializações, até 5 vezes.

> **ATENÇÃO**
> O driver da placa Wi-Fi precisa estar na imagem ou num pacote da seção **Drivers**. Redes corporativas com usuário e senha (WPA2/WPA3-Enterprise, 802.1X) não são suportadas aqui: use GPO ou Intune.

> **IMPORTANTE**
> As senhas Wi-Fi vão em texto puro no pacote e na imagem (pasta restrita a SYSTEM e Administradores) até a máquina clonada importar as redes e apagar os arquivos.

6.2 Acesso remoto




Figura 6.2 – *Seção Acesso remoto.*

- **Área de Trabalho Remota (RDP)**: liga o RDP e libera a regra do firewall. Mantenha **NLA** e **TLS** ligados.
- **PowerShell remoto**: roda `Enable-PSRemoting` no primeiro logon. Libere também o grupo "Windows Remote Management" na seção Firewall.

6.3 Firewall

Liga ou desliga os perfis Domínio, Privado e Público do Firewall do Windows e libera grupos de regras prontos (compartilhamento de arquivos, ping, gerenciamento remoto...).




Figura 6.3 – *Seção Firewall.*

6.4 Segurança




Figura 6.4 – *Seção Segurança.*

- **Impedir a criptografia automática (BitLocker)**: o Windows 11 24H2 criptografa o disco sozinho em certas condições. Sem a chave de recuperação guardada, o disco fica inacessível numa troca de placa. Ligue, a menos que a empresa gerencie o BitLocker.
- **UAC**: padrão ou sem confirmação para administradores (o UAC continua ligado).
- **SmartScreen**, **Windows Hello (PIN)** e **caminhos longos** (mais de 260 caracteres).

6.5 Privacidade

Nível de telemetria, apps sugeridos e promocionais, dicas no Iniciar, ID de publicidade, resultados do Bing na pesquisa, histórico de atividades, localização e Copilot por política.




Figura 6.5 – *Seção Privacidade.*

6.6 Windows Update

Política de atualização das máquinas clonadas: padrão, só notificar ou sem atualização automática; sem reinício com usuário conectado; Microsoft Store sem atualizar apps sozinha.




Figura 6.6 – *Seção Windows Update.*

> **DICA**
>
> Durante o preparo, o script sempre para o Windows Update (atualização em andamento é uma das maiores causas de falha do Sysprep). A opção **Restaurar o Windows Update**, na seção Sysprep, devolve os serviços ao normal nas máquinas clonadas.

CAPÍTULO 7

7. Sistema e finalização

Aparência, Apps e recursos, Drivers, Energia, Comandos e Sysprep

7.1 Aparência

Tudo começa no padrão do Windows: só o que for mudado aqui entra na imagem.




Figura 7.1 – *Seção Aparência.*

- **Papel de parede** 1: padrão, **imagem inicial** (aplicada no primeiro logon; o usuário pode trocar) ou **fixa** (travada por política). Envie JPG, PNG ou BMP, de preferência 1920×1080 ou maior.
- **Tela de bloqueio** 2: padrão ou fixa. O botão **Usar a mesma imagem** reaproveita a do papel de parede. Aqui também se desliga o Windows Spotlight e o desfoque da tela de login.

- **Tema e barra de tarefas** 3: claro ou escuro, barra à esquerda, pesquisa, Visão de Tarefas, Widgets, Chat e "Recomendados" do Iniciar.
- **Exibição** 4: resolução igual em todas as máquinas, duplicar ou estender para projetor, escala e tamanho do texto.
- **Explorador de Arquivos** 5: extensões, arquivos ocultos, ícone Este Computador e o menu de contexto clássico.
- **Perfil modelo** 6: o **CopyProfile** copia o perfil do Administrador de auditoria para todas as contas novas.

ATENÇÃO

Com CopyProfile, tudo o que estiver no perfil do Administrador de auditoria vira o padrão de todos: não deixe arquivos pessoais, senhas salvas no navegador ou logins de programas nele.

DICA

O travamento "fixo" é por política: usuário padrão não consegue mudar; administrador consegue desfazer pelo registro.

7.2 Apps e recursos




Figura 7.2 – *Seção Apps e recursos.*

- **Apps a remover** 1: marque no catálogo (agrupado por tipo). **Marcar recomendados para uso compartilhado** marca de uma vez os apps de consumo. No campo de baixo, cole o nome de outros pacotes, um por linha.
- **OneDrive e Edge** 2: remover o OneDrive (e impedir a reinstalação em perfis novos), tirar o assistente de primeira execução do Edge e definir a página inicial.
- **Recursos opcionais** 3: ativar (ex.: .NET 3.5, WSL) ou desativar recursos do Windows.

O script remove cada app **do usuário e da imagem** (desprovisiona). Remover só do usuário é a causa mais comum de falha do Sysprep.

7.3 Drivers

Para uma imagem servir em vários modelos de computador, envie aqui o pacote de drivers de cada modelo.




Figura 7.3 – *Seção Drivers com dois pacotes.*

1. Arraste os arquivos para a área de envio 1 ou clique em **Escolher arquivos**. Aceita `.cab`, `.zip` e `.exe` (Driver Pack da Dell). Mantenha a página aberta até o envio terminar.
2. Os pacotes enviados aparecem na lista 2, com o tamanho. A lixeira exclui.

Na máquina de referência, o script extrai cada pacote e o adiciona ao repositório de drivers do Windows **sem instalar**. Cada máquina clonada instala, no primeiro boot, só os drivers do próprio hardware.

> **ATENÇÃO**
> Dell: baixe o *Driver Pack* de cada modelo para Windows 11 x64 (página Dell Command | Deploy Driver Packs), não os drivers soltos. Na BIOS, deixe o armazenamento em **AHCI** em todas as máquinas: em "RAID On" a imagem pode não iniciar (`INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE`).

> **ATENÇÃO**
> Pendrive em FAT32 não aceita arquivo acima de 4 GB. Com pacotes grandes, formate o pendrive em NTFS ou exFAT.

7.4 Energia

Plano de energia, tempo para desligar a tela e suspender (0 = nunca), hibernação e inicialização rápida (desligue para Wake-on-LAN).




Figura 7.4 – *Seção Energia.*

7.5 Comandos

Para o que não tem opção pronta. Os comandos rodam depois dos ajustes das outras seções, na ordem da lista.




Figura 7.5 – *Seção Comandos.*

- **Passe specialize** 1: roda como SYSTEM, antes de existir qualquer usuário. Bom para `reg.exe` em HKLM, `powercfg` e `sc.exe`. Não há rede garantida.
- **Primeiro logon** 2: roda uma vez, elevado, no primeiro logon. Tem rede e PowerShell completo (ex.: mapear uma unidade de rede).

> **ATENÇÃO**
>
> O executável é chamado direto, sem `cmd`: para usar `&&`, `|` ou redirecionamento, comece com `cmd.exe /c`. Limite de 1024 caracteres por comando.

7.6 Sysprep




Figura 7.6 – *Seção Sysprep.*

- **Após generalizar, a imagem inicia em**: **OOBE** (uso normal) ou **Auditoria** (para continuar ajustando uma imagem já generalizada).
- **Ao terminar**: **Desligar** (para capturar), reiniciar ou manter ligado.
- **Arquitetura**: x64 ou ARM64.
- **Restaurar o Windows Update** (deixe ligado), **Manter drivers instalados** (só com hardware idêntico em todas), **Não consumir rearm** e **Modo máquina virtual** (só para VHD no mesmo hipervisor).

CAPÍTULO 8

8. Gerar o pacote

Conferir a verificação e baixar o ZIP para o pendrive

Clique em **Gerar** no pé do menu, ou no resumo da verificação na barra superior.




Figura 8.1 – *Tela Gerar pacote de um perfil sem erros.*

1. Leia a **Verificação** 1: avisos e informações sobre o que o pacote fará. Cada item tem o link para a seção dele.
2. Confira o **Conteúdo do pacote** 2: os arquivos que vão no ZIP e para onde cada um é copiado no Windows, os drivers e a contagem de apps removidos e ajustes por usuário.

3. Clique em **Baixar pacote (.zip)** 3. O perfil é salvo e o download começa pelo navegador. Com drivers, o ZIP pode ter vários GB: acompanhe pelos downloads do navegador.
4. Extraia o ZIP inteiro num pendrive, mantendo a estrutura de pastas.

Só o sysprep.xml 4 baixa apenas o arquivo de resposta, para quem já tem outro processo de preparo.

> **ATENÇÃO**
> O `sysprep.xml` sozinho não copia as imagens nem aplica tema, barra de tarefas, Wi-Fi, Tela inicial, drivers e remoção de apps: isso tudo é feito pelo script do pacote.

8.1 Perfil com erros

Enquanto houver erro, os botões de download ficam bloqueados 2 e a verificação 1 lista o que corrigir. Clique no link de cada erro para ir direto à seção.




Figura 8.2 – *Perfil com erros: download bloqueado.*

8.2 O que vem no pacote

Arquivo	Papel
`Preparar-Imagem.cmd`	O que se executa (duplo clique). Pede elevação e chama o script PowerShell.
`Preparar-Imagem.ps1`	O script de preparo: aplica o `pacote.json` e roda o Sysprep.
`sysprep.xml`	Arquivo de resposta gerado pelo perfil.

Arquivo	Papel
`pacote.json`	O que o script aplica: arquivos, apps, recursos, registro por usuário, drivers.
`LEIA-ME.txt`	Resumo do perfil e o passo a passo, sem senhas.
`arquivos\`	Imagens, scripts auxiliares, perfis Wi-Fi e a configuração da Tela inicial.
`drivers\`	Os pacotes de drivers, se houver.

> **IMPORTANTE**
> O pacote contém senhas (contas, domínio, Wi-Fi) e, se houver, a chave do Windows. Não o envie por e-mail, não o coloque em pasta compartilhada e apague-o do pendrive quando a imagem estiver pronta.

CAPÍTULO 9

9. Na máquina de referência

Modo Auditoria, o script de preparo, o Sysprep e a captura

O `LEIA-ME.txt` do pacote repete este passo a passo e resume o que o perfil faz. Leia-o antes de começar.

LEIA-ME.txt

```
======================================================================
 IMAGEM PADRÃO - Estações administrativas
 Gerado pelo Sysprep Studio em 18/10/2026 05:46
======================================================================

Desktops do administrativo e do financeiro, matriz e filial.

----------------------------------------------------------------------
 1. COMO USAR
----------------------------------------------------------------------

  1. Instale o Windows e, na primeira tela do OOBE, pressione
     Ctrl+Shift+F3. A máquina reinicia em Modo Auditoria.
  2. Instale programas e drivers normalmente. Os pacotes de drivers
     da pasta drivers\ são adicionados pelo script (passo 2).
  3. Copie ESTA PASTA inteira para a máquina (ou rode do pendrive).
  4. Duplo clique em Preparar-Imagem.cmd.
     Teste sem generalizar:  Preparar-Imagem.cmd /preparar
  5. Se o script pedir REINÍCIO (recursos opcionais), reinicie e
     rode de novo - a máquina volta em Modo Auditoria.
  6. Digite SYSPREP para confirmar. Depois capture pelo WinPE/DISM.

  NÃO edite o sysprep.xml à mão: altere o perfil no Sysprep Studio
  e gere um novo pacote. O pacote.json diz ao script o que fazer.

----------------------------------------------------------------------
```

Figura 9.1 – *Início do LEIA-ME.txt do pacote.*

9.1 Entrar em Modo Auditoria

1. Instale o Windows 11 na máquina de referência a partir da mídia oficial, na edição que será usada (Pro, Education, Enterprise...).
2. Na primeira tela da configuração inicial (escolha da região), tecle `Ctrl+Shift+F3`. A máquina reinicia e entra sozinha como **Administrador**, em Modo Auditoria.
3. Feche a janela **Ferramenta de Preparação do Sistema** que abre sozinha. Ela vai abrir de novo a cada reinício: feche sempre.

> **ATENÇÃO**
> Não crie usuário nem entre com conta Microsoft na máquina de referência. Se a configuração inicial já passou da primeira tela, reinstale o Windows.

9.2 Instalar programas e atualizar

- Instale os programas da empresa como faria numa máquina comum. Prefira instaladores "para todos os usuários".
- Atualize o Windows pelo Windows Update e reinicie quantas vezes for preciso: em Modo Auditoria a máquina volta sempre para a auditoria.
- Evite instalar apps da Microsoft Store: o que é instalado para um usuário e não para a imagem faz o Sysprep falhar.

9.3 Rodar o script de preparo

1. Conecte o pendrive com o pacote extraído (ou copie a pasta do pacote para o disco).
2. Dê duplo clique em **Preparar-Imagem.cmd** e confirme a elevação.
3. Acompanhe as etapas na janela. Se o script pedir **reinício**, reinicie e rode o `.cmd` de novo: ele continua de onde parou.
4. No fim, confira a lista de contas e digite `SYSPREP` (em maiúsculas) para generalizar. Qualquer outra coisa cancela sem generalizar.

> **DICA**
> Para testar sem generalizar, rode no Prompt de Comando `Preparar-Imagem.cmd /preparar`. Todas as etapas são aplicadas, menos o Sysprep.

Etapa	O que o script faz
0	Confere se roda como administrador e em Modo Auditoria, a contagem de rearm, o `sysprep.xml`, as contas que serão criadas e o tamanho das imagens.
1	Copia imagens e scripts para o Windows (perfis Wi-Fi e Tela inicial em pasta restrita).
2	Extrai os pacotes de drivers e os adiciona ao repositório de drivers, sem instalar.
3	Ativa e desativa os recursos opcionais.
4	Remove os apps do usuário e da imagem.
5	Remove o OneDrive, se o perfil pedir.
6	Grava os ajustes por usuário no Administrador de auditoria e no perfil Default.
7	Confere reinício pendente: se houver, para e pede para reiniciar.
8	Para o Windows Update.
9	Procura apps que fariam o Sysprep falhar e os lista.
10	Roda o Sysprep com o `sysprep.xml` e confirma que a imagem foi generalizada.

9.4 Depois do Sysprep

Com a generalização confirmada, o script apaga o `sysprep.xml` copiado para `C:\TEMP` (ele tem as senhas) e, se o pacote estava no disco do sistema, apaga também a pasta do pacote. No pendrive, nada é apagado. Em seguida a máquina desliga (ou faz o que a seção Sysprep definiu).

1. **Não ligue a máquina de referência no Windows de novo**: o primeiro boot "consome" a imagem generalizada.
2. Inicie pela ferramenta de captura da empresa (WinPE com DISM, WDS, MDT, FOG, Clonezilla...) e capture a imagem.
3. Aplique a imagem nas máquinas.

> **DICA**
> Guarde uma cópia da máquina de referência (ou uma máquina virtual) antes do Sysprep. Para a próxima versão da imagem, volte a ela, atualize e rode o pacote novo.

> **IMPORTANTE**
> O log de cada execução fica na pasta do pacote (`Preparar-Imagem_<data>.log`) e, depois da limpeza, em `C:\Windows\Temp`. Ele não contém senhas.

CAPÍTULO 10

10. Na máquina clonada

O primeiro boot e a Tela inicial

No primeiro boot da máquina clonada, o Windows lê o `sysprep.xml`: aplica idioma e região, pula as telas de configuração, cria as contas, aplica os ajustes de máquina e, se houver, importa as redes Wi-Fi antes do login. Sem a Tela inicial, a máquina para na tela de login (ou entra sozinha, com logon automático).

10.1 A Tela inicial

Com a Tela inicial ligada no perfil, a conta escolhida entra sozinha uma única vez e a tela abre por cima de tudo, em tela cheia.




Figura 10.1 – *Tela inicial na máquina clonada, com domínio.*

1. Escolha a **Unidade** e o **Setor**. Com uma unidade só, ela já vem escolhida.
2. Digite o **Nº do PC**. O **Nome do computador** é montado na hora, pelo padrão do perfil.
3. Confira as linhas de estado: a **rede** (cabo ou Wi-Fi) e, com domínio, o **domínio** e a **OU** onde o computador será criado. A tela testa a rede e o domínio sozinha, de tempos em tempos.
4. Clique em **Confirmar e reiniciar**. Com domínio, o botão só libera quando o domínio responde.

A máquina recebe o nome (e, com domínio, entra nele na OU do local), desliga o logon automático, apaga a configuração e reinicia, pronta para uso.

> **DICA**
>
> **Pular (configurar depois)**, quando o perfil permite, fecha a tela sem mudar nada. Ela volta no próximo logon da mesma conta.

10.2 Nome que já existe no AD

Numa reimagem, o nome escolhido normalmente já existe no AD. A tela avisa e mostra onde está o objeto. Se a conta de ingresso puder reaproveitá-lo, basta confirmar.




Figura 10.2 – *Aviso de nome já existente no AD.*

> **ATENÇÃO**
>
> Se aparecer o erro de que o domínio não deixa reaproveitar o nome (proteção KB5020276), peça ao time do domínio para excluir o computador do AD ou para autorizar a conta de ingresso a reutilizá-lo, e confirme de novo. Detalhes na seção 5.3.

10.3 Mensagens de erro da tela

Mensagem	O que fazer
Domínio: aguardando a rede / sem resposta	Conecte o cabo ou confira o Wi-Fi. Se a rede está ok, o DNS da rede não resolve o domínio: confira o DHCP.
Usuário ou senha do domínio recusados	A credencial da seção Domínio está errada ou expirou. Corrija o perfil, gere o pacote e refaça a imagem.
A conta de ingresso não tem permissão	Peça a delegação de "criar objetos de computador" na OU do local.
Nome inválido	O nome passou de 15 caracteres ou tem caractere inválido. Revise o padrão e os códigos no perfil.

> **DICA**
> Tudo o que a tela faz fica em `C:\Windows\Temp\SysprepStudio-tela-inicial.log`; o Wi-Fi, em `C:\Windows\Temp\SysprepStudio-wifi.log`.

CAPÍTULO 11

11. Problemas comuns

Quando o Sysprep falha e outras situações

11.1 O Sysprep falhou

O script mostra as últimas linhas do log e **não desliga** a máquina, para permitir investigar. O motivo real está em:

```
C:\Windows\System32\Sysprep\Panther\setuperr.log
```

Causa	Solução
App instalado para um usuário e não para a imagem	O script lista os suspeitos na etapa 9. Inclua os nomes em **Apps e recursos** > Outros pacotes, gere o pacote e rode de novo.
Windows Update em andamento	Reinicie, espere as atualizações terminarem e rode de novo. O script para os serviços na etapa 8.
Limite de rearm atingido	Ligue **Não consumir rearm** na seção Sysprep.
Máquina em domínio	Tire a máquina de referência do domínio antes de generalizar.
Reinício pendente	Reinicie (volta em Modo Auditoria) e rode o `.cmd` de novo.

> **ATENÇÃO**
> Não apague a pasta `Panther` antes de ler o `setuperr.log`.

11.2 Outras situações

Situação	O que fazer
O botão Gerar pacote está cinza	Há erro na verificação. Clique no resumo da barra superior para ver a lista.
"Download expirado"	O link do pacote vale uma vez. Clique em Gerar pacote de novo.
A imagem não inicia (`INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE`)	Armazenamento em RAID/RST na BIOS. Use AHCI em todas as máquinas.
O Wi-Fi não conectou na máquina clonada	Falta o driver da placa: inclua o pacote do modelo em Drivers. Veja `C:\Windows\Temp\SysprepStudio-wifi.log`.
O Windows não ativou	Rode `slmgr /dlv`. Com chave no perfil, veja `C:\Windows\Temp\SysprepStudio-ativacao.log`. Confira se a chave é da mesma edição.

Situação	O que fazer
O papel de parede ficou preto	A imagem não foi copiada: use o pacote completo (o `sysprep.xml` sozinho não leva imagens).
Perguntou região ou conta no primeiro boot	Alguma tela da seção Primeiro boot está desligada, ou o `sysprep.xml` usado é de outra versão do perfil.

APÊNDICE

Apêndice: logs e arquivos na máquina

Onde o Sysprep Studio grava o que faz no Windows

Arquivo ou pasta	Conteúdo
`Preparar-Imagem_<data>.log`	Log do script de preparo, na pasta do pacote (ou em `C:\Windows\Temp` depois da limpeza).
`C:\Windows\System32\Sysprep\Panther\setuperr.log`	Erros do Sysprep.
`C:\Windows\Panther\UnattendGC\setupact.log`	O que o Windows aplicou do `sysprep.xml` no primeiro boot.
`C:\Windows\Temp\SysprepStudio-ativacao.log`	Reinstalação e ativação da chave no primeiro logon.
`C:\Windows\Temp\SysprepStudio-wifi.log`	Importação das redes Wi-Fi.
`C:\Windows\Temp\SysprepStudio-tela-inicial.log`	Tela inicial: nome escolhido, ingresso no domínio, erros.
`C:\Windows\Setup\Scripts\`	Scripts auxiliares copiados pelo pacote.
`C:\Windows\Web\Branding\`	Papel de parede, tela de bloqueio e logo OEM.

DOCUMENTO

Controle de versões

Histórico de versões e alterações deste manual

Versão	Data	Responsável	Alterações
1.0	18/10/2026	Weverton E. Lubask	▪ Primeira versão: perfis, editor, todas as seções do perfil, geração do pacote, preparo da máquina de referência em Modo Auditoria, captura, Tela inicial na máquina clonada, problemas comuns e glossário.

Versão atual: **1.0**, de 18/10/2026. As imagens usam dados fictícios.