AIAT · ความปลอดภัยในการทำงาน

คู่มือผู้ดูแลระบบ ติดตั้ง ตั้งค่า และดูแลให้ใช้งานได้จริง

สำหรับผู้ที่ติดตั้ง ตั้งค่า กำหนดสิทธิ์ และดูแลระบบ AIAT Safety และ Hub ในแต่ละวัน



ระบบ AIAT Safety + Hub
เอกสารฉบับที่ 1.0 · ตุลาคม 2569
ผู้ใช้ทั่วไปอ่านอีกเล่มหนึ่ง: «คู่มือผู้ใช้งาน»

สารบัญ

เล่มนี้ครอบคลุมอะไร

ผู้ดูแลระบบมีงานสามช่วง คือช่วงติดตั้งครั้งเดียว ช่วงตั้งค่าก่อนเปิดให้คนใช้ และช่วงดูแลประจำ เล่มนี้เรียงตามลำดับนั้น ถ้าติดตั้งเสร็จแล้ว เริ่มอ่านที่บทที่ 3

1 ระบบประกอบด้วยอะไร
Hub, Safety, ไฟล์ข้อมูล, สิ่งที่ควรรู้ก่อนแตะอะไรทั้งหมด

2 ติดตั้งบน Windows และเปิดระบบ
install.bat, พอร์ต, ไฟร์วอลล์, เปิดเองเมื่อเปิดเครื่อง, ไฟล์ .env

3 เริ่มใช้งานครั้งแรก ตามลำดับ
รายการตรวจ 10 ขั้นจากเครื่องเปล่าถึงผู้ใช้กลุ่มแรก

4 บัญชีผู้ใช้ บทบาท และสิทธิ์
Hub กับ Safety ต่างกันอย่างไร, ตารางสิทธิ์, ขอบเขตโรงงาน/แผนก

5 ข้อมูลหลัก และเกณฑ์ความเสี่ยง
โรงงาน ไลน์ พื้นที่ ประเภท เกณฑ์ ระดับบาดเจ็บ ฟิลด์เพิ่มเติม

6 การทำงานของแต่ละกระบวนการ
อันตราย อุบัติเหตุ Safety Patrol CAPA — ใครทำอะไรได้ และกติกาที่ระบบบังคับ

7 รายงาน และกำหนดส่งรายงาน

8 การแจ้งเตือน
กฎ ช่องทาง เวลาเงียบ คิวส่ง และวิธีทดสอบ

9 งานดูแลประจำ สำรองข้อมูล อัปเกรด
กู้คืน บันทึกการทำงาน ความปลอดภัย

10 แก้ปัญหา
อาการ สาเหตุที่เจอบ่อย วิธีตรวจ

> **เมื่อผู้ใช้ถามว่า «ทำไมไม่เห็นเมนู»**
> เกือบทุกครั้งเป็นเรื่องสิทธิ์หรือขอบเขต ไม่ใช่ระบบเสีย ไปที่ **ผู้ใช้งาน** ดูบทบาทและขอบเขตของคนนั้น แล้วไปที่ **ประเภทผู้ใช้งาน** ดูว่าบทบาทนั้นมีสิทธิ์อะไร บทที่ 4 อธิบายไว้ครบ


บทที่ 1

ระบบประกอบด้วยอะไร

มีสองโปรแกรมที่ทำงานคู่กัน แต่ละตัวมีฐานข้อมูลของตัวเอง

ส่วน	หน้าที่	ข้อมูลอยู่ที่
Hub	หน้าแรกรวมลิงก์เข้าระบบต่าง ๆ ของบริษัท (Safety, UT CMMS, E-Checksheet) **ไม่มีบัญชีผู้ใช้ ไม่ต้องล็อกอิน** ใครเปิดก็เห็นรายการและกดเข้าระบบที่ต้องการ แต่ละระบบมีบัญชีและรหัสผ่านของตัวเอง ผู้ดูแล Hub เท่านั้นที่ล็อกอิน (เมนู «สำหรับผู้ดูแล Hub» ท้ายหน้า) เพื่อเพิ่ม/ซ่อนไทล์	`hub\data\hub.db`
Safety	งานจริงทั้งหมด รายการอันตราย อุบัติเหตุ Safety Patrol CAPA รายงาน และการแจ้งเตือน รวมถึงบทบาทและสิทธิ์ของผู้ใช้ในระบบนี้	`safety\data\safety.db` และรูปภาพที่ `safety\data\uploads\`

ความสัมพันธ์ที่ต้องจำมีข้อเดียว: **Hub ไม่ได้ยืนยันตัวตนใคร** บัญชีผู้ใช้ Safety อยู่ที่ Safety ทั้งหมด (ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน บทบาท สิทธิ์ ตำแหน่ง ระดับ ขอบเขต) สร้าง อนุมัติ ตั้งรหัสผ่านใหม่ และปิดบัญชีที่ Safety › ผู้ใช้งานที่เดียว ถ้าบริษัทมีระบบอื่นเพิ่ม ระบบนั้นก็มีบัญชีของมันเอง ผู้ใช้จึงต้องมีบัญชีแยกต่อระบบ



ภาพที่ 1 หน้ารายการระบบของ Hub (ผู้ดูแล Hub ล็อกอินอยู่ จึงเห็นเมนูผู้ใช้มุมขวาบน) ผู้ใช้ทั่วไปเห็นหน้าเดียวกันโดยไม่มีเมนูนั้น ไทล์ Safety เปิดในแท็บเดิม ส่วนปุ่มระบบเดิมเปิดแท็บใหม่

สิ่งที่ควรรู้ก่อนแตะการตั้งค่า

- **ข้อมูลหลักลบไม่ได้ มีแต่ปิดใช้งาน** โรงงาน แผนก ไลน์ พื้นที่ ประเภท แบบตรวจ ฯลฯ รายการเก่าอ้างอิงอยู่ จึงปิดใช้งานแทนการลบ ปิดแล้วเปิดกลับได้
- **ประวัติเพิ่มได้อย่างเดียว** ประวัติการดำเนินการของรายการ อุบัติเหตุ CAPA และการบันทึกว่าส่งรายงานแล้ว ระบบไม่มีทางแก้หรือลบ แม้แต่ผู้ดูแลระบบ
- **แก้เกณฑ์ไม่กระทบรายการเดิม** ระดับความเสี่ยงที่ประเมินไปแล้วถูกบันทึกเป็นภาพถ่าย ณ วันนั้น แก้เกณฑ์วันนี้ไม่ทำให้คะแนนของรายการเก่าเปลี่ยน
- **ผู้ดูแลระบบ (admin) มีสิทธิ์ครบเสมอ** ลดสิทธิ์ไม่ได้ และปิดหรือลดบทบาทผู้ดูแลคนสุดท้ายไม่ได้ ระบบกันไว้ไม่ให้ล็อกตัวเองออก
- **การแจ้งเตือนแยกจากการทำงาน** ถ้าช่องทางส่งข้อความล้มเหลว งานที่ผู้ใช้ทำยังสำเร็จตามปกติ ความล้มเหลวไปอยู่ในคิวให้ตามแก้ทีหลัง

บทที่ 2

ติดตั้งบน Windows และเปิดระบบ

สิ่งที่ต้องมี

- เครื่อง Windows ที่เปิดทิ้งไว้ในเวลาทำงาน (เครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือพีซีที่ไม่ปิดเครื่อง)
- Python 3.10 ขึ้นไป ถ้ายังไม่มี `install.bat` พยายามติดตั้งผ่าน winget ให้ ถ้าไม่สำเร็จให้โหลดจาก python.org และติ๊ก «Add python.exe to PATH» ตอนติดตั้ง
- อินเทอร์เน็ตตอนติดตั้งครั้งแรก เพื่อโหลดไลบรารี หลังจากนั้นใช้ในเครือข่ายภายในได้
- สิทธิ์ผู้ดูแลเครื่อง (Administrator) สำหรับขั้นเปิดไฟร์วอลล์ และตั้งให้เปิดเองเมื่อเปิดเครื่อง

ขั้นตอนติดตั้ง

1. แตกไฟล์ Zip ไว้ในโฟลเดอร์ถาวร เช่น `C:\AIAT-Safety` อย่ารันจากภายในไฟล์ Zip และอย่าวางในโฟลเดอร์ที่ซิงก์กับคลาวด์ เพราะไฟล์ฐานข้อมูลถูกเขียนตลอดเวลา
2. ดับเบิลคลิก `install.bat` สคริปต์สร้างสภาพแวดล้อม Python ในโฟลเดอร์ `.venv` แล้วติดตั้งไลบรารี
3. สคริปต์ถามที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ ถ้าผู้ใช้เปิดจากเครื่องอื่นให้พิมพ์ชื่อเครื่องหรือ IP ของเซิร์ฟเวอร์ (เช่น `192.168.1.10`) ถ้าใช้เครื่องเดียวกด Enter
4. สคริปต์หาพอร์ตว่างและเสนอให้ Hub กับ Safety ถ้าเครื่องมี UT CMMS หรือ E-Checksheet ใช้พอร์ต 5000 อยู่ ระบบเสนอพอร์ตอื่น เช่น Hub 5001 และ Safety 5200 **ไม่ต้องหยุดระบบเดิม** กด Enter รับค่าที่เสนอได้
5. ถ้ามีระบบเดิม ใส่ที่อยู่เต็มของ UT CMMS และ E-Checksheet เพื่อให้ Hub สร้างปุ่มเชื่อมให้ หรือกด Enter ข้ามแล้วเพิ่มทีหลังที่ทะเบียนระบบก็ได้
6. สคริปต์สร้างไฟล์ `.env` โดยสุ่มความลับให้เอง แล้วรันตรวจระบบ (selfcheck) ถ้าผ่านจะขึ้นว่าติดตั้งเสร็จ

เปิดและปิดระบบ

ไฟล์	ทำอะไร
`start.bat`	เปิด Hub และ Safety **เบื้องหลังจริง ๆ** คือไม่มีหน้าต่างค้างบนแถบงาน และปิดหน้าต่างที่ใช้สั่งได้เลย แล้วเปิดเบราว์เซอร์ที่หน้า Hub ก่อนเปิดจะตรวจว่าพอร์ตว่างหรือไม่ ถ้าไม่ว่างจะบอกว่าพอร์ตไหนชน ผลการทำงานเขียนลง `hub\data\hub.log` และ `safety\data\safety.log`
`RestartPortal.bat`	**เปิดระบบใหม่โดยไม่ต้องติดตั้งใหม่** ปิดของเดิม เปิดใหม่เบื้องหลัง ใช้หลังแตก Zip เวอร์ชันใหม่ทับ หลังแก้ `.env` หรือเมื่อระบบค้าง ถ้าเวอร์ชันใหม่ต้องการไลบรารีเพิ่ม จะติดตั้งให้เองก่อนเปิด (ต้องต่ออินเทอร์เน็ตเฉพาะกรณีนี้) ถ้าติดตั้งไลบรารีไม่สำเร็จ ระบบเดิมยังเปิดอยู่ต่อไป ไม่ถูกปิด

ไฟล์	ทำอะไร
`stop.bat`	ปิดทั้งสองโปรแกรม ปิดเฉพาะโปรเซสที่ระบบนี้เปิดไว้ ไม่แตะโปรแกรมอื่นบนเครื่อง เช่น E-Checksheet หรือ UT CMMS ที่ใช้พอร์ต 5000
`backup.bat`	สำรองฐานข้อมูลทั้งสองและรูปภาพ ไว้ที่โฟลเดอร์ `backup\วันที่-เวลา` ใช้ได้ขณะระบบเปิดอยู่
`firewall.bat`	เปิดไฟร์วอลล์ให้เครื่องอื่นในวง LAN เข้าผ่านพอร์ตของระบบได้ ทำครั้งเดียว คลิกขวา เลือก Run as administrator
`autostart.bat`	ตั้งให้ระบบเปิดเองเบื้องหลังเมื่อเปิดเครื่อง (ไม่เปิดเบราว์เซอร์) และเปิดไฟร์วอลล์ตามพอร์ตใน .env ต้องรันแบบ Administrator

> **เปิดแล้วเข้าไม่ได้จากเครื่องอื่น**
> เกือบทุกครั้งคือไฟร์วอลล์ยังบล็อกอยู่ ให้รัน `firewall.bat` แบบ Administrator ส่วนลิงก์ที่ Hub ส่งไป Safety ใช้ชื่อหรือ IP ที่ผู้ใช้พิมพ์เข้า Hub โดยอัตโนมัติ คุณไม่ต้องตั้งที่อยู่ให้แต่ละเครื่อง

ไฟล์ .env

ไฟล์นี้เก็บค่าตั้งค่าและความลับ อยู่ในโฟลเดอร์หลักของระบบ **ห้ามแจกจ่าย ห้ามส่งทางแชต** ใครได้ไฟล์นี้ปลอมตัวเป็นผู้ใช้ใดก็ได้ แก้ด้วย Notepad แล้วดับเบิลคลิก `RestartPortal.bat` เพื่อให้มีผล

ค่า	ความหมาย
`SSO_SECRET`	ความลับสำหรับลงชื่อลิงก์ภายในระหว่างสองโปรแกรม (รองรับบัญชีเก่าจาก Hub) ต้องยาวอย่างน้อย 32 ตัวอักษร และ**ต้องเหมือนกันทั้งสองโปรแกรม** ถ้ายังเป็น `change-me` ระบบไม่ยอมเริ่มทำงาน ไม่เกี่ยวกับรหัสผ่านของผู้ใช้
`SERVICE_TOKEN`	รหัสที่สองโปรแกรมใช้คุยกันเอง เช่น ให้ Safety ถาม Hub ว่าบัญชียังใช้งานอยู่หรือไม่ ต้องเหมือนกันทั้งสองฝั่ง
`HUB_SECRET_KEY` , `SAFETY_SECRET_KEY`	คีย์ลงชื่อคุกกี้ของแต่ละโปรแกรม แยกกัน ถ้าเว้นว่างระบบสร้างจาก SSO_SECRET
`HUB_PORT` , `SAFETY_PORT`	พอร์ตของแต่ละโปรแกรม
`HUB_URL` , `SAFETY_URL`	ที่อยู่ที่ผู้ใช้เปิดได้จริง เปลี่ยนพอร์ตหรือชื่อเครื่องทีไร ต้องแก้ทั้งสองค่านี้ และแก้ที่อยู่ Safety ในทะเบียนระบบของ Hub ให้ตรงด้วย
`UTCMMS_URL` , `ECHECK_URL`	ที่อยู่ระบบเดิมสำหรับปุ่มเชื่อมบน Hub
`SAFETY_TIMEZONE`	เขตเวลา ค่าตั้งต้น Asia/Bangkok
`TEAMS_WEBHOOK_URL` , `TEAMS_ALLOWED_HOSTS`	Teams ช่องกลาง (ไม่บังคับ) และโดเมนเพิ่มเติมที่อนุญาตให้ผู้ใช้ใส่ Webhook ของตัวเอง ดูบทที่ 8
`SMTP_HOST` , `SMTP_PORT` , `SMTP_TLS` , `SMTP_USER` , `SMTP_PASSWORD` , `SMTP_FROM`	อีเมลขาออก

ค่า	ความหมาย
`HUB_DATABASE` , `SAFETY_DATABASE` , `SAFETY_UPLOAD_ROOT`	ย้ายที่เก็บข้อมูลไปไดรฟ์อื่น (ไม่บังคับ)

> **อย่าให้ความลับหลุดไปอยู่ในที่อื่น**
> ความลับ (รหัสผ่านและกุญแจต่างๆ) ระบบไม่แสดงบนหน้าจอและไม่เขียนลงบันทึกการทำงาน รหัสผ่าน SMTP และลิงก์ Teams ที่ตั้งบนหน้าเว็บเก็บแบบเข้ารหัสในฐานข้อมูลและเป็นแบบเขียนอย่างเดียว (แสดงแค่ว่า «ตั้งแล้ว») อย่าคัดลอกค่าไปใส่ในเอกสาร ตั๋วแจ้งปัญหา หรือแชต ถ้าสงสัยว่าหลุด ให้เปลี่ยนค่าใหม่ทั้งหมด (ผู้ใช้ต้องล็อกอินใหม่)

ใช้งานจริงควรมี https

ชุดติดตั้งเปิดเป็น http ธรรมดา ซึ่งใช้ได้ในเครือข่ายภายใน แต่รหัสผ่านวิ่งแบบไม่เข้ารหัส ถ้าเข้าจากนอกอาคารหรือผ่าน VPN ที่ไม่น่าเชื่อถือ ควรวาง reverse proxy ที่มีใบรับรอง https (เช่น IIS หรือ nginx) หน้าระบบ แล้วแก้ `HUB_URL` และ `SAFETY_URL` เป็น https:// ฝ่ายไอทีของบริษัทมักมีมาตรฐานนี้อยู่แล้ว

เปิดให้ผู้ใช้ผ่านที่อยู่เดียว (ขั้นสูง)

ถ้าต้องการให้ผู้ใช้เข้าผ่านพอร์ตเดียวหลัง reverse proxy ตั้ง `HUB_PREFIX` และ `SAFETY_PREFIX` ใน .env (เช่น `/safety-hub` และ `/safety-hub/app`) ให้ `HUB_URL` และ `SAFETY_URL` ชี้ path เดียวกัน แอปเติมคำนำหน้าให้ลิงก์ ฟอร์ม และคุกกี้เอง ถ้าไม่จำเป็นอย่าตั้งค่านี้

บทที่ 3

เริ่มใช้งานครั้งแรก ตามลำดับ

ทำตามลำดับนี้จากเครื่องเปล่า ข้ามขั้นได้แต่จะต้องย้อนกลับมาทำทีหลัง ขั้นที่ 1–2 ทำเสร็จภายในไม่กี่นาที ส่วนข้อมูลหลักในขั้นที่ 5 ใช้เวลามากที่สุดเพราะต้องรวบรวมจากหน่วยงาน

1. **สร้างผู้ดูแลระบบคนแรกที่ Safety** เปิดหน้า Hub แล้วกดไทล์ **Safety** ครั้งแรกระบบพาไปหน้า «สร้างผู้ดูแลระบบคนแรก» (`/setup` ของ Safety) ใส่ชื่อผู้ใช้ ชื่อ-สกุล และรหัสผ่านที่เดายาก (อย่างน้อย 8 ตัวอักษร) หน้านี้ใช้ได้ครั้งเดียว หลังมีผู้ดูแลที่ตั้งรหัสผ่านแล้วจะปิดเอง
2. **ตรวจหน้า Hub** ไทล์ Safety ต้องเปิดหน้า Safety ได้ ถ้าไม่ตรง ล็อกอินผู้ดูแล Hub (ลิงก์ «สำหรับผู้ดูแล Hub» ท้ายหน้า Hub ครั้งแรกให้สร้างบัญชีที่ `/setup` ของ Hub) แล้วแก้ที่อยู่ที่ Hub › ทะเบียนระบบ ให้ตรงกับ `SAFETY_URL`
3. **กรอกข้อมูลหลัก** ก่อนเปิดให้ผู้ใช้ขอบัญชี เพราะฟอร์มขอบัญชีให้เลือกโรงงาน แผนก ไลน์ ตำแหน่ง ระดับ จากข้อมูลหลัก (ดูขั้นที่ 5)
4. **ให้สิทธิ์บทบาท** Safety › ประเภทผู้ใช้งาน ติ๊กสิทธิ์ให้ตรงหน้าที่จริง บทบาทที่ติดมากับระบบได้สิทธิ์เริ่มต้นแล้ว แต่ **ไม่ได้อัปเดตเองเมื่อระบบเพิ่มสิทธิ์ใหม่** ต้องกลับมาติ๊กเอง
5. **กรอกข้อมูลหลัก** โรงงาน › แผนก › ไลน์ ตามลำดับ (ฟอร์มแจ้งอันตรายเลือกถึงระดับไลน์ แล้วผู้แจ้งพิมพ์สถานที่เอง จึงไม่ต้องสร้างพื้นที่เสี่ยงก่อนใช้งาน) แล้วประเภทอันตราย แหล่งที่มา สาเหตุอุบัติเหตุ (สาเหตุอุบัติเหตุ ตำแหน่ง และระดับ L0–L2 มีค่าตั้งต้นให้แล้ว ประเภทอันตรายและแหล่งที่มาเริ่มจากว่างเปล่า)
6. **สร้างบัญชีผู้ใช้** Safety › ผู้ใช้งาน เพิ่มผู้ใช้ทีละคน หรือบอกให้พนักงานกดขอสร้างบัญชีเองที่หน้าเข้าสู่ระบบแล้วคุณอนุมัติ พร้อมกำหนดบทบาท ขอบเขต ตำแหน่ง ระดับ (บทที่ 4)
7. **ตรวจเกณฑ์ความเสี่ยง** เกณฑ์ตั้งต้นเป็นคะแนนบวกสามปัจจัย (ความรุนแรง ความถี่ มาตรการป้องกัน) หกระดับ A1–C ตรวจว่าตรงกับมาตรฐานบริษัทหรือไม่ รวมถึงระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บว่าระดับไหนนับเป็น «หยุดงาน»
8. **ตั้งแบบตรวจและแผนการตรวจ** ถ้าจะใช้ Safety Patrol
9. **ตั้งกำหนดส่งรายงาน และตรวจกฎแจ้งเตือน** ปิดกฎที่ไม่ใช้ ตั้งอีเมล/Teams ที่ใช้ แล้วทดสอบส่ง
10. **ทดลองกับกลุ่มเล็ก** เลือกหนึ่งฝ่าย (หัวหน้า จป. และผู้แจ้งสองสามคน) ใช้ให้ครบวงจรหนึ่งถึงสองสัปดาห์ก่อนขยาย

> **ลองครบวงจรด้วยตัวเองก่อนเปิดให้คนอื่น**
>
> สร้างผู้ใช้ทดสอบสามคน (ผู้แจ้ง ผู้ประเมิน หัวหน้า) แจ้งอันตรายหนึ่งรายการแล้วเดินให้ครบ ประเมิน มอบหมาย แนบรูปหลังแก้ไข ปิด ดูว่าการแจ้งเตือนไปถึงใครบ้าง ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมง และเห็นปัญหาการตั้งสิทธิ์ก่อนที่ผู้ใช้จริงจะเจอ

บทที่ 4

บัญชีผู้ใช้ บทบาท และสิทธิ์


บัญชีอยู่ที่ Safety

ผู้ใช้ทุกคนเข้า Safety ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ Safety เอง รหัสผ่านเก็บเป็นค่าแฮช (ไม่มีใครอ่านรหัสจริงได้ รวมถึงผู้ดูแล) ผู้ดูแลทำได้แค่ตั้งรหัสใหม่ให้ ลองรหัสผิดห้าครั้งภายในสิบนาที ระบบล็อกชื่อนั้นจาก IP นั้นห้านาที กันการเดารหัส

ถ้าติดตั้งทับเวอร์ชันเก่าที่เคยใช้บัญชีจาก Hub: ผู้ใช้เดิมยังอยู่ในรายการ แต่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านจึงเข้าไม่ได้ ถ้ายังไม่มีผู้ดูแลที่ตั้งรหัสผ่านเลย ระบบพาไปหน้า «สร้างผู้ดูแลระบบคนแรก» ให้ทำตามนั้น จากนั้นตั้งรหัสผ่านใหม่ให้ผู้ใช้เดิมที่ Safety › ผู้ใช้งาน (ช่อง «ตั้งรหัสผ่านใหม่») และบอกชื่อผู้ใช้ที่ตั้งให้

-

เพิ่มผู้ใช้ด้วยตัวเอง




ภาพที่ 2 Safety › ผู้ใช้งาน กล่อง «รออนุมัติ» อยู่บนสุด ตารางผู้ใช้ แล้วฟอร์มเพิ่มผู้ใช้กับสวิตช์รับคำขอบัญชีอยู่ด้านล่าง

1. Safety › **ผู้ใช้งาน** เลื่อนลงไปกล่อง «เพิ่มผู้ใช้» กรอกชื่อผู้ใช้ (อังกฤษ ตัวเลข . _ - ยาว 3–32 ตัว ห้ามซ้ำโดยไม่สนตัวพิมพ์) ชื่อ-สกุล รหัสผ่านเริ่มต้นอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
2. เลือกบทบาท ตำแหน่ง ระดับ และโรงงาน/แผนกที่รับผิดชอบ แล้วกดเพิ่มผู้ใช้

3. แจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้เจ้าของบัญชีโดยตรง ไม่ใช่ในกลุ่มแชตรวม แล้วบอกให้เปลี่ยนรหัสผ่านที่ «โปรไฟล์ของฉัน» หลังเข้าครั้งแรก

ผู้ใช้ขอสร้างบัญชีเอง และการอนุมัติ

หน้าเข้าสู่ระบบของ Safety มีลิงก์ «ยังไม่มีบัญชี? ขอสร้างบัญชี» พนักงานกรอกชื่อผู้ใช้ ชื่อ-สกุล **เลือกโรงงาน แผนก ไลน์ และตำแหน่งของตัวเอง** อีเมล (ไม่บังคับ) และรหัสผ่าน บัญชีที่ได้เป็น **«รออนุมัติ»** คือเข้าระบบไม่ได้ จนกว่าคุณจะอนุมัติ




ภาพที่ 3 ฟอร์มขอสร้างบัญชี ผู้ขอระบุสังกัดและตำแหน่งเอง เพื่อให้ผู้อนุมัติตั้งค่าได้ถูก

1. **คุณได้รับแจ้ง** เมื่อมีคำขอใหม่ ผู้ดูแลระบบทุกคนที่ไม่จำกัดขอบเขตได้แจ้งเตือนที่กระดิ่ง (และอีเมลถ้าตั้งไว้) ตามกฎ «มีคำขอสร้างบัญชีใหม่» ที่หน้า «การแจ้งเตือน» ปิดหรือเปลี่ยนผู้รับได้ ข้อความไม่มีรหัสผ่าน หรืออีเมลของผู้ขอ และสรุปงานค้างรายวันก็นับคำขอที่รออยู่ให้ผู้ที่มีสิทธิ์จัดการผู้ใช้
2. เปิด Safety › **ผู้ใช้งาน** กล่อง «รออนุมัติ» อยู่บนสุดของหน้า แสดงชื่อ ชื่อผู้ใช้ สังกัดที่ผู้ขอระบุ และตำแหน่ง ตรวจว่าเป็นพนักงานจริง ถ้าไม่แน่ใจ ถามหัวหน้าของเขาก่อน
3. เลือกบทบาท และตรวจโรงงาน/แผนก (เติมให้ตามที่ผู้ขอระบุแล้ว แก้ได้) แล้วกด **อนุมัติ** บัญชีเปิดใช้งานทันที หรือกด **ปฏิเสธ (ลบคำขอ)**
4. บอกผู้ขอว่าอนุมัติแล้ว (ระบบยังไม่ส่งแจ้งเตือนกลับให้ผู้ขอ) เขาเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ตอนขอ

- สังกัดที่ผู้ขอระบุเองเป็นข้อมูลอ้างอิงให้คุณตัดสินใจ **ไม่ใช่สิทธิ์** ขอบเขตจริงเกิดจากสิ่งที่คุณเลือกตอนอนุมัติ
- คุณอนุมัติให้บทบาทที่มีสิทธิ์มากกว่าที่ตัวเองมีไม่ได้ ระหว่างรออนุมัติ ปุ่มเปิดใช้ เปลี่ยนบทบาท ขอบเขต และตั้งรหัสผ่านใช้กับบัญชีนั้นไม่ได้ ปุ่มปฏิเสธลบได้เฉพาะคำขอที่รออนุมัติ

- มีคำขอค้างได้ไม่เกิน 50 รายการ เต็มแล้วผู้ขอรายใหม่ถูกบอกให้ติดต่อผู้ดูแลโดยตรง กันการสมัครรัว ๆ
- **ปิดการขอบัญชีด้วยตนเองทั้งหมด** ที่ Safety › ผู้ใช้งาน กล่อง «การขอสร้างบัญชีด้วยตนเอง» กด «ปิดรับคำขอสร้างบัญชี» ลิงก์บนหน้าเข้าสู่ระบบจะหายและหน้า /register ใช้ไม่ได้ คำขอที่ค้างอยู่ยังอนุมัติหรือปฏิเสธได้ เปิดกลับได้ทุกเมื่อ
- รายการโรงงาน แผนก ไลน์ ตำแหน่ง ระดับ ในฟอร์มมาจากข้อมูลหลัก (เฉพาะที่ใช้งานอยู่) ถ้ายังไม่กรอก ผู้ขอจะเลือกไม่ได้และขอบัญชีไม่ผ่าน

ตำแหน่ง



ภาพที่ 4 ข้อมูลองค์กร › ตำแหน่ง เพิ่ม แก้ไข และปิดใช้งานได้เหมือนข้อมูลหลักอื่น


ผู้ใช้ทุกคนมี «ตำแหน่ง» ไว้ดูว่าใครอยู่ลำดับใดขององค์กร และใช้กำหนดผู้อนุมัติในสายการอนุมัติ ค่าตั้งต้นที่ติดมา: Operator, LL, Staff, Sr.Staff, FM, SV, SSV, ผู้จัดการ (Manager), DM, DGM, GM ลำดับของตำแหน่งเรียงตามลำดับในรายการ (ต่ำ → สูง) เพิ่มตำแหน่งใหม่ได้เอง (จะอยู่ท้ายรายการ) *ระบบไม่มีระดับ L0–L2 อีกแล้ว*

ผู้ใช้ที่มีอยู่แล้ว

การกระทำ	ผล
เปลี่ยนบทบาท	เมนูและสิทธิ์เปลี่ยนเมื่อผู้ใช้โหลดหน้าถัดไป ไม่ต้องล็อกอินใหม่
แก้ไข (ปุ่มเดียว)	กด «แก้ไข» ที่แถวผู้ใช้ แล้วแก้บทบาท ตำแหน่ง โรงงาน แผนก **อีเมล และ Webhook ของ Teams** (พร้อมติ๊กว่ารับทางไหน) ในฟอร์มเดียว กด «บันทึก» ครั้งเดียว ปุ่ม «ส่งข้อความทดสอบถึงคนนี้» ส่งทดสอบถึงอีเมล/Teams ของคนนั้นทันทีและบอกผลจริง คอลัมน์ «ช่องทางแจ้งเตือน» ในตารางแสดงอีเมลและสถานะ Teams ของทุกคน เว้นว่างทั้งสองช่องเพื่อล้างข้อมูลติดต่อ ผู้ใช้แก้ของตัวเองได้ที่ «โปรไฟล์ของฉัน» เหมือนเดิม (ขอบเขตหน่วยงานดูหัวข้อ «ขอบเขตโรงงานและแผนก»)
ค้นหาและดูหน้าที่ในสายอนุมัติ	ช่องค้นหาด้านบนกรองตามชื่อ ตำแหน่ง หรือหน่วยงาน คอลัมน์ «หน้าที่ในสายอนุมัติ» บอกว่าใครอนุมัติขั้น 1 ขั้น 2 หรือรับแจ้งทุกหน่วยงาน
ตั้งรหัสผ่านใหม่	ใช้เมื่อผู้ใช้ลืมรหัส ระบบไม่มีปุ่ม «ลืมรหัสผ่าน» ให้ผู้ใช้กดเอง แจ้งรหัสใหม่ให้เจ้าของบัญชีโดยตรง ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสของตัวเองได้ที่ «โปรไฟล์ของฉัน» ต้องใส่รหัสปัจจุบัน
ปิดใช้งาน	ผู้ใช้เข้า Safety ไม่ได้ ข้อมูลเดิมและประวัติคงอยู่ ปิดผู้ดูแลระบบคนสุดท้ายไม่ได้ ใช้กับคนที่ลาออกหรือย้ายออก

คุณกำหนดให้ใครได้สิทธิ์สูงกว่าที่ตัวเองมีไม่ได้ และจัดการผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สูงกว่าคุณไม่ได้ ข้อนี้กันไม่ให้ผู้ที่ถือสิทธิ์จัดการผู้ใช้ยกระดับตัวเองขึ้นเป็นผู้ดูแลระบบ

ประเภทผู้ใช้งาน (บทบาท) และสิทธิ์



ภาพที่ 4 Safety › ประเภทผู้ใช้งาน แต่ละบทบาทมีกล่องติ๊กสิทธิ์ของตัวเอง

บทบาทคือชุดของสิทธิ์ ผู้ใช้หนึ่งคนมีหนึ่งบทบาท ถ้าต้องการชุดที่ต่างจากที่มี ให้ **เพิ่มบทบาทใหม่** โดยตั้งรหัส (a-z 0-9 _) กับชื่อ แล้วติ๊กสิทธิ์ ลบได้เฉพาะบทบาทที่คุณสร้างเองและไม่มีผู้ใช้ใช้อยู่ บทบาทที่ติดมากับระบบลบไม่ได้

ตารางสิทธิ์ทั้ง 20 ตัว และค่าตั้งต้นของบทบาทที่ติดมา

สิทธิ์	ทำอะไรได้	ผู้ดูแลระบบ	ผู้ประเมิน/จป.	หัวหน้าหน่วยงาน	ผู้แจ้ง	ผู้ดูข้อมูล
`master.view`	ดูข้อมูลหลัก	●	●	●		●
`master.edit`	แก้ไขข้อมูลหลัก	●				
`users.manage`	จัดการผู้ใช้งาน	●				
`roles.manage`	จัดการประเภทผู้ใช้งาน	●				
`hazard.report`	แจ้ง/บันทึกอันตราย	●	●	●	●	
`hazard.assess`	ประเมินความเสี่ยง	●	●			
`hazard.assign`	มอบหมายผู้รับผิดชอบ	●	●	●		
`hazard.close`	ปิดรายการอันตราย	●	●	●		
`criteria.manage`	จัดการเกณฑ์ความเสี่ยง	●				
`incident.report`	แจ้งอุบัติเหตุ/Near Miss	●	●	●	●	
`incident.investigate`	สอบสวนอุบัติเหตุ	●	●	●		
`incident.close`	ปิดรายการอุบัติเหตุ	●	●			
`patrol.manage`	จัดการแบบตรวจและแผนการตรวจ	●				
`patrol.perform`	ตรวจความปลอดภัย (Safety Patrol)	●	●			
`patrol.view`	ดูผลการตรวจทั้งหมดในขอบเขต	●	●	●		
`capa.create`	สร้าง/มอบหมาย CAPA	●	●	●		
`capa.verify`	ยืนยันผล CAPA	●	●			
`report.view`	ดูรายงานและสถิติ	●	●	●		
`report.export`	ส่งออกรายงาน Excel/PDF และบันทึกการส่งรายงาน	●	●	●		
`report.manage`	จัดการกำหนดส่งรายงาน	●	●			

> **บทบาทเดิมไม่ได้รับสิทธิ์ใหม่อัตโนมัติ**
> ตารางข้างบนคือค่าตั้งต้นของบทบาทที่สร้างใหม่ ถ้าองค์กรของคุณใช้ระบบมาก่อนหน้านี้ แล้วระบบเพิ่มสิทธิ์ใหม่ (เช่น incident.*, patrol.*, capa.*, report.*) ต้องเข้ามาติ๊กให้บทบาทเดิมเอง ยกเว้นผู้ดูแลระบบที่ได้ครบเสมอ ถ้าผู้ใช้บอกว่าไม่เห็นเมนูรายงานหรือ CAPA หลังอัปเกรด สาเหตุคือข้อนี้

สิทธิ์ต่าง ๆ ใช้ตอนไหน


สิทธิ์	ใช้ทำอะไรในหน้าจอ
`hazard.report`	เห็นเมนู «ลงทะเบียนบันทึกอันตราย» และฟอร์มแจ้ง
`hazard.assess`	กล่อง «ประเมินความเสี่ยง» และ «ปฏิเสธรายการ» และเห็นรายการทั้งหมดในขอบเขต

สิทธิ์	ใช้ทำอะไรในหน้าจอ
`hazard.assign`	กล่อง «มอบหมายผู้รับผิดชอบ»
`hazard.close`	กล่อง «ปิดรายการ» และการแนบรูปหลังแก้ไข
`incident.report / investigate / close`	แจ้ง / มอบหมายผู้สอบสวน บันทึกผลสอบสวน ปรับระดับ แก้รายชื่อ ปฏิเสธ / ปิดรายการอุบัติเหตุ
`patrol.manage`	หน้าแบบตรวจและแผนการตรวจ
`patrol.perform / view`	ลงมือตรวจ / ดูผลการตรวจทุกรอบในขอบเขต
`capa.create / verify`	สร้าง มอบหมาย เปลี่ยนเจ้าของ ยกเลิก CAPA / ยืนยันผลหรือตีกลับ
`report.view / export / manage`	ดูรายงาน / ส่งออก Excel-PDF และบันทึกว่าส่งรายงานแล้ว / ตั้งกำหนดส่งรายงาน
`master.view / edit`	ดูและเห็นรายการทั้งหมดในขอบเขต / เพิ่มและแก้ข้อมูลหลัก
`users.manage`	หน้าผู้ใช้งาน และหน้าการแจ้งเตือน
`roles.manage`	หน้าประเภทผู้ใช้งาน
`criteria.manage`	เกณฑ์ความเสี่ยง ฟิลด์เพิ่มเติม ระดับบาดเจ็บ ตั้งค่า CAPA

เจ้าของงานไม่ต้องมีสิทธิ์พิเศษเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้รับผิดชอบรายการอันตราย และเจ้าของ CAPA เปิดงานของตัวเองดูได้และเริ่มหรือจบ CAPA ได้แม้เป็นบทบาท «ผู้แจ้ง» เพียงแต่การปิดรายการอันตรายยังต้องมีสิทธิ์ `hazard.close`

ผู้ใช้เห็นอะไรของหน่วยงานตน

ผู้ใช้ที่ผูกกับแผนกเปิดดู**ทุกรายการอันตรายและอุบัติเหตุของแผนกตน**ได้ (อ่านอย่างเดียว ไม่มีปุ่มดำเนินการ) ผู้ที่ผูกระดับโรงงานเห็นทั้งโรงงาน ผู้ดำรงตำแหน่งที่ตั้งเป็น «แจ้งให้ทราบ» (ค่าตั้งต้น GM) เห็นทุกหน่วยงาน รายชื่อผู้เกี่ยวข้องในอุบัติเหตุยังเห็นได้เฉพาะผู้สอบสวนและผู้แจ้ง เมนู **หน่วยงานของฉัน** รวมจำนวนรายการเปิดอยู่เกินกำหนด รออนุมัติ รายการล่าสุดพร้อมสถานะและสถานะการอนุมัติ และประกาศของหน่วยงาน หน้าหลักมีแผงสรุปเดียวกันพร้อมลิงก์เข้าไปดูทุกอย่าง ถ้าผู้ใช้ไม่เห็นเมนูนี้ แปลว่ายังไม่ได้กำหนดโรงงานหรือแผนกที่หน้า «ผู้ใช้งาน»



หน้า «หน่วยงานของฉัน»

ขอบเขตโรงงานและแผนก

ผู้ใช้แต่ละคนกำหนดขอบเขตได้ว่าอยู่โรงงานใดและแผนกใด ตัวอย่างที่เห็นบ่อย

ขอบเขตที่ตั้ง	ผู้ใช้เห็นและทำงานได้	เหมาะกับ
ทุกโรงงาน / ทุกแผนก (ค่าเริ่มต้น)	ทั้งบริษัท	ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร จป. ส่วนกลาง
เลือกโรงงาน ไม่เลือกแผนก	ทุกแผนกในโรงงานนั้น	จป. ประจำโรงงาน
เลือกทั้งโรงงานและแผนก	เฉพาะแผนกนั้น	หัวหน้าหน่วยงาน

ขอบเขตมีผลกับทุกอย่าง รายการที่เห็น พื้นที่ที่เลือกแจ้งได้ ผู้รับผิดชอบที่เลือกมอบหมายได้ (ผู้ที่อยู่นอกขอบเขตของรายการถูกปฏิเสธ) รายงาน และผู้รับแจ้งเตือน ผู้ใช้ที่ขอบเขตไม่ครอบคลุมพื้นที่ของรายการจะไม่ได้รับแจ้งเตือนของรายการนั้น เพราะเปิดดูไม่ได้อยู่แล้ว

กติกาสองคนตรวจกัน

ระบบบังคับให้คนทำและคนตรวจรับเป็นคนละคนในจุดที่เสี่ยงต่อการเซ็นเอง ผู้ดูแลระบบหลีกเลี่ยงกติกาเหล่านี้ไม่ได้ จึงควรมีคนที่ถือสิทธิ์ปิดและยืนยันอย่างน้อยสองคนในแต่ละโรงงาน

เรื่อง	กติกา
ปิดรายการอันตรายระดับที่ต้องอนุมัติ	ผู้ปิดต้องไม่เคยเป็นผู้รับผิดชอบรายการนั้น ไม่ว่าปัจจุบันหรือก่อนโอนงาน (ระดับ «สูงมาก» ตามค่าตั้งต้น)
ปิดรายการอุบัติเหตุ	ผู้ปิดต้องไม่เคยเป็นผู้สอบสวนรายการนั้น
ยืนยันผล CAPA	ผู้ยืนยันต้องไม่เคยเป็นเจ้าของงาน และต้องไม่ใช่คนที่กดว่าเสร็จ ต้องมีผู้ถือ `capa.verify` อย่างน้อยสองคน
บันทึกผลสอบสวน	เฉพาะผู้สอบสวนที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ดูแลระบบ

บทที่ 5

ข้อมูลหลัก และเกณฑ์ความเสี่ยง

โครงสร้างองค์กร


พื้นที่เสี่ยงทุกแห่งผูกกับสายเดียวที่ไล่ขึ้นไปถึงโรงงาน ผู้ใช้เลือกพื้นที่ตอนแจ้งและขอบเขตของผู้ใช้อ้างอิงสายนี้ จึงต้องสร้างจากบนลงล่าง

โรงงาน
เช่น โรงงานบางนา


แผนก
เช่น ฝ่ายผลิต อยู่ภายใต้โรงงาน

ไลน์/กลุ่มงาน
เช่น ไลน์ประกอบ 1 อยู่ภายใต้แผนก

พื้นที่เสี่ยง
เช่น จุดป้อนวัตถุดิบ อยู่ภายใต้ไลน์



ภาพที่ 5 Safety › พื้นที่เสี่ยง แสดงสายโรงงาน › ฝ่าย › ไลน์ ของแต่ละพื้นที่



ภาพที่ 6 ฟอร์มเพิ่มพื้นที่เสี่ยง เลือกไลน์แม่ แล้วกรอกรหัส ชื่อ และคำอธิบาย


ช่อง	กติกา
รหัส	A-Z a-z 0-9 _ - ความยาว 1–32 ตัวอักษร ห้ามซ้ำในตารางเดียวกัน ตั้งแล้วแก้ไม่ควร เพราะใช้ในรายงาน
ชื่อ	ไม่เกิน 200 ตัวอักษร ชื่อที่ผู้ใช้เห็นในรายการเลือก ตั้งให้สื่อสถานที่จริง เช่น «เครื่องปั๊ม 150 ตัน» ดีกว่า «พื้นที่ 3»
อธิบาย	ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร ไม่บังคับ

> **ปิดใช้งานแทนลบ**
> พื้นที่ที่ปิดแล้วหายจากรายการเลือกของผู้ใช้ แต่รายการเก่ายังแสดงชื่อเดิม เมื่อมีการยุบหรือเปลี่ยนชื่อไลน์ ให้เพิ่มรายการใหม่แล้วปิดอันเก่า ผู้ใช้ที่ขอบเขตผูกกับโรงงานหรือแผนกที่ถูกปิดจะเลือกพื้นที่ไม่ได้ ตรวจรายการผู้ใช้ก่อนปิดโครงสร้างทุกครั้ง

ประเภทอันตราย แหล่งที่มา สาเหตุอุบัติเหตุ และรายการอื่นในฟอร์มแจ้งอันตราย

สามรายการนี้เป็นตัวเลือกในฟอร์มของผู้ใช้ มีหน้าจอแบบเดียวกัน (เพิ่ม แก้ไข ปิดใช้งาน) ประเภทอันตราย และแหล่งที่มา เริ่มจากว่างเปล่า คุณต้องเพิ่มก่อนที่ใครจะแจ้งอันตรายได้ ไม่เช่นนั้นฟอร์มจะบอกให้เลือกแต่ไม่มีให้เลือก สาเหตุอุบัติเหตุมีค่าตั้งต้นห้าตัวตามหลัก 4M1E (คน เครื่องจักร/อุปกรณ์ วิธีการทำงาน วัสดุ สภาพแวดล้อม)

ฟอร์มแจ้งอันตรายมีอีกหนึ่งรายการที่ผู้ดูแลตั้งเอง ได้แก่ **ประเภท Hiyari Hatto** (ตั้งต้น: เกือบเกิดอุบัติเหตุ การกระทำที่ไม่ปลอดภัย สภาพที่ไม่ปลอดภัย ไม่เกี่ยวข้อง) อยู่ในกลุ่มเมนู «ระบบข้อมูลหลัก» เพิ่ม แก้ชื่อ หรือปิดใช้งานได้บนหน้าเว็บ ไม่ต้องแก้โปรแกรม ตัวเลือกที่ปิดแล้วจะหายจากฟอร์มแต่รายการเก่ายังแสดงชื่อเดิม ส่วนช่อง «ระดับอันตราย» «ความถี่» และ «ระบบมาตรการความปลอดภัย» ในฟอร์มใช้เกณฑ์ความเสี่ยงชุดเดียวกับการประเมิน แก้ที่ **เกณฑ์ความเสี่ยง** แล้วฟอร์มเปลี่ยนตามทันที




ภาพที่ 7 รายการประเภทอันตราย

คำแนะนำในการตั้งรายการ ประเภทอันตรายไม่ควรเกิน 8–10 ประเภท มากกว่านั้นผู้ใช้เลือกผิดบ่อยและรายงานอ่านยาก ใช้ชื่อเดียวกับที่หน้างานเรียก ไม่ใช่ชื่อในมาตรฐานเอกสาร

เกณฑ์ความเสี่ยง

เมนู **เกณฑ์ความเสี่ยง** (ต้องมี `criteria.manage`) กำหนดสิ่งอย่าง คือมาตราส่วนความรุนแรง ความถี่ ระดับมาตรการป้องกัน (แต่ละระดับมีชื่อ คำอธิบาย และ**คะแนนของตัวเอง**) และระดับความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง = คะแนนความรุนแรง + ความถี่ + มาตรการป้องกัน




ภาพที่ 8 เกณฑ์ความเสี่ยง ค่าตั้งต้นตามเอกสารเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

ส่วน	ตั้งอะไรได้ และกติกา
มาตราส่วนความรุนแรง ความถี่ และมาตรการ	จำนวนระดับ 2–10 ใส่ชื่อ (ไม่เกิน 100 ตัวอักษร) คำอธิบาย (ไม่เกิน 300) และคะแนน 0–100 ของแต่ละระดับ ค่าตั้งต้น: ความรุนแรง A=12, B=6, C=2 · ความถี่ High=5, Moderate=4, Low=3 · มาตรการ High=8, Moderate=4, Low=1 คะแนนรวมจึงอยู่ระหว่าง 6–25 ผู้ประเมินเลือกระดับ ระบบบวกคะแนนให้ คำอธิบายจะช่วยให้ผู้ประเมินให้คะแนนตรงกัน ลดจำนวนระดับลงไม่ได้ถ้ามีรายการอันตรายที่ใช้ค่านั้นอยู่
ระดับความเสี่ยง	ชื่อ ช่วงคะแนน สี (#RRGGBB) SLA เป็นจำนวนวัน และ «ต้องอนุมัติ» ช่วงคะแนนของทุกระดับ **ต้องครอบคลุมตั้งแต่คะแนนต่ำสุดถึงสูงสุดที่เป็นไปได้พอดี (ค่าตั้งต้น 6–25) ห้ามซ้อนและห้ามขาด** ค่าตั้งต้น: C 6–9, B3 10–12, B2 13–15, B1 16–18, A2 19–21, A1 22–25 ถ้าไม่ครบ ระบบไม่ยอมบันทึกและบอกว่าคะแนนช่วงไหนที่ไม่มีระดับรองรับ
SLA (วัน)	เมื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยไม่ใส่วันครบกำหนด ระบบนับจากวันนี้ไปตามจำนวนวันของระดับนั้น

ส่วน	ตั้งอะไรได้ และกติกา
ต้องอนุมัติ	เปิดแล้วรายการระดับนี้ต้องให้ผู้ที่ไม่เคยเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้ปิด และการแจ้งเตือน «ประเมินความเสี่ยงแล้ว» ไปถึงหัวหน้าหน่วยงานตามกฎ (ค่าตั้งต้นสำหรับคะแนน 19 ขึ้นไป คือระดับ A)

> **แก้เกณฑ์แล้วรายการเดิมไม่เปลี่ยน**
> เมื่อประเมินรายการ ระบบเก็บคะแนน ชื่อระดับ สี และเงื่อนไขอนุมัติ ณ ตอนนั้นไว้กับรายการ แก้เกณฑ์วันนี้จึงมีผลกับการประเมินครั้งถัดไป ส่วนรายการที่ประเมินแล้วจะแสดงตามที่ประเมินไว้ ตัวเลข «ความเสี่ยงสูง» บนหน้าหลักและแผนที่ความเสี่ยงอ่านระดับจากเกณฑ์ปัจจุบัน


ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ



ภาพที่ 9 ระดับบาดเจ็บ ช่อง «นับเป็นหยุดงาน» กำหนดว่าระดับไหนรีเซ็ตตัวนับวันปลอดอุบัติเหตุ

ใช้กับการแจ้งอุบัติเหตุ ค่าตั้งต้นมีหกระดับ (ทรัพย์สินเสียหาย ปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลไม่หยุดงาน หยุดงาน ทุพพลภาพถาวร เสียชีวิต) สามระดับท้ายนับเป็น «หยุดงาน» ตามค่าตั้งต้น ปรับชื่อและลำดับได้ ลบไม่ได้ ติ๊ก «นับเป็นหยุดงาน» ให้ตรงกับนิยามของบริษัท เพราะเป็นตัวกำหนด **การ์ดวันปลอดอุบัติเหตุหยุดงาน** บนหน้าหลัก และเมื่อติ๊กแล้ว การบันทึกผลสอบสวนต้องระบุจำนวนวันที่หยุดงาน

ฟิลด์เพิ่มเติมของรายการอันตราย



ภาพที่ 10 ฟิลด์เพิ่มเติม ผูกกับประเภทอันตรายหนึ่งประเภท หรือทุกประเภท


เมื่อบริษัทอยากเก็บข้อมูลเฉพาะบางประเภท เช่น ประเภท «สารเคมี» ต้องกรอกชื่อสาร เพิ่มเป็นฟิลด์ได้โดยไม่ต้องแก้โปรแกรม เลือกประเภทอันตรายที่ใช้ ตั้งรหัสฟิลด์ (a-z 0-9 _) ชื่อที่ผู้ใช้เห็น และชนิด ได้แก่ ข้อความ ตัวเลข วันที่ ช่องทำเครื่องหมาย หรือตัวเลือก (ใส่ตัวเลือกบรรทัดละข้อ อย่างน้อยสองข้อ) ฟิลด์ที่ไม่ผูกประเภทจะขึ้นกับทุกประเภท ถ้าติ๊ก «บังคับ» ผู้ใช้ต้องกรอก ถ้าปิดใช้งานฟิลด์ ค่าที่เคยกรอกไว้ในรายการเดิมยังแสดงอยู่

บทที่ 6

การทำงานของแต่ละกระบวนการ


บทนี้อธิบายจากมุมของคนที่ต้องตอบคำถามผู้ใช้ ว่าแต่ละขั้นใครทำได้ ระบบตรวจอะไร และเมื่อไหร่ที่ระบบปฏิเสธ

6.1 รายการอันตราย



นอกเหนือจากนี้ผู้ถือ `hazard.assess` สั่ง **ปฏิเสธ** ได้ในทุกสถานะที่ยังเปิด โดยต้องใส่เหตุผล เหตุผลนี้ผู้แจ้งอ่านได้


ประเมินความเสี่ยง



ภาพที่ 11 หน้ารายการที่รอประเมิน ผู้ประเมินเห็นกล่อง «ประเมินความเสี่ยง» «มอบหมายผู้รับผิดชอบ» และ «ปฏิเสธรายการ» ทางขวา

เลือกความรุนแรง ความถี่ และระดับมาตรการ ระบบบวกคะแนนและบอกระดับให้ทันที (ช่องตั้งต้นมาจากคะแนนเบื้องต้นที่ผู้แจ้งเลือกไว้) ประเมินซ้ำได้ตราบที่ยังไม่มอบหมาย ปุ่มจะเปลี่ยนเป็น «ประเมินใหม่» และประวัติเก็บทั้งค่าเก่าและค่าใหม่ ถ้าขึ้นว่า «คะแนนนี้ไม่มีระดับความเสี่ยงรองรับ» แปลว่าเกณฑ์ในบทที่ 5 มีช่องว่าง ให้ไปแก้เกณฑ์ก่อน

มอบหมาย



ภาพที่ 12 กล่องมอบหมาย เว้นวันครบกำหนดไว้เพื่อใช้ SLA ของระดับความเสี่ยง

- เลือกผู้รับผิดชอบได้เฉพาะคนที่ใช้งานอยู่และขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ของรายการ
- วันครบกำหนดต้องไม่เป็นอดีตและไม่เกิน 1 ปีนับจากวันนี้ ถ้าเว้นว่าง ระบบใช้วันนี้บวก SLA ของระดับ
- เปลี่ยนผู้รับผิดชอบกลางทางได้ ผู้รับผิดชอบเดิมยังถูกนับเป็น «เคยรับผิดชอบ» ตามกติกาสองคนตรวจกัน


ปิดรายการ

ปิดได้เมื่อสถานะ «มอบหมายแล้ว» ต้องกรอกผลการแก้ไข (ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) และแนบรูปหลังแก้ไขได้ในกล่องเดียวกัน (สูงสุด 5 รูป) ระบบปฏิเสธการปิดเมื่อ

- ผู้ปิดเคยเป็นผู้รับผิดชอบ และรายการอยู่ในระดับที่ต้องอนุมัติ
- เปิดใช้การบังคับ CAPA (ดูหัวข้อ 6.4) แล้วยังมี CAPA ที่ไม่ยืนยันและไม่ถูกยกเลิก ข้อความจะบอกจำนวนที่เหลือ
- คนอื่นเพิ่งเปลี่ยนสถานะรายการระหว่างที่คุณเปิดหน้าอยู่ ระบบให้รีเฟรชแล้วทำใหม่ ไม่เขียนทับ

6.2 อุบัติเหตุ และ Near Miss






ภาพที่ 13 หน้าอุบัติเหตุที่รอการสอบสวน ผู้สอบสวนเห็นรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง กล่องมอบหมาย ผลสอบสวน และการปรับระดับ

ขั้น	รายละเอียด
มอบหมายผู้สอบสวน	เลือกได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ `incident.investigate` และขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ ถ้าไม่ใส่วันครบกำหนดจะเป็น 14 วัน
บันทึกผลสอบสวน	เลือกสาเหตุหลัก (จากตารางสาเหตุอุบัติเหตุ) เขียนสาเหตุราก (วิธีถามทำไมห้าครั้ง) และมาตรการแก้ไขป้องกัน ทำได้เฉพาะผู้สอบสวนที่ได้รับมอบหมายหรือ admin ถ้าระดับบาดเจ็บนับเป็นหยุดงาน ต้องกรอกจำนวนวันหยุดงาน (0–3,650)

ขั้น	รายละเอียด
ปิดรายการ	ผู้ถือ `incident.close` ที่ไม่เคยเป็นผู้สอบสวนรายการนั้น ใส่สรุปผล (ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
ปรับระดับบาดเจ็บ	ผู้สอบสวนปรับได้แม้หลังปิดรายการ ต้องใส่เหตุผล และบันทึกในประวัติ ใช้เมื่อผลการรักษาเปลี่ยนไปทีหลัง เช่น จากรักษาพยาบาลเป็นหยุดงาน ซึ่งมีผลกับตัววันปลอดอุบัติเหตุ
แก้รายชื่อผู้เกี่ยวข้อง	ผู้สอบสวน แทนที่รายชื่อเดิมทั้งหมดด้วยรายชื่อที่ส่งมา และบันทึกในประวัติ
ปฏิเสธ	ใส่เหตุผลไม่เกิน 500 ตัวอักษร ใช้กับรายการแจ้งซ้ำหรือแจ้งผิดประเภท

> **รายชื่อผู้เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคล**
> เห็นได้เฉพาะผู้ถือสิทธิ์สอบสวนหรือปิดรายการอุบัติเหตุ กับผู้แจ้ง รายงานและสถิติทุกชนิดไม่มีชื่อบุคคล และมีเทสต์อัตโนมัติคอยตรวจ ถ้ามีคำขอตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ให้ลบชื่อ ระบบยังไม่มีเครื่องมือลบหรือปกปิดย้อนหลัง ต้องปรึกษาผู้พัฒนา

หน้า **สถิติอุบัติเหตุ** (ผู้ถือ `incident.investigate`) สรุปจำนวนตามประเภท สถานะ รายเดือน และวันปลอดอุบัติเหตุหยุดงาน




ภาพที่ 14 สถิติอุบัติเหตุ

6.3 Safety Patrol

การเดินตรวจตามแบบตรวจที่กำหนด ผลที่ไม่ผ่านต่อยอดเป็นรายการอันตรายหรือ CAPA ได้ในคลิกเดียว

ตั้งแบบตรวจ




ภาพที่ 15 แบบตรวจและรายการตรวจ แบ่งเป็นหมวด ตั้งน้ำหนักคะแนน และบังคับแนบรูปเมื่อไม่ผ่านได้ทีละข้อ

1. เมนู **แบบตรวจความปลอดภัย** › เพิ่มแบบตรวจ ตั้งรหัส (A-Z 0-9 _ -) ชื่อ และคำอธิบาย
2. เปิดแบบตรวจนั้น เพิ่มรายการตรวจทีละข้อ ใส่ *หมวด* (ใช้จัดกลุ่มตอนตรวจ) *ข้อความ* และ *น้ำหนักคะแนน* 1–10 ข้อที่สำคัญกว่าให้น้ำหนักสูง
3. ติ๊ก **ต้องแนบรูปเมื่อไม่ผ่าน** ในข้อที่ต้องการหลักฐาน ผู้ตรวจจะส่งผลไม่ได้ถ้าไม่ได้แนบ

4 แบบตรวจและรายการตรวจลบไม่ได้ ปิดใช้งานแทน เมื่อเริ่มรอบตรวจ ระบบ**คัดลอกรายการตรวจ ณ ตอนนั้น**ไปใส่ในรอบ การแก้แบบตรวจทีหลังจึงไม่กระทบรอบที่เริ่มไปแล้วและรอบที่ส่งแล้ว


ตั้งแผนการตรวจ



ภาพที่ 16 แผนการตรวจ ผูกแบบตรวจกับพื้นที่ ความถี่ และผู้ตรวจประจำ

แผนผูกแบบตรวจกับพื้นที่เสี่ยง ความถี่ (รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน) และผู้ตรวจประจำ ระบบนับรอบจากรอบที่ *ส่งแล้ว* ล่าสุด เมื่อถึงรอบจะแจ้งเตือน และเตือนอีกเมื่อเลยรอบ ถ้าไม่ระบุผู้ตรวจประจำ ระบบแจ้งไปยังกฎสำรองซึ่งตามค่าตั้งต้นคือผู้ประเมินในขอบเขตของพื้นที่ แก้ได้ที่หน้าการแจ้งเตือน (ผู้รับแบบ `owner_else:assessor` ดูบทที่ 8)


การตรวจจริง



ภาพที่ 17 รอบตรวจที่กำลังทำ (ร่าง) ตอบผ่าน/ไม่ผ่าน/ไม่เกี่ยวข้อง พร้อมหมายเหตุและรูปได้ทีละข้อ

1. ผู้ตรวจ (ผู้ถือ `patrol.perform`) เปิดเมนู **ตรวจความปลอดภัย** แล้วกด «เริ่มตรวจ» ที่แผนที่ถึงรอบ หรือเลือกแบบตรวจกับพื้นที่เองแล้วกด «เริ่มรอบตรวจ»
2. ตอบทุกข้อ ใส่หมายเหตุหรือแนบรูป กด «บันทึกร่าง» ได้ระหว่างทาง รอบที่ยังเป็นร่างมองเห็นเฉพาะผู้ตรวจเจ้าของและ admin ถ้ากดเริ่มตรวจซ้ำกับแบบตรวจและพื้นที่เดียวกัน ระบบพากลับไปร่างเดิม ไม่สร้างใบใหม่

3. กด **ส่งผลการตรวจ** ระบบปฏิเสธถ้ายังตอบไม่ครบ หรือข้อที่ไม่ผ่านและบังคับรูปยังไม่มีรูป ส่งแล้วแก้ไม่ได้
4. คะแนนรอบ = น้ำหนักรวมของข้อที่ผ่าน ÷ น้ำหนักรวมของข้อที่ผ่านและไม่ผ่าน ข้อ «ไม่เกี่ยวข้อง» ไม่นำมาคิด แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์



ภาพที่ 18 รอบที่ส่งแล้ว ข้อที่ไม่ผ่านมีปุ่มสร้างรายการอันตรายหรือ CAPA ต่อทันที


จากข้อที่ไม่ผ่านไปสู่การแก้ไข

ในรอบที่ส่งแล้ว ทุกข้อที่ไม่ผ่านมีสองปุ่ม **สร้างรายการอันตราย** (เลือกประเภทและแหล่งที่มา ข้อความและรูปของข้อนั้นถูกคัดลอกเป็นรายการอันตราย) และ **สร้าง CAPA** (ใส่หัวข้อ เจ้าของงาน ครบกำหนด และประเภท) กดซ้ำจะได้รายการเดิม ไม่เกิดรายการซ้ำสองใบ ผู้ตรวจที่มีแค่สิทธิ์ตรวจก็สร้างได้ ไม่ต้องมีสิทธิ์แจ้งอันตรายหรือสร้าง CAPA แยก

> **ผู้ที่เห็นผลการตรวจ**
> ผู้ถือ `patrol.view` เห็นทุกรอบที่ส่งแล้วในขอบเขต ผู้ตรวจที่มี `patrol.perform` อย่างเดียวเห็นรอบของตัวเอง

6.4 CAPA

เปิด	กำลังดำเนินการ	เสร็จ รอยืนยัน	ยืนยันแล้ว
สร้างและมอบหมาย	เจ้าของกดเริ่ม	เจ้าของบันทึกผล	ผู้ยืนยันที่เป็นคนละคน




ภาพที่ 19 CAPA ที่เจ้าของงานเริ่มดำเนินการแล้ว ผู้มีสิทธิ์สร้างเห็นกล่องบันทึกผล เปลี่ยนเจ้าของ และยกเลิก

การกระทำ	ใครทำได้ / เงื่อนไข
สร้าง CAPA	ผู้ถือ `capa.create` จากหน้ารายการอันตราย หน้าอุบัติเหตุ (ปุ่ม «+ สร้าง CAPA») หรือเมนู CAPA แหล่งที่มาเป็นอันตราย อุบัติเหตุ ข้อไม่ผ่านจากการตรวจ หรือสร้างเอง ต้องมีเจ้าของงานที่ขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ และวันครบกำหนดที่ไม่เกิน 730 วัน
เริ่มดำเนินการ	เจ้าของงานเท่านั้น
บันทึกว่าเสร็จ	เจ้าของงาน หรือผู้ถือ `capa.create` ต้องกรอกผลการดำเนินการ


การกระทำ	ใครทำได้ / เงื่อนไข
ยืนยันผล	ผู้ถือ `capa.verify` ที่ไม่เคยเป็นเจ้าของงาน และไม่ใช่ผู้กดว่าเสร็จ กำหนดวันตรวจประสิทธิผลล่วงหน้าได้
ตีกลับ	ผู้ยืนยัน ต้องใส่เหตุผล งานกลับเป็น «กำลังดำเนินการ» และนับจำนวนครั้งที่ถูกตีกลับ
เปลี่ยนเจ้าของ/กำหนดส่ง	ผู้ถือ `capa.create` ขณะที่ยังเปิดหรือกำลังดำเนินการ
ยกเลิก	ผู้สร้าง หรือผู้ถือ `capa.create` ใส่เหตุผล
บันทึกผลตรวจประสิทธิผล	หลังยืนยันแล้ว เลือกผล «ได้ผล» หรือ «ไม่ได้ผล» พร้อมหมายเหตุ บันทึกได้ครั้งเดียว แก้ไขภายหลังไม่ได้

บังคับให้ CAPA ครบก่อนปิดรายการ



ภาพที่ 20 ตั้งค่า CAPA

ที่ **ตั้งค่า CAPA** เปิดตัวเลือกนี้แล้ว รายการอันตรายหรืออุบัติเหตุที่มี CAPA ค้างอยู่ (ยังไม่ยืนยันและไม่ได้ยกเลิก) จะปิดไม่ได้ ข้อความแจ้งจำนวนที่เหลือ ค่าตั้งต้นคือปิดตัวเลือกนี้ เหมาะกับองค์กรที่ต้องการให้การแก้ไขถาวรเสร็จก่อนปิดเรื่อง แต่จะทำให้รายการค้างนานขึ้นถ้าเจ้าของ CAPA ตามงานไม่ทัน เปิดเมื่อมีผู้ยืนยัน CAPA พอและกระบวนการติดตามเข้าที่แล้ว



ภาพที่ 21 รายการ CAPA กรองตามสถานะ งานของฉัน และเกินกำหนดได้

บทที่ 7


รายงาน และกำหนดส่งรายงาน

รายงานสี่ชนิด



ภาพที่ 22 เมนูรายงานและสถิติ

รายงาน	เนื้อหา
รายงานประจำเดือนตามแผนก	เลือกปี เดือน และแผนก แสดงจำนวนที่แจ้ง ปิด ค้างและเกินกำหนดปลายเดือน ความเสี่ยงสูงที่ยังค้าง อุบัติเหตุ Near Miss วันปลอดอุบัติเหตุหยุดงาน รอบตรวจ คะแนนตรวจเฉลี่ย และ CAPA พร้อมตารางแยกประเภท พื้นที่ และรายการเกินกำหนด
สรุปประจำปี	สรุปรายเดือนทั้งปี และแยกตามแผนก
สถิติอุบัติเหตุ	รายเดือน ตามระดับบาดเจ็บ พื้นที่ที่เกิดบ่อย และสาเหตุ รวมวันหยุดงาน
สถานะ CAPA	จำนวนตามสถานะ รายการเกินกำหนด เวลาเฉลี่ยที่ใช้ปิด และแยกตามแหล่งที่มา



ภาพที่ 23 รายงานประจำเดือน ปุ่ม «ส่งออก Excel» และ «ส่งออก PDF» อยู่มุมบนขวาของรายงาน (ผู้ที่มีสิทธิ์ส่งออกเท่านั้นที่เห็น)


- ผู้ดูแลระบบกับผู้ถือ `report.view` เปิดดูได้ ส่วนการดาวน์โหลด Excel/PDF ต้องมี `report.export`
- ผู้ใช้เห็นเฉพาะข้อมูลในขอบเขตของตน แผนกนอกขอบเขตเปิดไม่ได้ (ระบบแจ้งว่าไม่พบ)
- ตัวเลขรายงานดึงจากข้อมูลเดียวกับที่แสดงบนหน้าจอ ไฟล์ Excel และ PDF จึงตรงกับหน้ารายงานเสมอ
- ข้อความที่ขึ้นต้นด้วย `= + - @` ถูกเขียนเป็นข้อความธรรมดาใน Excel ป้องกันสูตรแฝงจากชื่อรายการที่ผู้ใช้พิมพ์
- ไม่มีชื่อบุคคลที่เป็นผู้เกี่ยวข้องในอุบัติเหตุในรายงานใด ๆ ไม่ว่าจะมีสิทธิ์ใดก็ตาม

- PDF ใช้ฟอนต์ Loma ที่แถมมา ถ้าต้องการ Sarabun ให้นำ `Sarabun-Regular.ttf` และ `Sarabun-Bold.ttf` ไปวางที่ `shared\assets\fonts\` ระบบเลือก Sarabun ก่อนอัตโนมัติ

> **ผู้ถือ report.view เห็นหัวข้ออันตรายและ CAPA ทั้งหมดในขอบเขต**
> รายงานจำกัดตามโรงงาน/แผนกเท่านั้น ไม่ได้ตรวจสิทธิ์ทีละรายการ ถ้าคุณสร้างบทบาทที่มี `report.view` ให้ถือว่าเขาเห็นหัวข้อรายการและชื่อเจ้าของ CAPA ในขอบเขตของเขาทั้งหมด ซึ่งตั้งใจไว้ให้หัวหน้าหน่วยงานใช้ทำรายงาน ถ้าต้องจำกัดมากกว่านี้ ต้องปรับที่ตัวโปรแกรม

กำหนดส่งรายงาน

บริษัทส่วนใหญ่ต้องส่งรายงานความปลอดภัยให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานกำกับเป็นรอบ ระบบช่วยตามว่าใครส่งหรือยัง ไม่ได้ส่งรายงานให้เอง แต่เตือนคนที่ต้องส่ง และบันทึกว่าส่งแล้ว



ภาพที่ 24 Safety › กำหนดส่งรายงาน แต่ละกฎมีงวดถัดไป สถานะ และปุ่มบันทึกว่าส่งแล้ว

ช่อง	ความหมาย
รายงาน	หนึ่งในสี่ชนิด ความถี่ของรายงานกำหนดตามชนิด คือรายงานประจำเดือนและ CAPA เป็นรายเดือน ส่วนสรุปประจำปีและสถิติอุบัติเหตุเป็นรายปี ตั้งไม่ตรงชนิดไม่ได้
แผนก	ระบุแผนก หรือ «ทุกแผนก (ทั้งบริษัท)» ผู้ที่มีขอบเขตเฉพาะโรงงานหรือแผนกตั้งกฎทั้งบริษัทไม่ได้
วันที่ครบกำหนด	1–28 ของเดือน (ห้ามเกิน 28 เพื่อให้ตรงทุกเดือน)

ช่อง	ความหมาย
เดือนที่ครบกำหนด	เฉพาะรายปี เป็นเดือนที่ต้องส่งรายงานของปีก่อนหน้า

กติกาของงวด: งวดรายเดือนคือรายงานของ**เดือนก่อน**ที่ส่งภายในวันที่กำหนดของเดือนถัดมา เช่น ตั้งวันที่ 5 รายงานเดือนตุลาคมต้องส่งภายใน 5 พฤศจิกายน งวดรายปีคือรายงานของปีก่อนที่ส่งภายในวันที่และเดือนที่กำหนดของปีถัดไป

บันทึกว่าส่งแล้ว

- ทำได้จากหน้ากำหนดส่ง หรือจากหน้ารายงานโดยตรง (ปุ่ม «บันทึกว่าส่งรายงานแล้ว» ใต้รายงาน) ผู้ที่ทำได้ต้องมี `report.export` หรือ `report.manage`
- บันทึกได้เฉพาะงวดที่**จบครบแล้ว** เท่านั้น ระบบไม่รับเดือนที่ยังไม่สิ้นสุด หรือปีที่ยังไม่จบ
- แต่ละงวดของแต่ละแผนกบันทึกได้ครั้งเดียว ประวัติลบหรือแก้ไม่ได้ ถ้ากดผิด ให้ใส่หมายเหตุในงวดถัดไปแทน
- ผู้ใช้ที่มีขอบเขตแผนกเดียว ระบบใช้แผนกของเขาเอง ผู้ที่มีขอบเขตระดับโรงงานต้องเลือกแผนก มีเฉพาะผู้ไม่จำกัดขอบเขตที่บันทึกในนามทั้งบริษัทได้

งวดที่ค้างส่ง


กฎแสดงงวดที่ค้างส่ง**เก่าที่สุดก่อน** ย้อนดูได้ 12 งวดสำหรับรายเดือนและ 3 งวดสำหรับรายปี เมื่อบันทึกว่าส่งงวดนั้นแล้ว ระบบแสดงงวดค้างถัดไป จนครบ จึงแสดงงวดข้างหน้า กำหนดส่งที่เลยมาก่อนวันที่สร้างกฎ **ไม่ถูกนับว่าค้าง** ระบบไม่เตือนย้อนหลังให้ตกใจในวันที่เริ่มใช้ และถ้าปิดกฎแล้วเปิดใหม่ วันที่สร้างจะนับใหม่จากวันที่เปิด

การเตือนทำผ่านกฎที่หน้า «การแจ้งเตือน» ค่าตั้งต้นคือ ก่อนครบ 3 วันถึงหัวหน้าหน่วยงาน เลยกำหนด 1 วันถึงหัวหน้าหน่วยงาน และเลยกำหนด 3 วันถึงผู้ประเมิน งวดที่บันทึกว่าส่งแล้วไม่ถูกเตือนอีก

บทที่ 8

การแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนทำงานเป็นกฎ: *เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ ส่งให้ใคร ทางช่องทางไหน* ทุกอย่างตั้งได้ที่เมนู **การแจ้งเตือน** (ผู้ถือ `users.manage`) ไม่ต้องแก้โปรแกรม



ภาพที่ 25 หน้าการแจ้งเตือน กฎ ช่วงเวลาเงียบ สถานะช่องทาง และคิวข้อความ

กฎการแจ้งเตือน

ช่อง	ความหมาย
เหตุการณ์	แจ้งอันตรายใหม่ ประเมิน มอบหมาย ปิด ปฏิเสธ ใกล้ครบกำหนด เกินกำหนด เหตุการณ์ของอุบัติเหตุ CAPA การตรวจ การส่งรายงาน และ «มีคำขอสร้างบัญชีใหม่» (ผู้รับตั้งต้น: ผู้ดูแลระบบ ทางกระดิ่งและอีเมล)
ผู้รับ	เขียนคั่นด้วยจุลภาค ใช้ได้สี่แบบดูตารางถัดไป
ช่องทาง	ในระบบ (กระดิ่ง), Teams, อีเมล เลือกได้หลายช่องต่อหนึ่งกฎ (Telegram และ LINE ปิดไว้ก่อน)
จำนวนวัน	สำหรับ «ใกล้ครบกำหนด» คือกี่วันก่อนครบ (0–60) สำหรับ «เกินกำหนด» คือกี่วันหลังครบ (เริ่มที่ 1)
คะแนนขั้นต่ำ	ใช้กับเหตุการณ์ประเมินความเสี่ยง ส่งเฉพาะรายการที่คะแนนถึงเกณฑ์ ค่าตั้งต้น 19

ชนิดของผู้รับ

เขียนว่า	ได้แก่
`reporter`	ผู้แจ้งรายการ
`owner`	ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของงานของรายการนั้น
`owner_else:assessor`	เจ้าของงาน แต่ถ้ารายการไม่มีเจ้าของ ให้ผู้ที่มีบทบาทที่ระบุ (ที่นี่คือ assessor) ซึ่งขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ ใช้กับการตรวจตามแผนที่ไม่ระบุผู้ตรวจประจำ เปลี่ยนบทบาทสำรองได้ตามต้องการ
`role:`รหัสบทบาท	ทุกคนที่มีบทบาทนั้น เฉพาะที่ขอบเขตครอบคลุมรายการ เช่น `role:dept_head`

> **ระบบกรองผู้รับให้เอง**
> ผู้ที่เปิดรายการนั้นไม่ได้ ไม่ได้รับแจ้ง (กันลิงก์ที่ขึ้น «ไม่พบ») ผู้ที่กระทำการนั้นเองไม่ได้รับแจ้งเรื่องของตัวเอง และคนเดียวกันได้รับแจ้งเรื่องเดียวกันขั้นเดียวกันครั้งเดียว ต่อให้เข้าข่ายหลายกฎ

กฎตั้งต้นที่ติดมา

เหตุการณ์	ผู้รับ	ช่องทาง
แจ้งอันตรายใหม่	ผู้ประเมิน	ในระบบ, อีเมล
ประเมินแล้ว (คะแนน ≥ 19)	หัวหน้าหน่วยงาน, ผู้ดูแลระบบ	ในระบบ, อีเมล
มอบหมายผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ทุกช่องทางยกเว้น Teams
ปิด / ปฏิเสธ	ผู้แจ้ง	ในระบบ
ใกล้ครบกำหนด (2 วันก่อน)	ผู้รับผิดชอบ	ในระบบ, อีเมล
เกินกำหนด 1 / 3 / 7 วัน	ผู้รับผิดชอบ / + หัวหน้าหน่วยงาน / ผู้ดูแล + หัวหน้าหน่วยงาน	ในระบบ, อีเมล

เหตุการณ์ของอุบัติเหตุ CAPA การตรวจ และรายงานมีกฎตั้งต้นในทำนองเดียวกัน ดูครบที่หน้าการแจ้งเตือน ถ้าไม่ต้องการเหตุการณ์ใด กด «ปิด» ที่กฎนั้นแทนการลบ จะเปิดกลับได้ ระบบเตือนถ้าไม่มีกฎที่เปิดอยู่เลย

เปิดช่องทางภายนอก


กระดิ่งในระบบใช้ได้เสมอ ช่องทางที่เปิดใช้ตอนนี้ต่อจากนั้นคือ **อีเมล และ Microsoft Teams** (Telegram และ LINE ปิดไว้ก่อน กฎเดิมที่เคยใช้สองช่องนี้ถูกปรับเป็นอีเมลให้ตอนอัปเกรด และคิวที่ค้างอยู่ถูกยกเลิก) ผู้ดูแลตั้งค่าอีเมล (SMTP) และ Teams ช่องกลางได้เองบนหน้าเว็บ ที่เมนู **การแจ้งเตือน › ตั้งค่าช่องทาง** ไม่ต้องแก้ไฟล์หรือเปิดระบบใหม่ ส่วนผู้ใช้แต่ละคนกรอกอีเมลและ Webhook ของ Teams ของตัวเองที่ «โปรไฟล์» แล้วติ๊กเลือกรับ

ช่องทาง	ผู้ดูแลตั้งบนหน้าเว็บ	ฝั่งผู้ใช้
Teams (รายบุคคล)	ไม่ต้องตั้ง (ที่ต้องดูคือ «โดเมนอื่นที่อนุญาต» ถ้าบริษัทใช้ตัวกลางที่ไม่ใช่ Microsoft)	ผู้ใช้ใส่ลิงก์ Webhook (Workflows หรือ Incoming Webhook) ของแชตหรือช่อง Teams ที่ต้องการรับข้อความที่โปรไฟล์ ต้องเป็นลิงก์ `https` ของโดเมน Microsoft (webhook.office.com, logic.azure.com, powerplatform.com ฯลฯ) ระบบปฏิเสธโดเมนอื่นเพื่อไม่ให้ใครชี้เซิร์ฟเวอร์ไปยังเครือข่ายภายใน ถ้าบริษัทใช้โดเมนอื่น เพิ่มในช่อง «โดเมนอื่นที่อนุญาตสำหรับ Webhook» (คั่นจุลภาค)
Teams (ช่องกลาง)	ช่อง «Webhook ของช่อง Teams กลาง» (ไม่บังคับ)	ถ้าตั้งไว้ ระบบประกาศเข้าช่องกลางหนึ่งข้อความต่อกฎ ต่อรายการ ต่อขั้น ถ้าไม่ตั้ง ไม่ประกาศ
อีเมล	เซิร์ฟเวอร์ SMTP พอร์ต การเข้ารหัส (ไม่เข้ารหัส / STARTTLS / SSL) อีเมลผู้ส่ง ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน รวมถึงเวลารอผลสูงสุดต่อการส่ง	ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้

กด **บันทึกการตั้งค่าช่องทาง** มีผลทันที (ไม่ต้องเปิดระบบใหม่) แล้วกด **ส่งข้อความทดสอบถึงฉัน** เพื่อดูผลส่งจริง ช่องรหัสผ่านและลิงก์ Teams กลางเว้นว่าง = คงค่าเดิม ถ้าต้องการลบให้ติ๊ก «ลบ...ที่ตั้งไว้» ใต้ช่องนั้น ใต้ทุกช่องจะบอกที่มาของค่า คือ «ตั้งบนหน้าเว็บแล้ว» «ใช้ค่าจากไฟล์ .env อยู่» หรือ «ยังไม่ได้ตั้งค่า» ค่าที่ตั้งบนหน้าเว็บมีผลก่อน `.env` เครื่องที่เคยตั้งใน `.env` ไว้แล้วทำงานต่อได้โดยไม่ต้องกรอกซ้ำ ส่วน **สถานะช่องทาง** บอกว่าช่องไหนพร้อมใช้

แต่งข้อความแจ้งเตือนที่ส่งออก

ข้อความที่ระบบส่ง (ชื่อเรื่อง + เนื้อหา) แต่งเองได้ต่อเหตุการณ์ที่เมนู **ผู้ดูแลระบบ › ข้อความแจ้งเตือน** (หรือปุ่ม «แต่งข้อความแจ้งเตือนที่ส่งออก» บนหน้าการแจ้งเตือน) ใช้ร่วมกันทุกช่องทาง ทั้งในระบบ อีเมล และ Teams แก้แล้วมีผลกับข้อความที่ส่งจากนี้ไป ข้อความที่ส่งไปแล้วไม่เปลี่ยน




หน้าแต่งข้อความแจ้งเตือน เปิดรายการเหตุการณ์เพื่อแก้ชื่อเรื่องและเนื้อหา

เรื่อง	วิธีใช้
ตัวแปร	ใส่ `{code}` (เลขที่รายการ) `{title}` (หัวข้อ) `{area}` (พื้นที่) `{level}` `{score}` `{due}` `{reporter}` `{owner}` ฯลฯ ระบบแทนด้วยค่าจริงตอนส่ง ตัวแปรที่ใช้ได้ขึ้นกับเหตุการณ์ แสดงใต้ช่องแก้ไข กดที่ชื่อตัวแปรเพื่อแทรกตรงเคอร์เซอร์ ถ้าใส่ตัวแปรที่ใช้กับเหตุการณ์นั้นไม่ได้ ระบบไม่บันทึกและบอกว่าผิดที่ตัวไหน
ส่วนเสริม	เขียน `[[ · ครบกำหนด {due}]]` ถ้าตัวแปรข้างในว่าง ระบบตัดทั้งส่วนทิ้ง ข้อความจึงไม่ขาดหรือมีวงเล็บเปล่า
หลายบรรทัด	เนื้อหาขึ้นบรรทัดใหม่ได้ เหมาะกับข้อความทางการ («เรียน ... จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ...») อีเมล Teams และหน้าแจ้งเตือนแสดงตามบรรทัดจริง ชื่อเรื่องต้องบรรทัดเดียว เป็นข้อความธรรมดาไม่รองรับ HTML
ตัวอย่างทันที	กล่อง «ตัวอย่าง» ใต้ช่องแสดงผลด้วยข้อมูลสมมติขณะพิมพ์
คืนค่ามาตรฐาน	ปุ่ม «คืนค่ามาตรฐาน» ลบข้อความที่แก้และกลับไปใช้ข้อความของระบบ (ดูข้อความมาตรฐานเดิมได้ในรายการที่แก้แล้ว) ถ้าบันทึกเป็นข้อความเดียวกับมาตรฐานทุกตัวอักษร ระบบไม่เก็บซ้ำ
ข้อควรระวัง	ข้อความอุบัติเหตุไม่มีตัวแปรชื่อหรือรหัสพนักงานของผู้เกี่ยวข้อง และไม่ควรพิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคลลงในแม่แบบ ข้อความถูกจำกัดความยาวตามช่องทาง (เนื้อหาไม่เกิน 1,500 ตัวอักษรหลังแทนตัวแปร)

สายการอนุมัติ และประกาศหน่วยงาน

เมนู **ผู้ดูแลระบบ › สายการอนุมัติ** (ต้องมี `users.manage`) ใช้กำหนดว่ารายการอันตรายและอุบัติเหตุที่แจ้งใหม่ต้องผ่านใครบ้างก่อนปิดรายการ ค่าตั้งต้น**ปิดอยู่** เปิดแล้วมีผลกับรายการที่แจ้งหลังจากนั้น รายการเดิมไม่ถูกบล็อก



สายการอนุมัติ และผู้ดำรงตำแหน่งแยกตามหน่วยงาน

เรื่อง	ทำงานอย่างไร
สองขั้น	ขั้นที่ 1 ตั้งต้นคือ **SV** ขั้นที่ 2 ตั้งต้นคือ **DM หรือ DGM** (ใครคนใดคนหนึ่งในขั้นก็ผ่าน) เลือกตำแหน่งของแต่ละขั้นได้เองบนหน้านี้ ขั้น 2 เริ่มเมื่อขั้น 1 อนุมัติแล้ว และผู้แจ้งอนุมัติรายการของตัวเองไม่ได้
ผู้อนุมัติของหน่วยงาน	ระบบหาจากตำแหน่งและหน่วยงานของผู้ใช้ที่หน้า «ผู้ใช้งาน» ผู้ที่ผูกระดับโรงงานหรือทั้งบริษัท (เช่น DGM, GM) ครอบคลุมทุกแผนกในขอบเขตของตน ส่วนล่างของหน้าแสดงผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ FM ขึ้นไปแยกตามแผนก เรียงจากต่ำไปสูง และเตือนเมื่อแผนกไหนยังขาดผู้อนุมัติของขั้นใด
ปิดรายการ	รายการที่เปิดสายอนุมัติปิดไม่ได้จนกว่าจะอนุมัติครบ ถ้าไม่อนุมัติ ต้องระบุเหตุผล และต้องมีผู้ดูแลหรือผู้ประเมินกด «ขออนุมัติใหม่»
อนุมัติแทน	ผู้ดูแลระบบอนุมัติแทนได้เมื่อหน่วยงานยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ต้องระบุเหตุผลเสมอ และระบบบันทึกว่าเป็นการอนุมัติแทน
งานรออนุมัติ	ผู้ดำรงตำแหน่งในสายอนุมัติเห็นเมนู «งานรออนุมัติ» แสดงเฉพาะรายการที่ถึงขั้นของตนและอยู่ในหน่วยงานของตน กดอนุมัติหรือไม่อนุมัติได้ที่หน้านั้นโดยไม่ต้องมีสิทธิ์เปิดรายการ

ประกาศหน่วยงาน (ข้อความทางการ)

ทุกครั้งที่มีการแจ้งอันตรายหรืออุบัติเหตุ ระบบส่งข้อความทางการ («เรียน ผู้เกี่ยวข้อง ... จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ») ถึง**ทุกคนที่ผูกกับหน่วยงานนั้น** (แผนกเดียวกัน หรือผู้ที่ผูกกับโรงงานเดียวกันโดยไม่ระบุแผนก) รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่ง GM ผ่านช่องทางที่แต่ละคนเลือกไว้ที่โปรไฟล์ (ในระบบ อีเมล Teams) คนที่ได้รับ «แจ้งใหม่» จากกฎเดิมอยู่แล้วจะไม่ได้รับซ้ำ ผู้แจ้งไม่ได้รับข้อความของตัวเอง ข้อความอุบัติเหตุไม่มีชื่อหรือรหัสพนักงานของผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งหมดนี้เป็นกฎในหน้า «การแจ้งเตือน» แก้ได้เอง: ประกาศหน่วยงาน (พบอันตราย / เกิดอุบัติเหตุ) ผู้รับตั้งต้น `unit,position:GM` · ขออนุมัติ ผู้รับ `approvers` (ผู้อนุมัติขั้นปัจจุบัน) · อนุมัติครบ ผู้รับ `reporter,owner,position:GM` · ไม่ได้รับอนุมัติ ผู้รับ `reporter,owner` กฎใหม่ใช้ผู้รับ `unit` (ทุกคนในหน่วยงาน) และ `position:รหัสตำแหน่ง` ได้

สรุปงานค้างรายวัน

นอกจากแจ้งเตือนรายรายการ ระบบส่ง **สรุปงานค้างรายวัน**ให้แต่ละคนที่เลือกรับทางอีเมลหรือ Teams ในรอบงานประจำวัน (ค่าตั้งต้น 07:30) หนึ่งข้อความต่อคนต่อวัน ส่งเฉพาะคนที่มีงานค้างจริง ไม่ส่งซ้ำในวันเดียวกัน เนื้อหาเป็นจำนวนต่อหัวข้อ ไม่มีชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ เช่น «รายการอันตรายที่ได้รับมอบหมายและเกินกำหนด 2 · CAPA ที่เกินกำหนด 1 · รายการอันตรายที่รอประเมินความเสี่ยง 4»

ใครได้อะไรในสรุป	นับจาก
ผู้รับผิดชอบทุกคน	รายการอันตรายที่มอบหมายให้ (แยกเกินกำหนด/ยังไม่เกิน) การสอบสวนอุบัติเหตุที่เกินกำหนด CAPA ที่ต้องทำ (แยกเกินกำหนด/ยังไม่เกิน)
ผู้มีสิทธิ์ประเมิน / มอบหมาย	รายการที่รอประเมิน / ที่ประเมินแล้วรอมอบหมาย ในขอบเขตของเขา
ผู้มีสิทธิ์สอบสวนอุบัติเหตุ / ยืนยัน CAPA	อุบัติเหตุที่รอมอบหมายผู้สอบสวน / CAPA ที่รอยืนยันผล
ผู้มีสิทธิ์จัดการผู้ใช้	คำขอสร้างบัญชีที่รออนุมัติ

เปิด/ปิดได้ที่หน้า «การแจ้งเตือน» กล่อง «สถานะช่องทาง» (ค่าตั้งต้นเปิด) ผู้ใช้ที่ไม่เลือกรับอีเมล/Teams หรือกรอกข้อมูลติดต่อไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับ เขายังเห็นของเดียวกันที่หน้าหลักและกระดิ่ง

ช่วงเวลาเงียบและงานประจำวัน

- **ช่วงเวลาเงียบ** ค่าตั้งต้น 22:00–06:00 ข้อความนอกระบบที่ไม่เร่งด่วนถูกเก็บไว้ส่งหลังช่วงนี้ กระดิ่งในระบบและข้อความเร่งด่วนไม่ถูกหน่วง ตั้งเริ่มเท่ากับสิ้นสุดหมายถึงไม่มีช่วงเงียบ
- **เวลารันงานประจำวัน** ค่าตั้งต้น 07:30 วันละครั้ง ระบบตรวจรายการที่ใกล้ครบ เกินกำหนด แผนการตรวจที่ถึงรอบ และกำหนดส่งรายงาน แล้วสร้างแจ้งเตือน พร้อมสำรองฐานข้อมูลของ Safety ไว้ที่โฟลเดอร์ `backups` ข้างไฟล์ฐานข้อมูล เก็บ 14 ไฟล์ล่าสุด
- กดปุ่ม **รันงานประจำวันตอนนี้** เพื่อทดสอบ ผลที่ได้ไม่ซ้ำของเดิม เพราะระบบจำว่าเตือนเรื่องใดขั้นใดไปแล้ว
- ต้องรัน **Safety เพียงโปรเซสเดียว** ตัวส่งข้อความและงานประจำวันอยู่ในโปรเซสนั้น ถ้าจำเป็นต้องรันหลายโปรเซส ตั้ง `SAFETY_DISABLE_BACKGROUND=1` ในโปรเซสที่เหลือ

คิวข้อความภายนอก

ข้อความนอกระบบทุกข้อความเข้าคิวก่อนส่ง ล้มเหลวแล้วระบบลองใหม่ตามรอบ ครบจำนวนครั้งแล้วยังไม่สำเร็จจะเป็นสถานะถาวร ตารางคิวแสดงปลายทางแบบปกปิดบางส่วน หัวข้อ จำนวนครั้งที่ลอง และข้อผิดพลาดล่าสุด

สถานะ	ความหมาย / ทำอะไรต่อ
รอส่ง	อยู่ในคิว รอรอบส่งถัดไป หรือรอพ้นช่วงเงียบ

สถานะ	ความหมาย / ทำอะไรต่อ
ล้มเหลว (จะลองใหม่)	ส่งไม่สำเร็จ ระบบจะลองอีก อ่านข้อผิดพลาดในตารางว่าเป็นเรื่องโทเคนหรือเครือข่าย
ส่งไม่สำเร็จถาวร	เลิกลองแล้ว แก้สาเหตุ (เช่น โทเคนผิด) แล้วกด «ส่งใหม่»
ยกเลิก	ผู้ดูแลกดยกเลิก ใช้กับข้อความที่ไม่ควรส่งแล้ว
ส่งแล้ว	เสร็จสมบูรณ์

ทดสอบทุกช่องทางก่อนพึ่งพา

ปุ่ม **ส่งข้อความทดสอบถึงฉัน** ส่งเข้ากระดิ่งของคุณ และ**ส่งจริงทันที**ไปยังอีเมลและ Teams ที่คุณตั้งไว้ในโปรไฟล์ของตัวเอง แล้วแจ้งผลทันทีบนหน้า: «ส่งข้อความทดสอบสำเร็จ: ...» (แถบสีเขียว) หรือ «ส่งไม่สำเร็จ: ...» พร้อมเหตุผล เช่น เชื่อมต่อ SMTP ไม่ได้ ทดสอบด้วยบัญชีของคุณก่อน แล้วสร้างรายการอันตรายจริงหนึ่งรายการให้ผู้รับตัวอย่างเห็นข้อความที่ไปถึงจริง ระบบผ่านการทดสอบกับตัวจำลองเท่านั้น การลองกับ Teams และอีเมลจริงเป็นขั้นที่คุณต้องทำเอง

บทที่ 9

งานดูแลประจำ สำรองข้อมูล อัปเกรด

งานที่ควรทำเป็นรอบ

ความถี่	งาน
ทุกวัน	ดูว่าระบบเปิดอยู่ (เปิด Hub ได้และเข้า Safety ได้) ถ้าตั้งงานประจำวัน มองหา «รันงานประจำวัน» ว่าทำงานตามเวลา
ทุกสัปดาห์	ดูคิวข้อความที่หน้าการแจ้งเตือน ว่ามี «ส่งไม่สำเร็จถาวร» ค้างหรือไม่ และคัดลอกโฟลเดอร์สำรองออกจากเครื่อง
ทุกเดือน	ตรวจรายการผู้ใช้ที่ Safety › ผู้ใช้งาน ปิดบัญชีคนที่ย้ายหรือลาออก ตรวจกล่องรออนุมัติ ตรวจขอบเขตของผู้ที่ย้ายแผนก ตรวจกำหนดส่งรายงานที่ค้าง
ทุกไตรมาส	ทบทวนข้อมูลหลัก ประเภทอันตรายที่ไม่มีใครใช้ พื้นที่ที่ยุบไปแล้ว กฎแจ้งเตือนที่ผู้รับเปลี่ยนไป และทดลองกู้คืนข้อมูลจากไฟล์สำรอง

สำรองข้อมูล

ข้อมูลที่ต้องสำรองมีสามอย่าง ฐานข้อมูล Hub ฐานข้อมูล Safety และโฟลเดอร์รูปภาพ `backup.bat` สำรองครบทั้งสามไว้ที่ `backup\วันที่-เวลา` โดยใช้วิธีสำรองของ SQLite ที่ปลอดภัยแม้ระบบกำลังเปิดอยู่ จึงไม่ต้องหยุดระบบ งานประจำวันของ Safety ยังสำรองฐานข้อมูล Safety เพิ่มอีกชุดที่ `safety\data\backups` เก็บ 14 ไฟล์ล่าสุด แต่ชุดนี้ไม่ใช่ที่สำรองเดียว เพราะอยู่ในเครื่องเดียวกับข้อมูลจริง

> **สำรองที่อยู่ในเครื่องเดียวกัน ไม่ใช่การสำรอง**
> ถ้าดิสก์เสียหรือเครื่องถูกขโมย ทั้งข้อมูลจริงและไฟล์สำรองหายพร้อมกัน ให้คัดลอกโฟลเดอร์ `backup` ไปไว้เครื่องอื่นหรือไดรฟ์เครือข่ายเป็นประจำ ตั้งให้ Windows Task Scheduler รัน `backup.bat` ทุกคืนแล้วคัดลอกออกจะสบายใจที่สุด

กู้คืน

1. รัน `stop.bat` ปิดระบบ
2. คัดลอกไฟล์ `hub.db` ไปทับ `hub\data\hub.db` และ `safety.db` ไปทับ `safety\data\safety.db` จากโฟลเดอร์สำรองวันที่ต้องการ (เก็บไฟล์ปัจจุบันไว้ก่อน เผื่อกู้ผิด)
3. คัดลอกโฟลเดอร์ `uploads` จากชุดสำรองเดียวกันไปทับ `safety\data\uploads`
4. รัน `start.bat` แล้วเปิดดูรายการล่าสุดว่าเป็นข้อมูลของวันที่คาดไว้

ข้อมูลที่เกิดหลังวันสำรองจะหายไป จึงควรบอกผู้ใช้ให้ทราบและให้บันทึกซ้ำเท่าที่จำเป็น ควรซ้อมกู้คืนบนเครื่องทดสอบสักครั้งก่อนวันที่ต้องใช้จริง

อัปเกรดเวอร์ชัน

อัปเกรดไม่ต้องติดตั้งใหม่ ใช้ `install.bat` ครั้งเดียวตอนติดตั้งครั้งแรกเท่านั้น หลังจากนั้นอัปเดตด้วยสามขั้น

1. รัน `backup.bat` แล้วคัดลอกโฟลเดอร์สำรองออกจากเครื่อง (ไม่ต้องปิดระบบก่อน) แจ้งผู้ใช้ว่าจะมีช่วงปิดสั้น ๆ
2. แตก Zip เวอร์ชันใหม่ทับโฟลเดอร์เดิม ไฟล์ `.env`, `hub\data` และ `safety\data` จะไม่ถูกทับ
3. ดับเบิลคลิก `RestartPortal.bat` ระบบปิดของเดิม ติดตั้งไลบรารีใหม่ถ้ามี และเปิดใหม่เบื้องหลัง ฐานข้อมูลอัปเกรดตัวเองตอนเปิด

หลังเปิดแล้วเข้าไปดูหน้า «ประเภทผู้ใช้งาน» ว่ามีสิทธิ์ใหม่ที่ต้องติ๊กให้บทบาทเดิมหรือไม่ (บทที่ 4) ถ้า RestartPortal ขึ้นข้อความว่าเปิดไม่สำเร็จ ให้ดู log สองไฟล์ที่ระบุ ระบบเดิมจะไม่เสียหายเพราะข้อมูลอยู่แยกจากโปรแกรม

บันทึกการทำงาน (log)

แต่ละโปรแกรมเขียน log ที่ `hub\data\hub.log` และ `safety\data\safety.log` เปิดด้วย Notepad ดูบรรทัดท้ายสุดเมื่อมีปัญหา ข้อผิดพลาดที่ผู้ใช้เจอมักมีบรรทัดอธิบายเพิ่มที่นี่ ไฟล์โตเรื่อย ๆ ถ้าใหญ่ผิดปกติให้หยุดระบบ ย้ายไฟล์ออกไปเก็บ แล้วเปิดใหม่ระบบจะสร้างไฟล์ใหม่

ความปลอดภัย

- ตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบให้ยาวและเดายาก ไม่ใช้ร่วมกับระบบอื่น และมีผู้ดูแลระบบอย่างน้อยสองคนเพื่อไม่ให้ล็อกตัวเองออก
- จำกัดผู้ที่เข้า Hub › ผู้ใช้งาน และ Safety › ผู้ใช้งาน ให้เฉพาะคนที่จำเป็น สิทธิ์ `users.manage` และ `roles.manage` ให้เป็นรายคน ไม่ให้ทั้งฝ่าย
- ถ้าเข้าจากนอกเครือข่าย ใช้ https ผ่าน reverse proxy ตามบทที่ 2
- ติดตั้งการอัปเดต Windows ตามปกติ ระบบนี้ไม่ได้จัดการให้
- ยังไม่ได้สแกนช่องโหว่ด้วยเครื่องมือภายนอก (DAST) ถ้าบริษัทมีนโยบายตรวจก่อนใช้งานจริง ให้ฝ่ายไอทีสแกนก่อน

> **สิ่งที่ระบบนี้ยังไม่มี**
> ไม่มีเครื่องมือนำเข้าข้อมูลเดิมจาก Excel ถ้ามีรายการย้อนหลังที่ต้องย้ายเข้า ต้องให้ผู้พัฒนาทำเครื่องมือเพิ่ม ไม่มีเครื่องมือลบหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลย้อนหลัง และการแจ้งเตือนทางช่องทางภายนอกยังไม่เคยทดสอบกับบริการจริง

บทที่ 10

แก้ปัญหา

ติดตั้งและเปิดระบบ

อาการ	สาเหตุที่พบบ่อย	วิธีตรวจและแก้
install.bat บอกไม่พบ Python	ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่ได้ติ๊ก Add to PATH	ติดตั้ง Python 3.10+ จาก python.org โดยติ๊ก Add python.exe to PATH ปิดหน้าต่าง แล้วรัน install.bat ใหม่
ติดตั้งไลบรารีไม่สำเร็จ	ไม่มีอินเทอร์เน็ต หรือผ่านพร็อกซีของบริษัท	ต่ออินเทอร์เน็ตตอนติดตั้ง ถ้าอยู่หลังพร็อกซี ให้ฝ่ายไอทีตั้งค่า pip ให้ผ่านพร็อกซี
start.bat บอกพอร์ตมีโปรแกรมอื่นใช้	ระบบเปิดค้างอยู่แล้ว หรือชนกับระบบอื่นบนเครื่อง	ดับเบิลคลิก RestartPortal.bat (ปิดแล้วเปิดใหม่ให้) ถ้ายังชน แก้ HUB_PORT / SAFETY_PORT และ HUB_URL / SAFETY_URL ใน .env เป็นพอร์ตอื่น แล้วรัน RestartPortal.bat อีกครั้ง
ระบบไม่ตอบ แต่ไม่เห็นหน้าต่างอะไรเปิดอยู่	ระบบทำงานเบื้องหลัง จึงไม่มีหน้าต่างให้เห็น	ตรวจด้วยการเปิด Hub ในเบราว์เซอร์ ถ้าไม่ขึ้น ดับเบิลคลิก RestartPortal.bat แล้วดู hub\\data\\hub.log และ safety\\data\\safety.log ถ้าตรวจจากหน้าต่างคำสั่ง ใช้ `.venv\\Scripts\\python.exe tools\\service.py status`
ระบบไม่เริ่มทำงาน ฟ้องเรื่อง SSO_SECRET	ค่ายังเป็น change-me หรือสั้นกว่า 32 ตัว	ตั้งค่าสุ่มยาวอย่างน้อย 32 ตัวใน .env ทั้งสองโปรแกรมใช้ไฟล์เดียวกัน
เครื่องอื่นเปิดไม่ได้ แต่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เปิดได้	ไฟร์วอลล์บล็อก	รัน firewall.bat แบบ Administrator และตรวจว่าที่อยู่ที่ใช้เปิดตรงกับชื่อหรือ IP ที่ตั้งไว้
ปุ่ม UT CMMS / E-Checksheet ไม่ขึ้นบน Hub	ไม่ได้ตั้งที่อยู่ และไม่พบโปรแกรมฟังพอร์ต 5000	ล็อกอินผู้ดูแล Hub แล้วเพิ่มที่ Hub › ทะเบียนระบบ เลือกการเชื่อมต่อ «เปิดลิงก์ตรง (แท็บใหม่)» หรือใส่ UTCMMS_URL / ECHECK_URL ใน .env

การเข้าระบบและสิทธิ์

อาการ	สาเหตุที่พบบ่อย	วิธีตรวจและแก้
กดไทล์ Safety แล้วไม่ขึ้นหน้า Safety	ที่อยู่ Safety ในทะเบียนระบบของ Hub ไม่ตรงกับที่อยู่จริง (เช่น เปลี่ยนพอร์ตแล้วไม่ได้แก้)	ล็อกอินผู้ดูแล Hub แล้วแก้ที่ Hub › ทะเบียนระบบ ให้ตรงกับ `SAFETY_URL` ใน .env
ผู้ใช้บอกเข้า Safety ไม่ได้ ขึ้น «ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง»	รหัสผิด ชื่อผู้ใช้ผิด หรือเป็นผู้ใช้เก่าที่ยังไม่เคยตั้งรหัสผ่านใน Safety	Safety › ผู้ใช้งาน ดูว่าชื่อนั้นมีชื่อผู้ใช้หรือไม่ แล้วกด «ตั้งรหัสผ่านใหม่» แจ้งรหัสให้เจ้าของ

อาการ	สาเหตุที่พบบ่อย	วิธีตรวจและแก้
ขึ้น «ลองผิดหลายครั้งเกินไป»	ลองรหัสผิดครบห้าครั้งใน 10 นาที ระบบล็อกชื่อนั้นจากเครื่องนั้นห้านาที	รอห้านาที หรือรัน RestartPortal.bat เพื่อล้างการล็อก (เก็บในหน่วยความจำ) ตรวจว่าไม่มีคนอื่นกำลังเดารหัส
ขึ้น «บัญชีของคุณอยู่ระหว่างรอผู้ดูแลระบบอนุมัติ»	ผู้ใช้ขอสร้างบัญชีเองและยังไม่มีใครอนุมัติ	Safety › ผู้ใช้งาน กล่อง «รออนุมัติ» กดอนุมัติ
ผู้ใช้ไม่เห็นเมนูที่ควรมี	บทบาทไม่มีสิทธิ์นั้น (มักเกิดหลังอัปเกรด)	Safety › ประเภทผู้ใช้งาน ติ๊กสิทธิ์ให้บทบาท แล้วให้ผู้ใช้รีเฟรชหน้า
ผู้ใช้ไม่เห็นรายการของแผนกอื่น	ขอบเขตโรงงาน/แผนกจำกัดไว้	ตรวจที่ Safety › ผู้ใช้งาน คอลัมน์ขอบเขตหน่วยงาน ปรับให้ตรงหน้าที่ ผู้ใช้ทั่วไป (ผู้แจ้ง) เห็นเฉพาะรายการที่ตนแจ้งหรือถูกมอบหมายอยู่แล้วตามการออกแบบ
เลือกผู้รับผิดชอบไม่เจอ หรือถูกปฏิเสธ «อยู่นอกขอบเขต»	ขอบเขตของผู้ใช้ไม่ครอบคลุมพื้นที่ของรายการ	ปรับขอบเขตของผู้ใช้คนนั้น หรือเลือกคนอื่น
ปิดผู้ดูแลระบบไม่ได้	เป็นผู้ดูแลที่ใช้งานอยู่คนสุดท้าย	ตั้งผู้ดูแลอีกคนก่อน
กดออกจากระบบแล้วค้างหน้า «ไม่สามารถเข้าถึงเพจนี้ได้» ที่ localhost:5200	เวอร์ชันเก่าส่งผู้ใช้ไปที่อยู่ localhost ของ Safety ซึ่งเครื่องผู้ใช้ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์	อัปเกรดเป็นเวอร์ชันนี้ ซึ่งกลับหน้าเข้าสู่ระบบของ Hub เสมอและใช้ที่อยู่ที่ผู้ใช้เปิดเข้ามา

การใช้งานประจำวัน

อาการ	สาเหตุที่พบบ่อย	วิธีตรวจและแก้
ผู้ใช้แจ้งอันตรายแล้วไม่มีตัวเลือกประเภท/แหล่งที่มา	ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลหลัก	เพิ่มที่ Safety › ประเภทอันตราย และ แหล่งที่มา (ขึ้นต้นว่างเปล่า)
ประเมินแล้วขึ้น «คะแนนนี้ไม่มีระดับความเสี่ยงรองรับ»	เกณฑ์ความเสี่ยงมีช่องว่างของช่วงคะแนน	เกณฑ์ความเสี่ยง ตรวจช่วงคะแนนของทุกระดับให้ครอบคลุม 1 ถึงคะแนนสูงสุด
ปิดรายการไม่ได้ ขึ้นเรื่อง CAPA ค้าง	เปิดการบังคับ CAPA และมีที่ยังไม่ยืนยัน	ยืนยันหรือยกเลิก CAPA ที่ค้าง หรือปิดตัวเลือกที่ «ตั้งค่า CAPA» ถ้านโยบายอนุญาต
ปิดรายการไม่ได้ ขึ้นเรื่องผู้ที่เคยรับผิดชอบ	กติกาสองคนตรวจกัน	ให้ผู้อื่นที่ถือสิทธิ์ปิดเป็นผู้ปิด
ยืนยัน CAPA ไม่ได้ ขึ้นว่าเคยเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้กดเสร็จ	กติกาสองคนตรวจกัน หรือมีผู้ถือ capa.verify ไม่พอ	ให้สิทธิ์ capa.verify แก่อีกอย่างน้อยหนึ่งคน
«ข้อมูลรายการนี้ถูกแก้ไขโดยผู้อื่นแล้ว กรุณารีเฟรช»	สองคนเปิดรายการเดียวกันและคนหนึ่งบันทึกก่อน ระบบกันการเขียนทับ	รีเฟรชหน้าและทำรายการใหม่ ไม่ใช่ข้อบกพร่อง
ดาวน์โหลดรายงาน Excel/PDF ไม่ได้	ไม่มีสิทธิ์ report.export หรือฟอนต์ PDF มีปัญหา	ติ๊ก report.export ให้บทบาท ถ้า PDF ภาษาไทยเพี้ยน ตรวจโฟลเดอร์ shared\assets\fonts ว่ามีไฟล์ฟอนต์ครบ
บันทึกว่าส่งรายงานไม่ได้ «งวดไม่ถูกต้อง» หรือ «ยังไม่ถึงงวด»	งวดยังไม่จบ หรือรูปแบบไม่ตรงชนิดรายงาน	รายงานรายเดือนบันทึกได้เฉพาะเดือนที่จบแล้ว รายปีเฉพาะปีที่จบแล้ว

การแจ้งเตือน

อาการ	สาเหตุที่พบบ่อย	วิธีตรวจและแก้
ไม่มีแจ้งเตือนเลย	ไม่มีกฎเปิดอยู่ หรือกฎของเหตุการณ์นั้นถูกปิด	หน้าการแจ้งเตือน ตรวจว่ามีกฎที่เปิดสำหรับเหตุการณ์นั้น
กระดิ่งมี แต่อีเมล/Teams ไม่มา	ยังไม่ได้ตั้งค่า SMTP ที่หน้าการแจ้งเตือน ผู้ใช้ไม่ได้กรอก/ไม่ได้ติ๊กรับในโปรไฟล์ Webhook ของ Teams ไม่ใช่โดเมนของ Microsoft หรืออยู่ในเวลาเงียบ	ดูสถานะช่องทาง ดูคิวข้อความ ตรวจโปรไฟล์ผู้รับ ถ้าสถานะเป็นล้มเหลวอ่านข้อผิดพลาดในตาราง
ผู้รับบางคนไม่ได้รับ	ขอบเขตผู้ใช้ไม่ครอบคลุมรายการจึงเปิดรายการนั้นไม่ได้	ตรวจขอบเขตของผู้รับ ระบบไม่แจ้งคนที่เปิดรายการไม่ได้ตามการออกแบบ
แจ้งเตือนเกินกำหนดไม่ออกตามเวลา	งานประจำวันยังไม่ถึงเวลา หรือโปรเซสถูกปิด	ดูเวลารันงานประจำวัน ลองกด «รันงานประจำวันตอนนี้» ตรวจ safety.log

ก่อนส่งเรื่องให้ผู้พัฒนา

เตรียมข้อมูลเหล่านี้ไปด้วย จะแก้ได้เร็วกว่าเล่าอาการอย่างเดียวมาก

- เวอร์ชันของชุดติดตั้ง (ชื่อไฟล์ Zip ที่ใช้) และวันที่ติดตั้งหรืออัปเกรดล่าสุด
- ขั้นตอนที่ทำจนเกิดอาการ ข้อความที่ขึ้นตามตัวอักษร และภาพหน้าจอ
- หน้าสุดท้ายของ `safety\data\safety.log` หรือ `hub\data\hub.log` ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
- **อย่าส่งไฟล์ .env หรือฐานข้อมูลทั้งไฟล์** ในไฟล์เหล่านี้มีความลับและข้อมูลส่วนบุคคล

ภาคผนวก ก: ที่อยู่หน้าสำคัญ

หน้า	ที่อยู่ (ต่อท้ายที่อยู่ Safety)	สิทธิ์ที่ต้องมี
ผู้ใช้งาน	`/admin/users`	users.manage
ประเภทผู้ใช้งาน	`/admin/roles`	roles.manage
เกณฑ์ความเสี่ยง, ฟิลด์เพิ่มเติม, ระดับบาดเจ็บ, ตั้งค่า CAPA	`/admin/criteria`, `/admin/custom-fields`, `/admin/injury-severities`, `/admin/capa-settings`	criteria.manage
แบบตรวจ, แผนการตรวจ	`/admin/checklists`, `/admin/patrol-plans`	patrol.manage
กำหนดส่งรายงาน	`/admin/report-due`	report.manage
การแจ้งเตือน	`/admin/notifications`	users.manage

หน้า	ที่อยู่ (ต่อท้ายที่อยู่ Safety)	สิทธิ์ที่ต้องมี
ข้อมูลหลัก	`/master/factories`, `/master/departments`, `/master/lines`, `/master/risk-areas`, `/master/hazard-types`, `/master/hazard-sources`, `/master/incident-causes`	ดู: master.view · แก้: master.edit
ภาพรวม	`/overview`, `/overview/departments`	master.view
ข้อมูลองค์กร: ตำแหน่ง	`/master/positions`	ดู: master.view · แก้: master.edit
Hub: รายการผู้ดูแล Hub, ทะเบียนระบบ (ที่อยู่ Hub)	`/admin/users`, `/admin/apps`	ผู้ดูแลระบบของ Hub (เข้าที่ลิงก์ «สำหรับผู้ดูแล Hub» ท้ายหน้า Hub)

ภาคผนวก ข: รายการตรวจก่อนเปิดให้ผู้ใช้จริง

ทำแล้ว	รายการ
☐	SSO_SECRET ยาว ≥ 32 ตัว และ SERVICE_TOKEN เป็นค่าสุ่มของเราเอง ตรงกันทั้งสองโปรแกรม
☐	เปิดหน้า Hub จากเครื่องผู้ใช้จริงได้ (ไฟร์วอลล์ผ่าน) กดไทล์ Safety แล้วเห็นหน้าเข้าสู่ระบบของ Safety และล็อกอินด้วยบัญชีทดสอบได้
☐	รหัสผ่านผู้ดูแลระบบเดายาก และมีผู้ดูแลอย่างน้อยสองคน
☐	ติ๊กสิทธิ์ให้บทบาทครบตามหน้าที่ (รวมสิทธิ์ใหม่ของ incident, patrol, capa, report)
☐	ผู้ถือสิทธิ์ปิดรายการและยืนยัน CAPA มีอย่างน้อยสองคนต่อโรงงาน
☐	กรอกโรงงาน แผนก ไลน์ พื้นที่เสี่ยง ประเภทอันตราย แหล่งที่มาแล้ว และกำหนดขอบเขตผู้ใช้ทุกคน
☐	ตรวจเกณฑ์ความเสี่ยงกับมาตรฐานบริษัท และตั้งระดับบาดเจ็บที่ «นับเป็นหยุดงาน»
☐	ตั้งกำหนดส่งรายงานและตรวจกฎแจ้งเตือน ทดสอบช่องทางที่ใช้จริง
☐	รัน backup.bat สำเร็จหนึ่งครั้ง คัดลอกออกจากเครื่อง และลองกู้คืนบนเครื่องทดสอบ
☐	ตั้ง autostart.bat ให้เปิดเองเมื่อเปิดเครื่อง และทดสอบด้วยการรีสตาร์ตเครื่องหนึ่งครั้ง
☐	ทดลองใช้ครบวงจรกับผู้ใช้กลุ่มเล็ก 1–2 สัปดาห์ รวมทั้งบนมือถือจริง แล้วเก็บข้อเสนอแนะก่อนขยาย