

虚拟存储概念

- ■虚拟存储的需求背景
- 覆盖技术
- 交换技术
- ■局部性原理
- ■虚拟存储概念
- 虚拟页式存储
- 缺页异常

增长迅速的存储需求

电脑游戏

一代	二代	三代	四代	五代	六代	七代	八代
437K	883K	1.9M	6M	6.3M	59M	100M	138M








程序规模的增长速度远远大于存储器容量的增长速度


存储层次结构

- 理想中的存储器 容量更大、速度更快、价格更便宜的非易失性存储器
- 实际中的存储器



操作系统的存储抽象

■ 操作系统对存储的抽象: 地址空间



虚拟存储需求

- 计算机系统时常出现内存空间不够用
 - □ 覆盖 (overlay) 应用程序手动把需要的指令和数据保存在内存中
 - **□** 交换 (swapping)

 操作系统自动把暂时不能执行的程序保存到外存中
 - □ 虚拟存储 在有限容量的内存中,以页为单位自动装入更多更大的程序






覆盖技术

- ■目标
 - □ 在较小的可用内存中运行较大的程序
- ■方法

依据程序逻辑结构,将程序划分为若干功能相对独立的模块;将不会同时执行的模块共享同一块内存区域

- □ 必要部分(常用功能)的代码和数据常驻内存
- □ 可选部分 (不常用功能) 放在其他程序模块中,只在需要 用到时装入内存
- ■不存在调用关系的模块可相互覆盖,共用同一块内存区域

覆盖技术示例



将需要大小接近且没有相互 调用关系的模块放在一起

覆盖技术的不足



Turbo Pascal的Overlay系统单元 支持程序员控制的覆盖技术


- ■增加编程困难
 - 需程序员划分功能模块, 并确定模块间的覆盖关系
 - ▶ 增加了编程的复杂度;
- 增加执行时间
 - □ 从外存装入覆盖模块
 - □ 时间换空间

交换技术

一个进程的空间至少是足够用的

- ■目标
 - □ 增加正在运行或需要运行的程序的内存
- 实现方法
 - □可将暂时不能运行的程序放到外存
 - ▶ 换入换出的基本单位
 - ▶ 整个进程的地址空间
 - ■换出 (swap out)
 - 把一个进程的整个地址空间保存到外存
 - □换入 (swap in)
 - ▶ 将外存中某进程的地址空间读入到内存

交换技术



(本图摘自Silberschatz, Galvin and Gagne: "Operating System Concepts")

交换技术面临的问题

- 交换时机: 何时需要发生交换?
 - ▶ 只当内存空间不够或有不够的可能时换出
- 交换区大小
 - ▶ 存放所有用户进程的所有内存映像的拷贝
- 程序换入时的重定位: 换出后再换入时要放在原处吗?
 - 采用动态地址映射的方法


覆盖与交换的比较

- ■覆盖
 - □ 只能发生在没有调用关系的模块间
 - □ 程序员须给出模块间的逻辑覆盖结构
 - □ 发生在运行程序的内部模块间
- 交换
 - □ 以进程为单位
 - 不需要模块间的逻辑覆盖结构
 - 发生在内存进程间





虚拟存储技术的目标



- 只把部分程序放到内存中,从而运行比物理内存大 的程序
 - 由操作系统自动完成,无需程序员的干涉
- 实现进程在内存与外存之间的交换,从而获得更多 的空闲内存空间 需要考虑将什么 内容放到外存中
 - 在内存和外存之间只交换进程的部分内容

局部性原理 (principle of locality)

时都要跳转到开始

- 程序在执行过程中的一个较短时期,所执行的指令 地址和指令的操作数地址,分别局限于一定区域
 - □ 时间局部性
 - □ 一条指令的一次执行和下次执行,一个数据的一次访问和下次 访问都集中在一个较短时期内
 - □ 空间局部性
 - 当前指令和邻近的几条指令,当前访问的数据和邻近的几个数据都集中在一个较小区域内 如循环,未到总次数
 - □ 分支局部性
 - ▶ 一条跳转指令的两次执行,很可能跳到相同的内存位置
- 局部性原理的意义
 - 从理论上来说,虚拟存储技术是能够实现的,而且可取得满意的效果

不同程序编写方法的局部性特征

例子: 页面大小为4K, 分配给每个进程的物理页面数为1。在一个进程中, 定义了如下的二维数组int A[1024][1024], 该数组按行存放在内存, 每一行放在一个页面中

不同程序编写方法的局部性特征

```
1023 | a<sub>1023,0</sub> | a<sub>1023,1</sub> | ..... a<sub>1023,1023</sub>
    访问页面的序列为:
    解法1:
    0, 1, 2, .......1023, 0, 1, ......... 共1024组
    共发生了1024×1024次缺页中断
    解法2:
    0, 0, ...... 1, 1, ....... 2, 2, ....... 3, 3, ......
    共发生了1024次缺页中断
```





虚拟存储的基本概念

- ■思路
 - ▶ 将不常用的部分内存块暂存到外存
- 原理:
 - □装载程序时
 - □ 只将当前指令执行需要的部分页面或段装入内存
 - □ 指令执行中需要的指令或数据不在内存(称为缺页或缺段)时
 - ▶ 处理器通知操作系统将相应的页面或段调入内存
 - ▶ 操作系统将内存中暂时不用的页面或段保存到外存
- 实现方式
 - □虚拟页式存储
 - □虚拟段式存储

虚拟存储的基本特征



- 不连续性
 - ▶ 物理内存分配非连续
 - □ 虚拟地址空间使用非连续
- 大用户空间
 - ▶ 提供给用户的虚拟内存可大于实际的物理内存
- 部分交换
 - ▶ 虚拟存储只对部分虚拟地址空间进行调入和调出

在覆盖、交换技术 基础上向前发展

虚拟存储的支持技术

- ■硬件
 - □ 页式或短时存储中的地址转换机制
- 操作系统
 - 管理内存和外存间页面或段的换入和换出






虚拟页式存储管理


- 在页式存储管理的基础上,增加请求调页和页面置换
- ■思路
 - □当用户程序要装载到内存运行时,只装入部分页面,就启动 程序运行 原来装入所有页面
 - 进程在运行中发现有需要的代码或数据不在内存时,则向系统发出缺页异常请求
 - □操作系统在处理缺页异常时,将外存中相应的页面调入内存, 使得进程能继续运行

原来也有异常,但没有缺页,因为 每一个页面都对应一个物理页帧

虚拟页式存储管理中的地址转换




虚拟页式存储管理中的页表项结构




- ▶ 驻留位:表示该页是否在内存
 - ▶ 1表示该页位于内存中,该页表项是有效的,可以使用
 - ▶ 0表示该页当前在外存中,访问该页表项将导致缺页异常
- ▶ 修改位:表示在内存中的该页是否被修改过 ►
 - ▶回收该物理页面时,据此判断是否要把它的内容写回外存
- □访问位:表示该页面是否被访问过(读或写)
 - ▶用于页面置换算法
- ■保护位:表示该页的允许访问方式
 - ▶只读、可读写、可执行等

修改位在驻留位 有效时才起作用


虚拟页式存储管理示例



X86页表结构




X86页表项结构







缺页异常(缺页中断)的处理流程



- A.在内存中有空闲物理页 面时,分配一物理页帧f, 转第E步;
- B.依据页面置换算法选择 将被替换的物理页帧f, 对应逻辑页q
- C.如q被修改过,则把它写 回外存;
- D.修改q的页表项中驻留位 置为0;
- E.将需要访问的页p装入到 物理页面f
- F.修改p的页表项驻留位为1, 物理页帧号为f;
- G.重新执行产生缺页的指令

虚拟页式存储中的外存管理

- 在何处保存未被映射的页?
 - □ 应能方便地找到在外存中的页面内容
 - ▶ 交换空间 (磁盘或者文件)
 - 采用特殊格式存储未被映射的页面
- 虚拟页式存储中的外存选择
 - ▶ 代码段:可执行二进制文件
 - □ 动态加载的共享库程序段: 动态调用的库文件
 - ▶ 其它段:交换空间

没有必要进行复制

虚拟页式存储管理的性能

■ 有效存储访问时间 (effective memory access time EAT)

```
■ EAT = 访存时间 * (1-p) 
+ 缺页异常处理时间 * 缺页率p
```

- □ 例子
 - ☑ 访存时间: 10 ns
 - □ 磁盘访问时间: 5 ms
 - 缺页率p
 - □ 页修改概率q
 - \blacksquare EAT = 10(1-p) + 5,000,000p(1+q)

p要足够小才能够抵消 访问磁盘的较长时间

