

#### 置换算法的功能和目标

- ■功能
  - 当出现缺页异常,需调入新页面而内存已满时,置换算法 选择被置换的物理页面
- 设计目标

\_与实际程序对存储 的访问特征有关系

有一些页面不可 以放到外存中

- □ 尽可能减少页面的调入调出次数
- □ 把未来不再访问或短期内不访问的页面调出
- 页面锁定(frame locking) <
  - □ 描述必须常驻内存的逻辑页面
  - ▶ 操作系统的关键部分
  - 要求响应速度的代码和数据
  - 页表中的锁定标志位(lock bit)

#### 置换算法的评价方法

- 记录进程访问内存的页面轨迹
  - 举例: 虚拟地址访问用(页号, 位移)表示 (3,0), (1,9), (4,1), (2,1), (5,3), (2,0), (1,9), (2,4), (3,1), (4,8)
  - □ 对应的页面轨迹 3, 1, 4, 2, 5, 2, 1, 2, 3, 4 替换如 c, a, d, b, e, b, a, b, c, d
- 评价方法
  - 模拟页面置换行为,记录产生缺页的次数
  - 更少的缺页, 更好的性能

## 页面置换算法分类

, 理论上最 但无法实

#### 局部页面置换算法

- 分配给一个进程的物理页面 数已经确定,置换过程中一 个进程的总物理页面数不变 置换页面的选择范围仅限于当前进程占用的物理页面内
- □ 最优算法、先进先出算法、最近最久未使用算法:
- 对最近最久未使 用算法的近似 ■ 时钟算法、最不常用算法 ~

变预测未来为统计 过去,复杂度太高

- 全局页面置换算法
  - 置换页面的选择范围是所有可换出的物理页面
  - □ 工作集算法、缺页率算法

不关心换出的页面是属于 哪个进程,可能造成进程 间物理页面数的变化





## 最优页面置换算法(OPT, optimal)

- 基本思路
  - □ 置换在未来最长时间不访问的页面
- **算法实现** 假定能计算
  - ▶ 缺页时,计算内存中每个逻辑页面的下一次访问时间
  - □ 选择未来最长时间不访问的页面
- 算法特征
  - ▶ 缺页最少,是理想情况
  - 实际系统中无法实现
  - ▶ 无法预知每个页面在下次访问前的等待时间
  - □ 作为置换算法的性能评价依据
    - ▶ 在模拟器上运行某个程序,并记录每一次的页面访问情况
    - 第二遍运行时使用最优算法 <

其他算法不可 能比它更优

# 最优页面置换算法示例

٠.							/						
	时间		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	访问	请求		С	a	d	b	e	b	a	b	С	<b>@</b>
		0	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	物	1	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	
	物理帧号	2	С	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	号	3	d	d	d	d	d -	→e	е	е	е	е	
	缺页	状态											
	<b>4 T</b>	667.V	5					a=7					a=?
		的下次	K					b=6					b=?
	访问	时间						c=9 d=10					c=? d=?
ı													<u> </u>

#### 先进先出算法 (First-In First-Out, FIFO)


最简单的方法

- ■思路
  - □ 选择在内存驻留时间最长的页面进行置换
- 实现
  - 维护一个记录所有位于内存中的逻辑页面链表
  - □ 链表元素按驻留内存的时间排序,链首最长,链尾最短
  - □ 出现缺页时,选择链首页面进行置换,新页面加到链尾
- 特征
  - □ 实现简单
  - ▶ 性能较差,调出的页面可能是经常访问的
  - 进程分配物理页面数增加时,缺页并不一定减少(Belady现象)
  - □ 很少单独使用

#### **FIFO**

#### 在4个页帧中执行:

■ 假定初始a->b->c->d顺序





ı	时间	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ı	访问请求		С	a	d	b	e	b	<b>a</b>	<b>(b)</b>	<b>©</b>	<b>@</b>
١	0	a	a	a	a	a -	→ e	е	е	е	<b>e</b> -	→d
ı	物 1	b	b	b	b	b	b	b-	→a	a	a	a
ı	物理 帧号 2	С	С	C	C	C	е	C	c -	→b	b	b
ı	₹ 3	d	d	d	d	d	d	d	d	d -	→C	C
	缺页状态										•	•

进程占用 物理内存

### 最近最久未使用算法 (Least Recently Used, LRU)

- ■思路
  - □ 选择最长时间没有被引用的页面进行置换
  - 如某些页面长时间未被访问,则它们在将来还可能会长时间不会访问
- 实现
  - 缺页时, 计算内存中每个逻辑页面的上一次访问时间
  - ▶ 选择上一次使用到当前时间最长的页面
- 特征
  - 最优置换算法的一种近似

仍然足够复杂,以 至于不太可能实施

# 最近最未被使用算法(LRU)

#### 置换的页面是最长时间没有被引用的

时间		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
访问	请求		С	a	d	b	e	b	a	b	<b>©</b>	<b>@</b>
	0	a	a	а	a	a	a	a	a	a	a	a
物	1	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
帧	2	С	С	C	C	C -	→ e	е	е	е	e -	→d
등	3	d	d	d	d	d	d	d	d	d -	→C	С
缺页	状态											•
每页	的下次	 欠					a=2 b=4				a=7 b=8	a=7 b=8
	加 1 2						c=1 d=3				e=5 d=3	e=5 c=9

缺页时要将所有页 面统计一遍。实际 要落实到每一次访 问时进行统计

### LRU算法的可能实现方法

- 页面链表
  - ▶ 系统维护一个按最近一次访问时间排序的页面链表
    - 链表首节点是最近刚刚使用过的页面
    - □ 链表尾节点是最久未使用的页面
  - □ 访问内存时,找到相应页面,并把它移到链表之首
  - ▶ 缺页时,置换链表尾节点的页面
- 活动页面栈
  - □ 访问页面时,将此页号压入栈顶,并栈内相同的页号抽出
  - ▶ 缺页时,置换栈底的页面
- 特征
  - □ 开销比较大

每次访问时开销大

## 用栈实现LRU算法

#### 保持一个最近使用页面的"栈"

时间		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
访问	请求		С	a	d	b	<b>e</b>	b	a	b	<b>©</b>	<b>@</b>
	0	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
物理帧号	1	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
髄	2	C	С	C	C	C -	→e	е	e	е	<b>e</b> -	→b
号	3	d	d	d	d	d	d	d	d	d·	→C	C
缺页	状态											

访问页面栈	C	a	d a c	b d a c	ebd a	e b d a	<b>Deg</b>	a b e d	C D a e	d c b a
被置换页面					С				d	е

每次访问时做 记录,缺页时 可以根据数据 结构直接置换





## 时钟置换算法 (Clock)

- 思路
  - ☑ 仅对页面的访问情况进行大致统计

只统计过去一段时间是 否被访问过,访问过留 下,未访问过按FIF0

- 数据结构
  - □ 在页表项中增加访问位,描述页面在过去一段时间的内访问情况
  - ▶ 各页面组织成环形链表 ▼
  - □ 指针指向最先调入的页面

过去一段时间由指针 约定,指针在环形链 表中进行周期性循环


- 算法
  - ▶ 访问页面时, 在页表项记录页面访问情况
  - ▶ 缺页时,从指针处开始顺序查找未被访问的页面进行置换
- 特征
  - **■** 时钟算法是LRU和FIFO的折中

如果所有页面都没有 访问过,退化为FIF0

#### 时钟置换算法的实现

- 页面装入内存时, 访问位初始化为0
- 访问页面 (读/写)时,访问位置1
- 缺页时,从指针当前位置顺序检查环形链表
  - □ 访问位为0,则置换该页

## 时钟置换算法图示



# 时钟页面置换示例


时间		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
访问	请求		С	a	d	b	e	b	a	b	<b>©</b>	<b>@</b>
物	0	a b	a b	a b	a b	а <b>b</b>	→e b	e b	e b	e b	e b	→d b
理帧号	2	C	C	C	C	C	C	C	→a	a	a	a
缺页	<b>3</b> 状态	a	a	d	a	d	•	Cl	•	d	→C	C

	0	a	0	a	1	a	1	a	1	a	1	е	1	e b	1	е	1	е	1	е	1	d
驻留页面	0	b	0	b	0	b	0	b	1	b	0	b	1	b	0	b	1	b	1	b	0	b
的贝表贝	0	С	1	С	1	С	1	С	1	С	0	С	0	c d	1	a	1	a	1	a	0	a
	0	d	0	d	0	d	1	d	1	d	0	d	0	d	0	d	0	d	1	С	0	С

## 改进的Clock算法

跳过修改页 不做置换

- 思路
  - □ 减少修改页的缺页处理开销
- 算法
  - ▶ 在页面中增加修改位,并在访问时进行相应修改
  - ▶ 缺页时,修改页面标志位,以跳过有修改的页面





# ,改进的Clock算法

写操作页面置 换不同处理

时间		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
访问	请求		С	a <sup>w</sup>	d	bw	e	b	aw	b	<b>©</b>	<b>@</b>
物	0	a b	a b	a b	a b	а <b>b</b>	a b	a b	a b	a b	a b	a →d
物理帧号	2	С	С	C	C	С -	<b>→e</b>	e	е	е	е	е
号	3	d	d	d	d	d	d	d	d	d	→C	C
缺页	<del></del>											

	00	a	00	a	11	a	11	a	11	a	00	a	00	a	11	a	11	a	11	a	00	a*
驻留页面	00	b	00	b	00	b	00	b	11	b	00	b	10	d								
的贝表坝	00	С	10	е	00	е																
	00	d	00	d	00	d	10	d	10	d	00	d	00	d	00	d	00	d	10	С	00	C

# 最不常用算法 (Least Frequently Used, LFU)

- 思路
  - ▶ 缺页时,置换访问次数最少的页面
- 实现
  - □ 每个页面设置一个访问计数
  - □ 访问页面时,访问计数加1
  - ▶ 缺页时,置换计数最小的页面
- 特征
  - □ 算法开销大
  - ▶ 开始时频繁使用,但以后不使用的页面很难置换
    - ▶ 解决方法: 计数定期右移 ← 衰减
- LRU和LFU的区别
  - □ LRU关注多久未访问,时间越短越好
  - □ LFU关注访问次数,次数越多越好

统计时间要维护 栈,统计次数更优

## LFU算法示例

#### 执行在4个页帧中:

□ 假定最初的访问次数a->8 b->5 c->6 d->2

时间		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
访问	请求		C <sup>7</sup>	a <sup>1</sup>	d <sup>14</sup>	b <sup>5</sup>	<b>e</b> 18	b <sup>1</sup>	<b>a</b> <sup>19</sup>	<b>b</b> <sup>20</sup>	<b>©</b> <sup>0</sup>	<b>d</b> <sup>17</sup>
	0	a <sup>8</sup>	a <sup>8</sup>	a <sup>9</sup>	a°	<b>a</b> <sup>9</sup> -	<b>→e</b> <sup>18</sup>	<b>e</b> <sup>18</sup>	<b>e</b> <sup>18</sup>	<b>e</b> <sup>18</sup>	e <sup>18</sup>	•d <sup>17</sup>
物理	1	<b>b</b> <sup>5</sup>	b <sup>5</sup>	<b>b</b> <sup>5</sup>	<b>b</b> <sup>5</sup>	<b>b</b> <sup>10</sup>	<b>b</b> <sup>10</sup>	<b>b</b> <sup>11</sup> -	<b>→a</b> <sup>19</sup>	<b>a</b> <sup>19</sup>	<b>a</b> <sup>19</sup>	<b>a</b> <sup>19</sup>
物理帧号	2	C <sup>6</sup>	<b>C</b> <sup>13</sup>	<b>C</b> <sup>13</sup>	<b>C</b> <sup>13</sup>	<b>C</b> <sup>13</sup>	<b>C</b> <sup>13</sup>	<b>C</b> <sup>13</sup>	<b>C</b> <sup>13</sup>	•b <sup>20</sup>	<b>b</b> <sup>20</sup>	<b>b</b> <sup>20</sup>
5	3	d <sup>2</sup>	d <sup>2</sup>	d <sup>2</sup>	d <sup>16</sup>	<b>d</b> <sup>16</sup>	<b>d</b> <sup>16</sup>	<b>d</b> <sup>16</sup>	<b>d</b> <sup>16</sup>	<b>d</b> <sup>16</sup> -	<b>→C</b> <sup>20</sup>	<b>C</b> <sup>20</sup>
缺页	状态								•	•	•	•





## Belady现象

- 现象
  - ▶ 采用FIFO等算法时,可能出现分配的物理页面数增加,缺 页次数反而升高的异常现象 置换算法标记某种特征, 依据此特征进行置换
- ■原因
  - □ FIFO算法的置换特征与进程访问内存的动态特征矛盾
  - ▶ 被它置换出去的页面并不一定是进程近期不会访问的
- 思考
  - 哪些置换算法没有Belady现象?

# FIFO算法有Belady现象

\_<mark>能找出一个有</mark> Bel ady现象的实例

访问顺序: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5

物理页面数: 3 缺页次数: 9

FIFO	1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5
<b>建</b>	1	2	3	4	1	2	5	5	5	3	4	4
头		1	2	3	4	1	2	2	2	5	3	3
头			1	2	3	4	1	1	1	2	5	5
缺页状态												

# FIFO算法有Belady现象

访问顺序: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5


物理页面数: 4 缺页次数: 10

FIFO	1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5
建	1	2	3	4	4	4	5	1	2	3	4	5
头		1	2	3	3	3	4	5	1	2	3	4
头			1	2	2	2	3	4	5	1	2	3
头				1	1	1	2	3	4	5	1	2
缺页状态												

## LRU算法没有Belady 现象

仅用一个例子不可证明

物理页面数: 3 缺页次数: 10



可以证明:只要类似于栈的做法,从 栈底向栈顶抽取,都没有Bel ady现象 时钟/改进的时钟页面置换是否有Belady现象? 为什么LRU页面置换算法没有Belady现象?

#### **▼LRU、FIFO和Clock的比较**

除0PT外的最优

- LRU算法和FIFO本质上都是先进先出的思路
  - □ LRU依据页面的最近访问时间排序
  - **▶** LRU需要动态地调整顺序
  - □ FIFO依据页面进入内存的时间排序
  - ▶ FIFO的页面进入时间是固定不变的
- LRU可退化成FIFO

  - 例如:给进程分配3个物理页面,逻辑页面的访问顺序为1、2、3、4、5、6、1、2、3…

任何一个置换算 法都会有排序

#### LRU、FIFO和Clock的比较

- LRU算法性能较好,但系统开销较大
- FIFO算法系统开销较小,会发生Belady现象
- Clock算法是它们的折衷 LLRU简单之处
  - □ 页面访问时,不动态调整页面在链表中的顺序,仅做标记
  - ▶ 缺页时,再把它移动到链表末尾 ←
- 对于未被访问的页面,Clock和LRU算法的表现一样好
- 对于被访问过的页面,Clock算法不能记录准确访问顺序,而LRU算法可以

比FIF0复杂之处;有 硬件参与,改页表中 的页表项,相对方便

> 扫描过程中,跳过一 些访问过的页面,可 看做对顺序做了某种 形式的调整

LRU也退化成FIFO, 可以说此三者表现 一样;因为没有任 何可以借用的信息

仅记录是否访问过, 记录的信息没有LRU多





### 局部置换算法没有考虑进程访存差异

FIFO 页面置换算法: 假设初始顺序 a->b->c

物理页面数: 3 缺页次数: 9

时间		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
访问页面			a	b	С	<b>(d)</b>	a	b	C	d	a	<b>b</b>	<b>C</b>	d
物	0	a	a	a	a	d	d	d	С	С	С	b	b	b
   物理 	1	b	b	b	b	b	a	a	a	d	d	d	C	С
号	2	С	С	C	C	C	C	b	b	b	a	a	a	d
缺页状态														
缺页	缺页状态													

## 全局置换算法


■思路

如何度量内存需求:先对 进程的访存特征进行分析

- 全局置換算法为进程分配可变数目的物理页面
- 全局置换算法要解决的问题
  - ▶ 进程在不同阶段的内存需求是变化的
  - □ 分配给进程的内存也需要在不同阶段有所变化
  - ▶ 全局置换算法需要确定分配给进程的物理页面数

阶段1:给进程分配的物理页面数 阶段2:是哪些页面 也可以放到一起

#### CPU利用率与并发进程数的关系



- CPU利用率与并发进程数存在相互促进和制约的关系
  - □ 进程数少时,提高并发进程数,可提高CPU利用率
  - ▶ 并发进程导致内存访问增加
  - ▶ 并发进程的内存访问会降低了访存的局部性特征
  - 局部性特征的下降会导致缺页率上升和CPU利用率下降

#### 工作集

当前是多长时间,需要近似

可看作OPT在全局的体现

一个进程当前正在使用的逻辑页面集合,可表示为二元函数 $W(t, \Delta)$ 

■ t是当前的执行时刻


▲ 称为工作集窗口(working-set window),即

一个定长的页面访问时间窗口

具体化了"当 前"二字

- W(t, △)是指在当前时刻 t 前的 △时间窗口中的所有 访问页面所组成的集合
- | W(t, △) | 指工作集的大小,即页面数目

### 进程的工作集示例




$$W(t, \Delta) = \{2, 2\} \{5\} \{6\} \{7\} \}$$

$$W(t_1, \Delta) = \{1, 2, 5, 6, 7\}$$

$$W(t_2, \Delta) = \{3, 4\}$$

#### 工作集的变化



- 进程开始执行后,随着访问新页面逐步建立较稳定的工作集
- 当内存访问的局部性区域的位置大致稳定时,工作集大小也大致稳定
- 局部性区域的位置改变时,工作集<mark>快速扩张和收缩</mark>过渡到下一个稳定值

进程正在做某一件 事情,事情不同, 工作集大小也不同

#### 常驻集

#### 在当前时刻,进程实际驻留在内存当中的页面集合

-对工作集的近似

- 工作集与常驻集的关系
  - □ 工作集是进程在运行过程中固有的性质
  - □常驻集取决于系统分配给进程的物理页面数目和页面置换

通过控制常驻集 来影响缺页率

算法

实际在内存中的页面

- 缺页率与常驻集的关系
  - □ 常驻集 ⊇ 工作集时,缺页较少
  - ▶ 工作集发生剧烈变动(过渡)时,缺页较多
  - □ 进程常驻集大小达到一定数目后, 缺页率也不会明显下降

进程正在执行的功能 模块切换,需要调整 常驻集,会缺页较多

能够满足当前功能需要的内存后,缺 页率不会下降,希望提高系统并发度

### 工作集置换算法

- ■思路
  - □ 换出不在工作集中的页面

与局部置换算法不同,不 一定在缺页时完成此事

- 窗口大小T
  - ■当前时刻前τ个内存访问的页引用是工作集,τ被称为窗口大小
- 实现方法

□ 访存链表: 维护窗口内的访存页面链表

□ 访存时,换出不在工作集的页面;更新访

■缺页时,换入页面;更新访存链表

将复杂之处由缺

# 工作集置换算法

 $\tau = 4$ 

时间	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
访问页面		С	С	d	b	С	е	С	е	a	d
逻辑面页状态面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面	t=0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
状 页面d 态 页面e	t=-1 t=-2		•		•	•		•	•	•	
缺页状态											






### 缺页率(page fault rate)

缺页次数 / 内存访问次数 或 缺页平均时间间隔的倒数

- 影响缺页率的因素
  - ▶ 页面置换算法
  - □ 分配给进程的物理页面数目
  - ▶ 页面大小
  - ▶ 程序的编写方法

# 缺页率置换算法 (PFF, Page-Fault-Frequency)



通过调节常驻集大小,使每个进程的缺页率保持在一个合理 的范围内

- 若进程缺页率过高,则增加常驻集以分配更多的物理页面
- 若进程缺页率过低,则减少常驻集以减少它的物理页面数

### 缺页率置换算法的实现

- 访存时,设置引用位标志
- 缺页时,计算从上次缺页时间 t<sub>last</sub> 到现在 t<sub>current</sub> 的时间 间隔时间长,缺页率较低,置换出不用的页面,降低常驻集的大小
  - 如果  $t_{current} t_{last} > T$ ,则置换所有在[ $t_{last}$ ,  $t_{current}$ ]时间内没有被引用的页
  - 如果t<sub>current</sub> t<sub>last</sub> ≤ T, 则增加缺失页到工作集中

增加常驻集的大小

#### 缺页率置换算法示例

#### ■ 假定窗口大小为 2

时间	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
访问页面		С	С	d	b	С	е	С	е	a	d
逻辑面页状态页面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
缺页状态											
t <sub>cur</sub> – t <sub>last</sub>		1			3		2			3	1

与工作集置换算法有所不同:

工作集置换算法每次访存都去看需要淘汰的页面,开销过大; 缺页率置换算法只有缺页间隔足够大时认为有不用的页面需要置换,相






## 抖动问题(thrashing)

- **抖动** 进程数目过多
  - 进程物理页面太少,不能包含工作集
  - □ 造成大量缺页,频繁置换
  - □进程运行速度变慢
- 产生抖动的原因
  - □ 随着驻留内存的进程数目增加,分配给每个进程的物理页面数不断减小,缺页率不断上升
- 操作系统需在并发水平和缺页率之间达到一个平衡
  - ▶ 选择一个适当的进程数目和进程需要的物理页面数

控制并发进程数;每个进程的页 面多少由页面置换算法来决定

## 负载控制

- 通过调节并发进程数(MPL)来进行系统负载控制
  - 控制每个工作集的大小;期望内存 总量是当前运行进程工作集的总和 **□** ∑WSi = 内存的大小←
  - □ 平均缺页间隔时间(MTBF) = 缺页异常处理时间(PFST)



**MPL-multiprogramming level** 

MTBF-mean time between page faults **PFST-page fault service time** 

并发进程数 此区间内,系统达 到均衡的繁忙状态

