- [1]内联函数
- [2]内联函数与带参数宏的区别
- [3]新的类型转换运算符
 - (1) const_cast<T>(expr)
 - (2) static cast<T>(expr)
 - (3)reinterpret_cast<T>(expr)
 - (4)dynamic cast<T>(expr)

[1]内联函数

- (1) 什么是内联函数呢?简单的说就是用 inline 关键词所修饰的函数。那么程序当中什么时候要用到内联函数呢?要明白这点首先要明白函数调用的过程,当程序执行函数调用时,系统要建立栈空间,保护现场,传递参数,以及控制程序执行的转移。这些工作需要时间和空间的开销,有些情况下,函数本身的功能很简单,代码很短,但是使用的频率很高,程序频繁的调用该函数所花费的时间很多,从而使得程序执行的效率很低。(以空间换时间的方法)。频繁的调用使得 CPU 的利用率不高。
- (2)为了提高效率,一种解决方法就是不使用函数,直接将函数的代码嵌入到程序当中,但是这种方法也有缺陷,一是相同的代码重复编写,二是程序可读性往往没有使用函数的好。
- (3) 为了提高效率和可读性的矛盾,**C++**提供了另一种方法,既定义**内联函数**,方法就是就是在定义函数时用修饰词 inline。内联函数编译的时候也是由编译器进行展开的,这意味着我们在调用内联函数的时候,不涉及函数的开销(如 1),因为这些代码编译的时候,被展开了,也就是说这些替换功能由编译器展开,而不是由我们程序员手工的将这些代码嵌入到程序当中,由编译器完成的。(**重要知识点**)

总结:我们什么时候用内联函数呢?**代码体短小精悍,并且使用频率比较高**。 内联函数的定义和声明是很简单的:只需要在函数的前面加关键字**inline**

```
inline int max(int a,int b)
{
   return a>b?a:b;
}
#define MAX(a,b) (a)>(b)?(a):(b)
```

在 C 语言中我们要实现这个目的,可以使用**宏定义**来实现。这两者都能达到同样的目的,提高效率。因为他们本质上都是进行**展开**的。并没有涉及函数调用。那么两者有什么区别呢?实际上还是有一定的区别的。

[2]内联函数与带参数宏的区别

- (1)内联函数的调用要求实参和形参的类型要一致(也就是说他会进行**类型的检查**),另外内联函数会先对实参表达式进行求值,然后传递给形参,而宏调用时,只可用实参简单的代替形参。
- (2) 内联函数是在**编译**的时候,在调用的地方将代码展开,而宏则是在**预处理**的时候进行替换。
- (3) C++中建议使用 inline 代替带参数的宏。

这里我们总结一下:

1. 宏有两个功能(常量和带参数的宏(类似于函数调用))

C++推荐常量用 **const** 或 **enum**(**枚举**)替换,带参数的宏用 **inline 内联**函数替换。 也就是 C++**高级**编程建议用 const/enum/inline 替换宏。 对于**低层次**的编程,比如说框架程序的设计,宏还是很灵活的。关于宏我们后面会讲解一 些宏的作用。一些比较灵活的用法。

[3]新的类型转换运算符

- (1) const cast<T>(expr)
- (2) static_cast<T>(expr)
- (3)reinterpret_cast<T>(expr)
- (4)dynamic_cast<T>(expr)

C 语言的转换 (旧式转换):

- (1) (T) expr
- (2) T(expr)

C++转换(新式转换):

- (1) const_cast<T>(expr)
- (2) static_cast<T>(expr)
- (3) reinterpret_cast<T>(expr)
- (4) dynamic_cast<T>(expr)

dynamic_cast<T>(expr)执行"安全向下"转型操作,也就是说支持运行时识别指针或所指向的对象,这是一个唯一无法用旧式语法来进行转型的操作。这一般是是在派生类和基类之间进行转型操作的。这个运算符在我们后面讲到类的继承的时候再说。

我们今天先介绍前三种:

- (1) const_cast<T>(expr)
- ▶ 用于移除对象的常量性(cast away the constness)
- ▶ const cast 一般用来移除指针或引用。这句话该怎么理解呢?我们举一个例子:



```
#include (iostream)
     using namespace std;
    ⊡int main(void)
                                     //val是一个常量
         const int val=100;
         //int n =const_cast<int>(val);
                                      //const_cast的第一个功能是移除常量性
                                    //也就是将常量转变为变量,这明显是矛盾的
                                   //除非我们定义一个新的变量n,来接受它
                                   //这个时候n和val本身没有任何关系,也就是说val还是不可改变
                                   //所以说移除变量的常量性没有任何的意义, 既然没有任何意义
                                   //所以编译就会出错:无法将 "const int" 转换为 "int
         int n=val; //但是这是可以的,这表示将val里面的值赋值给n变量,不涉及任何的类型的转换
         return 0;
110 %
                                         III
輸出
显示輸出来源(S): 生成
                                               · | | | | | | | | | | | | |
      -- 已启动生成: 项目: O5, 配置: Debug Win32 -----
1>生成启动时间为 9/25/2016 2:48:34 PM。
1>InitializeBuildStatus:
1> 正在对 "Debug\05. unsuccessfulbuild" 执行 Touch 任务。
1>ClCompile:
1> 1. cpp
1>LinkEmbedManifest:
1> 05. vcxproj -> D:\CppNote\05\Debug\05. exe
1>FinalizeBuildStatus:
1> 正在删除文件 "Debug\05. unsuccessfulbuild"。
1> 正在对"Debug\05.lastbuildstate"执行 Touch 任务。
1>生成成功。
1>已用时间 00:00:04.78
======= 生成: 成功 1 个, 失败 0 个, 最新 0 个, 跳过 0 个 =========
```

也就说 const_cast 一般不用于对象,一般用于**指针**或者**引用**。我们可以下用指针的例子来进行转型。

```
//int n =const_cast<int>(val);
                                   //const_cast的第一个功能是移除常量性
                                 //也就是将常量转变为变量,这明显是矛盾的
                                 //除非我们定义一个新的变量n,来接受它
                                 //这个时候n和val本身没有任何关系,也就是说val还是不可改变
                                //所以说移除变量的常量性没有任何的意义,既然没有任何意义
//所以编译就会出错:无法将"const int"转换为"int"
         int n=val; //但是这是可以的,这表示将val里面的值赋值给n变量,不涉及任何的类型的转换
         int *p=&val;//我们应知道&val它的类型应该是const int *
         return 0;
                                                                               - - X
显示輸出来源(S): 生成
                                          · 📳 🖨 🖒 🐺 🗷
1>----- 已启动生成: 项目: 05, 配置: Debug Win32 -----
1>生成启动时间为 9/25/2016 2:53:09 PM。
1>InitializeBuildStatus:
1> 正在创建 "Debug\05. unsuccessfulbuild",因为已指定 "AlwaysCreate"。
1>ClCompile:
1> 1. cpp
1>d:\cppnote\05\05\1.cpp(14): error C2440: "初始化": 无法从"const int *"转换为"int *"
       转换丢失限定符
1>
1>
1>生成失败。
1>已用时间 00:00:00.74
   ===== 生成: 成功 0 个,失败 1 个,最新 0 个,跳过 0 个 ========
```

Error:无法将 const int *转换为 int *

这个时候我们就需要去掉这个常量性呢?我们就可以用 const cast 来进行转型。

```
(全局范围)
                                     main(void)
       const int val=100;
                             //val是一个常量
       //int n =const_cast<int>(val);
                              //const_cast的第一个功能是移除常量性
                            //也就是将常量转变为变量,这明显是矛盾的
                           //除非我们定义一个新的变量n,来接受它
                           //这个时候n和val本身没有任何关系,也就是说val还是不可改变
                           //所以说移除变量的常量性没有任何的意义,既然没有任何意义
//所以编译就会出错:无法将 "const int" 转换为 "int"
       int n=val; //但是这是可以的,这表示将val里面的值赋值给n变量,不涉及任何的类型的转换
       //int *p=&val;//我们应知道&val它的类型应该是const int *,Error无法将const int *转换为 int *
       int *p=const_cast<int *>(&val);//用const_cast进行去常量化
       *p=200;//指针所指向的对象的内容修改为200,那么这个指针所指向对象是否是val呢?val是个常量,是不可
             //如果这个地方被更改了话,就颠覆了我们之前所学的知识,常量是不可被更改的。
             //编译时可以通过的,接下来我们打印输出val,看一下他的值是否发生改变
       cout << "val="<<val<<endl;
       return 0:
    C:\Windows\system32\cmd.exe
                                                        - - X
    请按任意键继续...』
輸出
                                                                   + □ X
```

可以看到 val 的值没有发生改变,这就是我们要说的第三点.

➤ 使用 const_cast 去除 const 限定的目的不是为了修改其内容。也就是说上面的例子中, *p 这个指针并不是指向 val 这个变量的。我们可以打印一下*p 和 val 的地址,看一下是 否一样。


```
(全局范围)
                                       → main(void)
                                 //val是一个常量
        const int val=100;
                                  //const_cast的第一个功能是移除常量性
        //int n =const_cast<int>(val);
                               //也就是将常量转变为变量,这明显是矛盾的
                               //除非我们定义一个新的变量n,来接受它
                               //这个时候n和val本身没有任何关系,也就是说val还是不可改变
                               //所以说移除变量的常量性没有任何的意义,既然没有任何意义
//所以编译就会出错:无法将 "const int"转换为 "int"
        int n=val; //但是这是可以的,这表示将val里面的值赋值给n变量,不涉及任何的类型的转换
        //int *p=&val;//我们应知道&val它的类型应该是const int *,Error无法将const int *转换为 int *
        int *p=const_cast<int *>(&val);//用const_cast进行去常量化
*p=200;//指针所指向的对象的内容修改为200,那么这个指针所指向对象是否是val呢?val是个常量,是不可
              //如果这个地方被更改了话,就颠覆了我们之前所学的知识,常量是不可被更改的。
              //编译时可以通过的,接下来我们打印输出val,看一下他的值是否发生改变
        cout<<"val="<<val<<endl;
        //我们可以打印一下*p的地址和val的地址,看一下*p是否是指向val这个地址的
        cout<<"*p地址="<<p<<endl:
        cout<<"val地址="<<&val<<endl;
        return 0;
    C:\Windows\system32\cmd.exe
输出
                                                                           T T X
显示
    *p地址=001DF7C0
va1地址=001DF7C0
请按任意键继续. . .
                                                                       Ш
```

可以看一下他确实是指向了这个常量(注意实验的结果证明老师讲的前面的: *p 并不是指向 val 是不正确的),但是他不可更改里面的内容。这里*p=200;应该是赋值给的临时空间,我们该这么理解。我们前面举了一个指针的例子,下面我们在举一个引用的例子吧:


```
*p=200;//指针所指向的对象的内容修改为200,那么这个指针所指向对象是否是val呢?val是个
         //如果这个地方被更改了话,就颠覆了我们之前所学的知识,常量是不可被更改的。
         //编译时可以通过的,接下来我们打印输出val,看一下他的值是否发生改变
   cout<<"val="<<val<<endl:
   //我们可以打印一下*p的地址和val的地址,看一下*p是否是指向val这个地址的
   cout<<"*p地址="<<p<<end1;
   cout<<"val地址="<<&val<<endl;
   //const_cast去除引用的例子以下是引用的例子
   const int val2=200;
  //int& refval2=val2; //我们知道非const的引用不能指向const引用
                //所以我们需要去掉这个常量性
   int& refval2=const_cast<int&>(val2); //用const_cast更改常量性
   refval2=300; //一样的我们对这个引用重新赋值
   cout<<"val2="<<val2<<end1;
   return 0:
                                                   C:\Windows\system32\cmd.exe
val=100
*p地址=0021FC7C
va1地址=0021FC7C
va12=200
请按任意键继续..._
```

可以看到对引用进行更改之后,并没有更改引用所指向的常量的值。也就是说这个时候也是有一个临时对象的。

▶ 也就是说使用 const_cast 去掉 const 限定的目的不是为了修改它的内容,而是为了函数 能够接受这个实际的参数。我们举一个例子:



得到



这里输出是 300,不是 200,说明 const_cast<int&>val2 已经是一个是去常量话之后的变量,作为一个整体(整体作为去常量化后对应的变量,就好理解了),然后引用 refval 指向这个变量,但是 val2 的值始终是不变的,这里老师讲的感觉有点出乎他的预料。总结:

- (1) const cast 用来移除常量性
- (2) const_cast 一般用于指针或引用,我们对于一个常量移除本身没有任何意义。没有任何的相关性。
- (3) const_cast 去除常量性不是为了修改它所指向的内容,仅仅是为了去除 const 限定,为了函数能够接受这个实际的参数。

接下来我们看一下第二种转型的用法: static_cast

- (1) 编译器隐式执行的任何类型的转换都可以由 static_cast 来完成。讲到这边,我们要说一下什么是编译器的隐式转换,编译器的转换从大方面就分为两种: **隐式转换和显式转换**。我们今天所说的类型转换运算符都属于显式转换的范畴,那么隐式转换是由编译器自动完成的,一般来说,它都是安全的,比如说将精度比较低的转换成精度比较高的,int a;short b; a=b; 这样的转换精度是不会丢失的。这种转换一般都称作是隐式转换。当然隐式转换是我们没有必要显式来完成的。
- (2) 当一个较大的算术类型赋值给较小的类型时,可以用 static_cast 进行强制转换,或者说是显式转换,(显式转换=强制转换).我们举一个例子:

(3) 可以将无类型指针 void *转换为有类型指针,例如:

- (4) 可以将基类型指针转成派生类指针。后面在讲解
- (5) 无法将 const 转换为 nonconst, 这个只能有 const_cast 才能办到。其他三种无法办到。

> reinterpret cast

它通常为操作数的位模式提供较低层的重新解释,也就是说将数据以二进制的形式进行重新的解释。

int i;

char *p="This is a example"

i=reinterpret_cast<int>(p); //将这一个字符串指针转换成 32 位的整数(对 32 位系统而言), //指针也是 32 位的,转换之后的值,i 与 p 完全相同,也就是说 //按二进制的值来转换值是完全相同的,整数的值等于这个地址 的值

//第二种情况

int *ip; //定义一个整形指针,但是没有指定一个变量

char *pc=reinterpret cast<char*>(ip);

//这里对整形指针重新解释,转换成字符指针,这时候 pc 和 ip 一样,它都是指向整形的数据对象,而不是字符串对象,比如说求长度的时候,strlen可能会出现运行时错误,因为它实际所指向的对象并不是字符串,

尽量避免强制类型转换

- ▶ 尽量避免强制类型转换,也就是显式转换
- ▶ 如果无法避免的话,尽量使用新式转换(强制类型转换)
- 一共有四种,前三种可以由旧式转换体态,只有最后一种 dynamic_cast<T>(expr)不能由旧式转换代替。对于去常量化,只能用 const_cast<T>(expr),对于 reinterpret_cast<T>(p)要慎重,要明白所指向的是什么数据类型。