实验三文档说明

1.本次实验需要完成的任务说明:

- 1. myOS/start32.S 中的 time_interrupt 和 ignore_int1 的填写
- 2. myOS/dev/i8253.c 和 myOS/dev/i8259A.c 的填写
- 3. myOS/i386/irq.s 的填写
- 4. myOS/kernel/tick.c 和 myOS/kernel/wallClock.c 的填写
- 5. userApp/startShell.c 的填写

2.小建议

为了更好地完成本次实验和后续实验,进一步理解整个程序是如何运行的,助教强烈大家按如下顺序阅读所有相应的程序

multibootheader/multibootHeader.S →

myOS/start32.S →

myOS/osStart.c →

userApp/startShell.c

3.各个模块的讲解

a) myOS/start32.S 中的 time_interrupt 和 ignore_int1 的填写 在该模块中你需要用到的汇编语言:

cld: 将标志寄存器的方向标志位 DF 清零

pushf: 将标志寄存器(Flag)中的值存入栈中

popf: 将栈中的内容存入标志寄存器

pusha:将通用寄存器(eax, ebx等)中的值存入栈中

popa: 将栈中的内容存入通用寄存器中

call: 函数调用(可以调用 C 语言程序中的函数)

iret: 返回调用该函数的函数

关于 call 和 iret: 本质上 call 和 iret 就是 CS 和 IP 寄存器的入栈和出栈,对于 CS 和 IP 寄存器的理解可以对应你们计组课上的 PC(Program Counter,程序计数器)

如何编写这两个函数呢?

- 1. 利用 push 来进行现场保护
- 2. call 相应的函数(**可以调用 C 语言程序中的函数**)
- 3. 利用 pop 来进行恢复现场
- 4. 利用 iret 来返回调用该函数的函数

b) myOS/dev/i8253.c 和 myOS/dev/i8259A.c 的填写

i8253 和 i8259A 都是可编程芯片,什么叫**可编程逻辑芯片**? 就是意味着它可以在配置后进行使用,至于如何配置他们呢? 我们只需要用 outb 函数往相应的地址输出相应的数值即可(**老师的 ppt 中有详细的配置地址与相应配置数值说明**)

关于 i8253 和 i8259A 的工作方式说明:

在配置好 i8253 和 i8259A 后, i8253 就相当于一个特定频率的时钟源, 而且输出的时钟信号就当作中断信号挂载在 i8259A 上, i8259A 作为一个中断控制器, 会使 CPU 去执行相应中断号的中断子程序(**也即 time_interrupt 和 ignore_int1**, 大家可以思考一下这两个中断子程序的中断号到底是怎么确定的)

c) myOS/i386/irq.s 的填写

在该模块中你需要用到的汇编语言:

ret: 返回调用该函数的函数

sti: 开中断 cli: 关中断

这一块一共就四行……

d) myOS/kernel/tick.c 的填写

```
#include "wallClock.h"

//在这里助教定义了如下全局变量供大家使用

int system_ticks;//记录 tick 的调用次数

int HH,MM,SS;//分布代表当前时间的"时:分:秒"

//如果你已经完成了a)和b)中的任务,那你一定也明白了我们会在什么时候调用 tick 函数吧?

//没错,我们会在由 i8253 引起的时钟中断而引起的中断子程序 time_interrupt 处理中调用

//tick 函数,由于 tick 函数的调用是有固定频率的,所以我们可以用它来进行时钟的输出

void tick(void){//你需要填写完整

system_ticks ++;

//你需要完整对 HH,MM,SS 的处理程序

//----//

setWallClock(HH,MM,SS);

return;
```

```
d) myOS/kernel/wallClock.c 的填写
void setWallClock(int HH,int MM,int SS){//通过 vga 往合适的位置输出 HH:MM:SS,即显示时钟
}
void getWallClock(int *HH,int *MM,int *SS){//根据 vga 显存中的数值,返回时钟,并存到相应
//的指针指向位置中
}
```

e) userApp/startShell.c 的填写

********要记得使用老师 PPT 中的串口重定向来进行串口的输入哦*******

```
//这是助教提供的命令类型定义,可以修改,也可以直接使用
typedef struct myCommand {
    char name[80]; //命令名(可以作为唯一标识符使用)
    char help_content[200]; //该命令的使用说明
    int (*func)(int argc, char (*argv)[8]);//函数指针的概念,不懂的同学需要自行百度
}myCommand;

int func_cmd(int argc, char (*argv)[8]){
    //输出所有命令的命令名
    //你可以设计一个 myCommand 类型的数组,然后遍历它,输出所有命令的命令名
    //由于本实验只需要实现 cmd 和 help 命令,所以也可以直接输出 cmd 的命令名 "cmd"和 help
    //的命令名 "help"
}

//在这里我们初始化定义了一个类型为 myCommand 的 cmd 命令
myCommand cmd={"cmd\0","List all command\n\0",func_cmd};
```

```
int func_help(int argc, char (*argv)[8]){
  //根据 argv 中的内容来输出相应命令的 help_content 属性
 //比如 argv[1]中的字符串为'cmd\0', 我们就输出 cmd 命令的 help_content 属性
}
//在这里我们初始化定义了一个类型为 myCommand 的 help 命令
myCommand help={"help\0","Usage: help [command]\n\0Display info about
[command]\n\0",func_help};
void startShell(void){
   //我们通过串口来实现数据的输入
 char BUF[256]; //输入缓存区
  int BUF_len=0; //输入缓存区的长度
 int argc;
 char argv[8][8];
 do{
     BUF_len=0;
     myPrintk(0x07, "Student>>\0");
     while((BUF[BUF_len]=uart_get_char())!='\r'){
        uart_put_char(BUF[BUF_len]);//将串口输入的数存入 BUF 数组中
        BUF len++; //BUF 数组的长度加
     }
     uart_put_chars(" -pseudo_terminal\0");
     uart_put_char('\n');
```

//OK,助教已经帮助你们实现了"从串口中读取数据存储到 BUF 数组中"的任务,接下来你们要做 //的就是对 BUF 数组中存取的数据进行处理(也即,从 BUF 数组中提取相应的 argc 和 argv 参 //数),再根据 argc 和 argv,寻找相应的 myCommand ***实例,进行***.func(argc,argv)函数 //调用。

```
//比如 BUF 中的内容为 "help cmd"

//那么此时的 argc 为 2 argv[0]为 help argv[1]为 cmd

//接下来就是 help.func(argc, argv)进行函数调用即可

}while(1);
```

希望看到这句话的时候不是 ddl 的最后几天