1. flex弹性 盒模型

- 2009年提出,现在所有浏览器都支持
- flex 属性

作用在flex容器上	作用在flex子项上
flex-direction	order
flex-wrap	flex-grow
flex-flow	flex-shrink
justify-content	flex-basis
align-items	flex
align-content	align-self

• 作用在父容器上的属性

- flex-direction : 用来控制子项整体布局方向,是从左往右还是从右往左,是从上往下还是从下往上。
 - 。 row: 默认值,显示为行。方向为当前文档水平流方向,默认情况下是从左往右
 - 。 row-reverse: 显示为行。但方向和 row 属性值是反的
 - 。 column: 显示为列
 - 。 column-reverse: 显示为列。但方向和 column 属性值是反的。
- flex-wrap : 用来控制子项整体单行显示还是换行显示。
 - o nowrap:默认值,表示单行显示,不换行。
 - nowrap 不会换行。如果子元素宽度大于容器,会压缩子元素,不让子元素溢出;如果压缩的只剩文字和内容,则会溢出。
 - 。 wrap: 宽度不足换行显示
 - 。 wrap-reverse:子元素从最后一列开始排列,宽度不足向上换行。
- flex-flow: direction wrap
 - o flex-flow 属性是 flex-direction 和 flex-wrap 的缩写,表示 flex 布局的 flow 流动性。**第一个值表示方向,第二个值表示换行**,中间用空格隔开。
- justify-content : 决定每行主轴 方向上子项的对齐和分布方式。主轴上有多余空间起作用
 - 。 主轴:根据 flex-direction 决定。

代码	对齐方式	
flex-start	默认值,表现为起始位置对齐。	
flex-end	表现为结束位置对齐。	

代码	对齐方式
center	表现为居中对齐。
space-between	两端对齐,多余的空白间距在元素中间分配(between 的意思是在… 之间)
space-around	around 是环绕的意思, 每个 flex 子项两侧都环绕互不相干扰的等宽空白间距 最终视觉上 边缘两侧的空白只有中间空白宽度的一半。
space-evenly	evenly 是匀称、平等的意思。 视觉上每个 flex 子项两侧的空白间距完全相等。

• align-items : 控制副轴上子项在每一行的对齐方式,需要行内拥有多余空间

。 align-items 中的 items 指的就是 flex 子项们,因此 align-items 指的就是 flex 子项们相对于 flex 容器在**行内侧轴方向上的对齐方式。**

代码	对齐方式
strtch	默认值,flex 子项拉伸,如果子项没有固定高度,则高度和此行高度相等。
flex-start	表现为容器顶部对齐,如果没有固定高,高度根据内容决定。
flex-end	表现为容器底部对齐,如果没有固定高,高度根据内容决定。
center	表现为 垂直居中对齐,如果没有固定高,高度根据内容决定。
baseline	基于项目的行内文字的基线对齐

• align-content 决定每行副轴 方向上子项的对齐和分布方式。副轴上有多余空间起作用

。 align-content 可以看成和 justify-content 相似且对立的属性,如果所有 flex 子项只有一行,则 align-content 属性是没有任何效果的。 (align-content 是针对侧轴的)

代码	对齐方式
stretch	默认值。每一行子元素都拉伸,如果共有两行flex元素,则每一行拉伸高度是50%。
flex-start	表现为起始位置对齐。
flex-end	表现为结束位置对齐。
center	表现为居中对齐。

代码	对齐方式	
space-between	表现为两端对齐。	
space-around	每一行上下都享有独立不重叠的空间。	
space-evnely	每一个元素都完全上下等分。	

• 作用在子项上的属性

- order:可以通过设置 order 改变某一个 flex 子项的排序位置。所有 flex 子的项默认 order 属性值为 0,可以小于 0,值越小排序越靠前。
- flex-grow:属性中 grow 是扩展的意思,扩展的就是 flex 子项所占据的宽度,扩展所**侵占**的空间就是除去元素外的的**剩余空白间隙**。默认值为 0,最小值为 0,整个空白空间整合是 1。
- flex-shrink:属性中的 shrink 是收缩的意思, flex-shrink 主要处理**当 flex 容器空间不足的时候,单个元素的收缩比例**,默认值为 1 , 0 表示不收缩,最小值为 0 。 若想不让元素在空间不足时收缩,把flex-shrink设置为0。
- flex-basis : flex-basis 定义了在分配剩余空间之前的默认元素大小。
 - o flex-basis 优先级大于宽。设置为 auto 后,如果有固定宽,则宽度就是固定宽,如果没有固定宽,则根据内容决定宽度。
- flex: flex 属性是 flex-grow、 flex-shrink、 flex-basis 的缩写。
 - 。属性值仅有一个数字时,该值为 flex-grow 的值,默认 flex-shrink 为 1 , flex-basis 为 0%;
- align-self:控制某一个子项行内垂直对齐方式。
 - 和 align-items 一样,只不过 align-self 是作用在单一子项上
 - 。 align-self: 属性允许单个项目有与其他项目不一样的对齐方式,可覆盖 align-items 属性。
- flex 特件:
 - 1. 当内容宽度大于容器宽度时,内容不会换行,而是自己调节内容(多余)宽度来适应容器。
 - 2. 子容器高度默认和父容器相等。
 - 3. 子容器如果不设置宽度,则宽度根据内容分配。

2.Grid网格布局

• Grid 网格布局是一个二维的布局方法,纵横两个方向总是同时存在。

作用在grid容器上	作用在grid子项上
grid-template-columns	grid-column-start
grid-template-rows	grid-column-end
grid-template-areas	grid-row-start
grid-template	grid-row-end
grid-column-gap	grid-column
grid-row-gap	grid-row
grid-gap	grid-area
justify-items	justify-self
align-items	align-self
place-items	place-self
justify-content	
align-content	
place-content	

• 作用在 grid 容器上

- grid-template-columns 和 grid-template-rows
 - 。 对网格进行纵横划分,形成二维布局。单位可以是像素,百分比,自适应以及 fr 单位(网格空间比例单位)。
 - fr 单位,最小值为 0 ,宽和高默认值为 1 ,可以设置大于 1 ,情况和 flex-grow 分配剩余空间一样。

```
grid-template-columns:1fr 2fr 1fr;
/* 表示容器列数为3,容器的宽分为4fr(4份) 中间的列占两份 */
grid-template-rows:.1fr .1fr .2fr;
/* 表示分为3行,总行高占容器高的40%(.4fr)。*/
```

。 有时候,我们网格划分是很规律的,如果要添加多个纵横网格时,可以利用 repeat() 语法进行简化操作。

```
grid-template-rows:repeat(3,1fr)
/* grid-template-rows:repeat(行数,每一行的大小,可以是百分比,像素)*/
```

- grid-template-areas 和 grid-template
 - 。 area 是区域的意思, grid-template-areas 就是给网格划分区域的。此时 grid 子项只要使用 grid-area 属性指定其隶属于哪个区域。
 - 用法:在父容器进行划分区域,子容器指定区域名。(子元素添加: grid-area:区域名;)
 - grid-template-areas 不允许形成特殊图形,只能形成矩形。
 - grid-template-areas 的命名不允许数字开头。

```
.grid{
    display: grid;
    width: 300px;
    height: 300px;
    grid-template-rows: repeat(3,1fr);
    grid-template-columns: repeat(3,1fr);
    grid-template-areas:
    "name1 name2 name3"
    "name4 name4 name5"
    "name6 name7 name7";
}
.grid>div:nth-child(1){
    grid-area: name1; /* 使用时不用加"" */
    background: red;
}
```

o grid-template 是 grid-template-rows , grid-template-columns , grid-template-areas 属性的 缩写。

```
grid-template:
"name1 name2 name3" 1fr
"name4 name4 name5" 1fr
"name6 name7 name7" 2fr
/1fr 1fr 1fr;
```

- o grid-template-columns 和 grid-template-rows 、 grid-template-areas 、 grid-template 只是 指定网格区域, grid-area: name1; 指定当前元素入驻哪个网格, **在此网格内的对齐方式** 由 justify-items 和 align-items 指定。
- grid-column-gap (纵向) 和 grid-row-gap (横向)
 - 。 用来定义网格中网格间隙的尺寸。(注意,间隙在设置对齐方式时,不会被覆盖)
 - grid-gap 属性是 grid-column-gap 和 grid-row-gap 的缩写。
 - grid-gap :横向 纵向;
- justify-items 和 align-items
 - 。 justify-items 指定了**网格内元素的水平呈现方式**,是水平拉伸显示,还是左中右对齐。
 - o align-items 指定了**网格内元素的垂直呈现方式**,是垂直拉伸,还是上中下对齐。

代码	对齐方式
strtch	默认值, grid 子项拉伸,如果子项没有固定高度,则高度和网格相等。
start	表现为容器顶部对齐,并且高度根据内容决定。
end	表现为容器底部对齐,并且高度根据内容决定。
center	表现为 垂直居中对齐,并且高度根据内容决定。
baseline	基于项目的第一行文字的基线对齐

。 place-items 可以让 align-items 和 justify-items 属性写在单个声明中。

```
place-items: align-items justify-items; /* 先纵向, 在横向 */
```

- justify-content 和 align-content
 - 。 justify-content 指定了网格整体的水平分布方式。需要网格外部有空余
 - 。 align-content 指定了网格的垂直分布方式。需要网格外部有空余

代码	对齐方式
start	表现为起始位置对齐。(默认值)
end	表现为结束位置对齐。
center	表现为居中对齐。
space-between	表现为两端对齐。
space-around	每一行上下都享有独立不重叠的空间。
space-evnely	每一个元素都完全上下等分。

○ place-content 可以让 align-content 和 justify-content 属性写在单个声明中。

```
place-content: align-content justify-content;/* 先纵向, 在横向 */
```

。 items 是针对网格中的内容排列, content 是针对网格的排列

• 作用在子项上的属性

- grid-column-strat:水平方向上占据的起始位置
 - 。 这里的起始位置是网格的 纵向线 起始线数值为 1
- grid-column-end:水平方向上占据的结束位置(span 属性)
- grid-row-start:垂直方向上占据的起始位置
 - 。 这里的起始位置是网格的 横向线 起始线数值为 1
- grid-row-end:垂直方向上占据的结束位置(span 属性)

。注: span 属性只在 end 结束位置中拥有

```
grid-column-start:3; /* 从第三条网格纵线开始 */
grid-column-end: span 2; /* 向后延伸两格距离 */
```

- grid-column : grid-column-start 和 grid-column-end 的缩写
 - o grid-column:start / end (或span属性);这里的 / 是要写在值中间的
- grid-row: grid-row-start 和 grid-row-end 的缩写
- grid-area:表示当前网格所占用的区域,名字和位置两种表示方法。
 - 名字: grid-area:a1;
 - 位置: grid-area: 2 / 3 / 4(或span属性) / 4(或span属性)
 - grid-area: y起始 / x起始 / y结束 / x结束
- justify-self:单个网格元素的水平对齐方式。
- align-self:单个网格元素的垂直对齐方式。
- place-self : align-self 和 justify-self 的缩写。
 - 。 place 目前都是先纵向 y , 在横向 x
- content 控制的是网格的位置, items 控制的是网格内元素的对齐位置, self 是设置在子项上单 独控制这个子项内元素的对其位置

3.移动端模拟器

• 切换平台之后一定要重新刷新网页。

4.PC和移动端的网页。

- 大一点的网站都是分开开发的, pc 端一套代码, 移动端一套代码。
- https://www.taobao.com -> 后端检测当前设备, pc 端访问的和手机端访问的网址不同(重定向)。

5. viewport 视口(在移动端才会有)

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

- 在移动端 viewport 视口就是浏览器显示页面内容的屏幕区域。在 viewport 中有两种视口,分别表示为, visual viewport (可视窗口)和 layout viewport (布局视口)。
- visual viewport 固定大小跟屏幕大小相同,在上面;而 layout viewport 可改变大小,在下面。 layout viewport 默认大小为 980 像素,可通过 document.documentElement.clientWidth 获取。
- 现代网页需要将 layout viewport 设置成跟 visual viewport 同等大小,方便网页制作。
- viewport 设置

content 属性值	解释
width	设置 layout viewport 的宽度特定值, device-width 表示设备宽。
height	设置 layout viewport 的高度固定值,一般不进行设置。
initial-scale	设置页面的初始缩放。(设置为 1.0)
Minimum-scale	设置页面最小缩放。
maximum-scale	设置页面最大缩放。
user-scalable	设置页面能否缩放。(no 表示不允许)

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<!-- 在 content属性内书写 -->
```

6.移动端适配方案

- 1. 百分比布局, 也叫流式布局。代表网站优酷、百度、天猫、腾讯。
 - 。 宽度使用 % 百分比定义,但是高度和文字大小等大都是用 px 来固定,所以在大屏幕的手机下显示效果会变成有些页面元素**宽度被拉的很长,但是高度、文字大小还是和原来一样**
 - 。 流式布局中, 文字大小是不会发生变化的。
 - 。 流式布局中, 图片会根据设备进行等比缩放。
 - 。 好处: 大屏幕下显示更多内容。
 - 。 坏处: 宽屏下比例会有些不协调。
- 2. 等比缩放布局, 也叫 rem 布局。代表网站 网易、爱奇艺、淘宝、美团。
 - 。 em:是一个相对单位, 1em等于当前元素或父元素 font-size 的值。
 - 。 rem:是一个相对单位, 1rem 等于根元素(html)的 font-size 的值。
 - vw / wh: 把屏幕分为100份, 1vw 等于 1% 屏幕的宽, 1vh 等于 1% 屏幕的高。(具体看下方单位)
 - 。 通过动态设置 html 的 font-size 和属性的 rem 可以实现动态布局
 - 。 动态设置 font-size :通过 JS 或通过 vw
 - 要给 body 重置一下 font-size : 16px;
- 3. 响应式布局 (利用媒介查询和一套网页适配不同的设备, 适合中小型的项目)
 - 。 布局特点: 每个屏幕分辨率下面会有一个布局样式, 即元素位置和大小都会变。
 - 。利用媒体查询,即 media queries ,可以针对不同的媒体类型定义不同的样式,从而实现响应式布局。
 - @media 可以用如下几种方式定义: @media not screen and (max-width: 500px){}

```
<link rel="stylesheet" href="print.css" type="text/css" media="print" />
```

```
@import url("print.css") screen;
@media print { body { font-size: 12px; } }

<style media="print">body{font-size:12px;}</style>
```

■ 媒体类型

名称	描述
all	用于所有设备
print	用于打印机和打印预览
screen	用于电脑屏幕,平板电脑,智能手机等。
speech	应用于屏幕阅读器等发声设备

- 运算符: AND 与, NOT 取反, OR 或。
- 常见选项:
 - min-width 、 max-width
 orientation:portrait (纵向)、 orientation:landscape (横向)

```
@media screen and (min-width:960px) and (max-width:1200px){
   body{background:yellow;}
   /* 表示浏览器宽度大于等于960px且小于等于1200px时使用样式。*/
}
```

■ 响应式代码写到要适配的 css 后面。

扩展: html中的单位

单位	描述
px	绝对单位,页面按精确像素展示
em	相对单位, 1em=父节点字体大小
rem	相对单位,相对根节点 html 的字体大小来计算, chrome 强制最小字体为12号
VW	viewpoint width,视窗宽度, 1vw 等于视窗宽度的 1%。
vh	viewpoint height, 视窗高度, 1vh 等于视窗高度的 1%。
vmin	vw 和 vh 中较小的那个。
vmax	vw 和 vh 中较大的那个。

单位	描述
%	百分比
in	ব
cm	厘米
mm	毫米
pt	point , 大约 1/72 寸
рс	pica , 大约 6pt , 1/6 寸

• 关于图片问题扩展

```
<picture>
    <source media="(max-width:800px)" srcset="./11.jpg">
    <img src="./1.jpg" alt="">
    </picture>
```

。 当浏览器宽度小于等于 800px ,图片显示会变换。