目录

- BOM: 一个浏览器窗口就是一个BOM open(): open("url","窗口名",'width=300,height=300,top=200,left=200'); o history: .length .back() .forward() .go() o location : protocol://hostname:port/pathname?search#hash .assign(url) .replace(url) .reload() • DOM: html 开始到 html 结束 • 获取元素节点 o document.getElementById('id') o node.getElementsByClassName('class') node.getElementsByTagName('tag') o document.getElementsByName('name') o document.guerySelector(".li") o document.querySelectorAll(".li") 。元素节点属性 ■ innerHTML innerText outerHTML • 获取 style 行间属性值 o node.属性 (获取行内, object) 获取当前有效样式(只能获取属性值,不能设置属性值); ■ IE: node.currentStyle["属性"] ■ 谷歌: getComputedStyle(node)["属性"] ■ 三目运算符解决兼容性 ○ node.getattribute() (获取行内, style 字符串) node.getAttribute('') node.setAttribute('','v') node.removeAttribute('') ■ 可以设置/访问自定义样式 • 访问子节点
 - 。 获取元素节点和文本节点(文本节点唯一获取方式)
 - node.childNodes .firstChild .lastChild
 - 。 获取元素节点
 - node.children .firstElementChild .lastElementChild
- 获取属性节点 attributes
 - o node.attributes["id"]
 - o node.attributes[0]
 - 唯一获取属性节点的方式
- 节点的属性: nodeName/nodeType/nodeValue
- document.styleSheets[0] 获取页面的 style 样式

1.认识BOM

- BOM: browser object model (浏览器对象模型)
- 一个浏览器窗口就是一个BOM(window)
 - 。 无论ECMAscript多么强大, 还是要遵循浏览器规则
- window 方法 (一般情况下可以省略 window)
 - 。 【注】所有的属性、方法、变量、函数、对象 前都可以加 window
 - window.alert(); : 弹出警告框
 - window.confirm("内容");: 弹出一个带 确定 和 取消 的对话框
 - 返回值: 点击 确定 返回 true; 点击 取消 返回 false
 - 。 window.prompt('内容', '默认值'); : 弹出一个带输入框的提示框
 - 第一个参数: 面板上要显示的内容。
 - 第二个参数: 输入框里面的默认值(可以不传入)
 - 返回值: 点击 确定 , 返回输入框里的内容; 点击 取消 , 返回 null
 - 。 window.open() 方法 (open打开窗口方法优先级大于 html 的 target)
 - window.open(URL,name,specs)
 - URL: 字符串, 跳转的 url
 - name:字符串, _blank (默认,新窗口) / _self (本窗口) / _parent (在父框架打开) / 自定义 name
 - name 给打开的窗口起个名字,第二次打开新窗口是在起名字的窗口内打开
 - specs: 一串特殊含义的字符串,可以控制打开窗口的属性
 - width: 窗口显示区的宽度,以像素计
 - height: 窗口显示区的高度,以像素计
 - top: 窗口的y坐标
 - left: 窗口的x坐标

open("链接地址","窗口名",'width=300,height=300,top=200,left=200');

2.history对象 (window下的一个属性)

- window.history: 掌管的是, 当前窗口(注意不是浏览器)的历史记录
 - 。 只要当前窗口加载的 url 不一样, 就会产生新的历史记录
 - history.length 输出当前窗口**历史记录的条数**(包括本窗口)
 - 。 history.back() : 返回上一条历史记录
 - history.forward() :返回下一条历史记录
 - 。 history.go(n) : 前进/后退 n 条历史记录, 传入 0 刷新当前页面

3.location对象的属性 (location 地址栏)

• url:统一资源定位符。

• 完整的 url:

中文: 协议://IP(域名):端口号/路径?查询字符串#锚点

英文: protocol://hostname:port/pathname?search#hash

• 协议: location.protocol

file:本地磁盘文件访问

http

https:(证书认证协议)

• IP (域名)-主机名: location.hostname

localhost: (本地主机) www.baidu.com: 百度

- 端口号: location.port (端口号, 默认隐藏)
 - 。 是当前电脑中使用网络的软件, 随机给它分配一个编号 0~65535
 - o hostname.port 可以直接定位到当前使用网络的程序。
 - 浏览器的默认端口号 8080
 - http 默认端口号 80
 - https 默认端口号 443
- 路径: location.pathname 当前文件的路径
- 查询字符串: location.search (前后端交互学习)
 - o ?name1=value1&name2=value2
- 锚点: location.hash (前端路由利用了 hash)

```
alert(location) //输出整个url 类型为object alert(location.href)//输出整个url 类型为String
```

4.location对象的方法

```
alert(window.location === window.document.location); //true
```

- location.assign('url'): 在当前窗口进行跳转
- location.replace('url'): 在当前窗口替换成新的 URL 不会产生历史记录 【注】
- location.reload(): 刷新本页面

```
// 传参true, 不经过浏览器缓存,强制从服务器重载 location.reload(true);
```

5.认识DOM

- DOM: document object model 文档对象模型
 - 。 document: html开始到/html结束

```
<div id="div1" title="div" class="box" style="height: 100px;">
   div文本
</div>
```

- 元素节点 <div></div>
- 属性节点 id="div1" title="div" class="box" style="width: 100px;"
- 文本节点 div文本
- 元素节点的获取
 - o document.getElementById(id)
 - 。 功能: 通过 id 获取符合条件的元素。 (id 必须唯一)
 - 。 返回值:符合条件的一个节点。
- 属性节点的获取
 - ∘ node.id 获取id属性值
 - node.title 获取title属性值
 - 。 获取 class: node.className
 - class 在JS中是关键字,要通过 className 获取
 - 。 获取 style CSS样式
 - node.style.属性 : 获取style的指定属性值
 - oDIV.style.width
 - 如果CSS样式中带 , 访问时要把 去掉, 从第二个单词开始, 首字母大写
 - 获取 background-color: oDIV.style.backgroundColor
 - 这种方法只能访问行间样式,赋值也是赋值在行间。
 - 值的修改必须传入字符串

```
oDIV.style.width = "50px"
```

扩展

```
width = oDIV.style.width;
// 这种方法获取的是属性内容,修改width,并不会修改oDIV.style.width
// 原因是 : oDIV.style.width对应的值是基本数据类型String,和 '=' 的特性
oDiv.style["width"] = 10px; 也可以设置属性值
```

6.获取元素节点的方法 (获取到的元素节点都是 字符串类型)

- document.getElementById('id');
- node.getElementsByTagName('标签名');
 - 。 功能: 从 node 节点开始,通过标签名获取符合条件的元素节点。
 - 。 返回值: 伪数组/类数组
- node.getElementsByClassName('class名字'); (IE8以下不兼容)
 - 。 功能: 从 node 节点开始,通过 class 名字获取符合条件的元素节点。
 - 。 返回值: 伪数组/类数组
- document.getElementsByName(name属性的值); 使用在表单元素
 - 。 功能: 通过 name 属性的值获取符合条件的元素节点。
 - 。 返回值: 伪数组/类数组注: 只能全局查找
 - 除表单元素外,设置 name 属性是没有用的。一般使用在表单元素
- document.querySelector(); IE8以下不兼容
 - 。 返回值: 一个元素节点, 找到符合条件的第一个元素节点
- document.querySelectorAll(); IE8以下不兼容
 - 。 返回值:一个伪数组。
 - 。 参数:字符串,CSS选择器格式的字符串(具体看html第一部分,笔记2)
- 伪数组
 - 。 可以通过 伪数组.length 输出长度,伪数组[下标] 访问对应的元素。

```
var oLitag = document.getElementsByTagName("li");
alert(oLitag.length);
alert(oLitag[0].innerHTML);

console.log(oLitag); // Prototype指向HTMLCollection
console.log([]); // Prototype指向Array
// 使用起来和数组类似,一般情况,把这种叫做伪数组/类数组(自己起的);
```

• 获取指定区域下的 li 节点, 如获取 id="ol1" 下的 li

7.自定义byClassName方法

• 兼容IE8以下,通过 class 名字获取节点的方法

```
function elementsClassName(node,classStr){
    // 1.获取node节点下面所有的子节点
    var nodes = node.getElementsByTagName("*");
    var arr = [];    //存储符合条件的子节点

    // 2.遍历, 筛选符合条件的子节点
    for(var i = 0; i < nodes.length; i++){
        if(nodes[i].className === classStr){
            arr.push(nodes[i]);
        }
    }
    return arr;
}</pre>
```

8.获取当前有效样式 (只能获取值,不能设置值)

- 通过 node.style.xxx 的方式只能访问内联(行间)的css样式
- node.getcurrentStyle["width"] : IE兼容
- getComputedStyle(node)["width"] : 火狐谷歌
 - 。 跨浏览器兼容问题 (和获取class兼容一样)

```
function getStyle(node,styleName){
   //利用三木运算符,判断getcurrentStyle是否为真
   return node.getcurrentStyle ? node.getcurrentStyle[styleName]:
     getComputedStyle(node)[styleName];
}
```

。 这种方法是获取 **节点所有拥有的样式,不止局限于行内**

9.练习(答案看9_练习.html)

- 写一个定时器,每一秒修改一次div内文本颜色和文字大小
 - 利用 Math.random() 随机 rgb(a,b,c) 的值
- 最开始 文本是默认大小,开始的时候增大,当增大了6次以后,文本开始缩小,缩小了6次以后, 文本开始增大
 - 当变化次数%6 == 0时, 让增加的值*-1;

10.attribute获取行间属性值 (获取行间属性值总结)

- node.getAttribute("class") : 获取属性节点的值
- node.steAttribyte("class","box5") : 设置属性节点的值
- node.removeAttribute("class"): 删除属性节点
 - 。 和 node.xxx 一样, 只能获取行内
- 访问属性节点
 - 。 诵过 node.属性 访问

- oDiv.id oDiv.title
- 通过 nide.getAttribute("属性")
 - oDiv.getAttribute("id") oDiv.getAttribute("title")
- 两者区别
 - 1. class 的访问
 - node.className
 - node.getAttribute("class");
 - 2. getAttribute() 可以访问行间 自定义属性

- 3. setAttribute() 可以新增行间 自定义属性
 - node.属性 无法设置自定义属性

```
oDiv.zzz = "123";
alert(oDiv.zzz); //123
```

- 原因, oDiv 是一个对象, oDiv.zzz 实际上是给对象添加的一个属性。
- setAttribute() 自定义行间属性

```
oDiv.setAttribute("zzz","ooo");
alert(oDiv.getAttribute("zzz")); //ooo
```

- 访问自定义样式通过 getAttribute()
- 4. 删除属性节点

```
oDiv.title = "";
// 只是将属性值替换成空字符串,不是真正意义上的删除
oDiv.removeAttribute("title");
//真正删除
```

5. 获取的结果不一致

```
console.log(oD.style) // object
console.log(oD.getAttribute("style")); // 'width:100px'
```

- 。 getAttribute("attr") 和 node.属性 无法获取 <style> 标签中的样式
- 。 set/getAttribute() 只能设置/获取整个行内 style 的字符串值
- 获取行间属性值方法总结:
 - 1. node.属性(获取行内, object)
 - node.id node.className node.style.属性
 - 2. 获取当前有效样式 (只能获取属性值,不能设置属性值);
 - IE: node.currentStyle["属性"]

- 谷歌: getComputedStyle(node)["属性"]
 - 三目运算符解决兼容性
- 3. node.getattribute() (获取行内, style 字符串)
 - node.getAttribute('') node.setAttribute('','v') node.removeAttribute('')
 - 可以设置/访问自定义样式

11.元素节点的属性

node.innerHTML

。 赋值: 会解析标签

。 取值: 获取标签间内容

node.innerText

。 赋值:不会解析标签

。 取值: 获取标签间纯文本

node.outerHTML

。 赋值: 会解析标签

。 取值: 从外标签开始到外标签结束

```
<div> div文本 <em id="emm">em文本</em> </div>
alert(oEm.outerHTML); //<em id="emm">em文本</em>
```

- innerHTML 和 outerHTML 的区别
 - o node.innerHTML 获取标签间内容: em文本
 - node.outerHTML 获取的内容包括标签: <em id="emm">em文本

12.元素节点的属性-访问子节点

• childNodes: 访问当前节点下所有子节点

• firstChild:访问子节点中的首位

• lastChild: 访问子节点中的末位

• nextSibling:下一级同级节点

• previousSibling:上一级同级节点

。 上述方法都包含文本节点; 文本节点只能通过元素节点的子节点获取

。 返回值: 伪数组

```
alert(oDiv.childNodes); //[object NodeList]
```

。不能访问属性节点

• 节点的属性

| | nodeType | nodeName | nodeValue |
|------|----------|----------|-----------|
| 元素节点 | 1 | 标签名 | null |
| 属性节点 | 2 | 属性名 | 属性值 |
| 文本节点 | 3 | #text | 文本内容 |

- 获取子节点注意点: 空格、回车看不见, 是字符。
- 将文本节点剔除 (childNodes 可以遍历筛选)
 - 。 只获取子节点中的元素节点 (IE8以下不兼容)

。 children: 访问当前节点下所有元素子节点

。 firstElementChild: 第一个元素节点

。 lastElementChild: 最后一个元素节点

○ nextElementSibling:下一同级元素节点

○ previousElementSibling : 上一同级元素节点

■ 不能访问 属性节点 和 文本节点

- 区分 文本节点 和 元素节点间的内容(innerHTML/innerText)
 - 。 文本节点只能通过(childNodes)子节点获取

13.属性节点(attributes) 真正意义上的获取属性节点

- node.attributes : 获取当前元素节点上的所有属性节点
 - 。 返回值: NamedNodeMap 集合 (1.无序 2.不重复)
 - 和 Set/Map 有区别的
- attributes 属性节点两种方式
 - o node.attributes["id"]
 - o node.attributes[0]
- 输出 属性节点的 nodeName/nodeType/nodeValue 只能通过 attributes

14. document.styleSheets[0] 获取页面的 style 样式

• 通过 document.styleSheets[0] 可以获取 当前页面的 style 样式

```
var style = document.styleSheet[0]
```

- o style.insertRule(rule, index)
 - rule :要添加到样式表的规则。
 - 1. '@keyframes box{...}'

2. '#box{ ... }'

- index: 要把规则插入或附加到 cssRules 数组中的位置。
 - 一般使用 o , 方便删除
- 。 style.deleteRule(index): 删除对应下标的 样式表规则
- 。 style.rules : 所有样式