



YTNotifier


YouTube 新着動画通知アプリ 導入・設定ガイド

v1.7.2 / Created by Coco

i YTNotifier とは？

登録チャンネルの新作動画を自動で検知・通知する超軽量デスクトップアプリ

- ✓ **YouTube Data API v3** を使用した高精度な定期チェック
- ✓ 動画 / Short / ライブ配信を目的別で個別通知設定可能
- ✓ Windows標準の**トースト通知**と連動した瞬時の通知
- ✓ タスクトレイに格納でき、作業を一切妨げません
- ✓ ブラウザの常時起動や巡回の必要性をゼロに



動作環境

項目	要件 / 仕様
対応OS	Windows 10 / 11
ランタイム	不要（ランタイムを含んだ Self-Contained 形式でビルド）
必要要件	YouTube Data API v3 キー（個人のGoogleアカウントから無料で発行可能）
料金形態	完全無料 （YouTube APIの無料利用枠：毎日 10,000ユニット以内）

❗ 個人の検証利用の範囲であれば、クォータ（制限）を超過して課金される心配はありません。

📈 導入の流れ（全体像）

アプリの稼働開始までは非常にシンプル。5つのステップのみで構成されています。



YouTube API キーの取得方法

Google Cloud Console にログインし、APIへのアクセスを許可するキーを発行します。

▶ 1. ポータルへアクセス

Google Cloud Console (console.developers.google.com) を開く。

▶ 2. プロジェクトの選定

新しいプロジェクトを新規作成（または既存のプロジェクトを選択）。

▶ 3. ライブラリを開く

メニューから「APIとサービス」→「ライブラリ」を選択します。

▶ 4. APIの有効化

「YouTube Data API v3」を検索し、「有効にする」を押下。

▶ 5. キーの発行

「認証情報」から「+認証情報を作成」を選択し、「APIキー」を発行。

▶ 6. 保存と保持

生成された英数字のキー文字列をクリップボードにコピー。

▲ **セキュリティ警告:** 発行したAPIキーはパスワードに該当します。絶対にパブリックな場所（GitHub等）に公開しないでください。

> 初回起動とAPIキーの設定


ダウンロードした実行ファイルを起動すると、自動的にAPIキーの設定を要求するUIが立ち上がります。

📋 コピーしたAPIキーを指定テキストボックスに入力。

✅ 「保存」をクリックすると、API疎通確認を経てメイン画面が表示。

💡 バックアップデータの活用:

旧環境からの復元時には、「📁 復元」ボタンからZIP形式の設定ファイルをインポートするだけで、キーを含む全情報を再ロード可能です。



+ チャンネルの追加

「+ チャンネルを追加」ボタンを押し、通知を受けたいチャンネルを以下の形式で設定します。

入力の選択肢	具体的な入力書式例
チャンネルID	UCxxxxxxxxxxxxxx (UCから始まる24文字の識別ID)
ハンドル名	@channelname (アットマーク以降のアカウントハンドル)
チャンネルURL	https://www.youtube.com/@channelname (ブラウザのアドレスをそのまま貼付可能)

🟢 入力が完了すると自動でAPIを叩き、チャンネル名・登録者数・アイコンのプレビューが表示されます。確認後「追加」を押下。

通知種別の設定

チャンネル単位で「何を受け取るか」を設定し、不要な情報の押し寄せを抑制。



動画（通常の投稿）

動画が投稿されたタイミングで通知を行います。



Short（ショート）

YouTubeショート（2分30秒以下の短尺クリップ）に特化した通知設定。



ライブ（生放送・配信）

生放送の開始、予約投稿、およびアーカイブ動画化時の通知。

 **設定方法:** 「編集モード」をONに切り替えるだけで各ボタンの切り替え（青 = 通知有効 / 灰 = 無効）が可能です。ゲーム実況等、配信用途では「ライブのみON」にすることをおすすめします。

カテゴリでチャンネルを整理

多数のチャンネルを登録している場合、カテゴリごとにグルーピングしてツリー表示をスッキリ整理。

目指す操作	設定・編集のアクション手順
カテゴリの新規作成	チャンネル表示行を右クリック →  新規カテゴリを作成して移動 を選択
既存カテゴリへの振り分け	同じく右クリックメニューから  カテゴリに移動 > [対象カテゴリ名]
折り畳み / 展開	(編集モードOFFの状態時) 作成されたカテゴリ行をクリックでアコーディオン開閉
カテゴリ名のリネーム	カテゴリ行を右クリック →  カテゴリ名を変更
並び順 (表示優先度) 変更	(編集モードONの状態時) カテゴリ行そのものをドラッグ&ドロップで自在に移動

監視の開始と通知

メイン画面に表示されるトグルボタン「監視中」をクリックすることで、チェックが即座に開始・停止。

Windows トースト通知


トーストバナーをクリックすると、対象の新着動画をブラウザでダイレクトに再生します。

チャンネルアイコン連携

アプリ内画面のアイコンクリックでも対象動画の再生ページへ移行できます。

NEW バッジ表示

新着の確認が済んでいない項目には「NEW」が表示（右クリックで解除可）。



基本設定 — アプリ

「基本設定」ダイアログ内の「アプリ」タブより、ソフト自体の挙動を変更可能。

設定・制御項目	概要と挙動の内容
ダークモード	好みに合わせて、明るい「ライトテーマ」と目に優しい「ダークテーマ」にワンクリック変更
タスクトレイに格納	ウィンドウ右上の「×」ボタンクリック時、終了させずトレイ（右下インジケータ）に最小化
スタートアップ起動	Windows OSが起動された際、自動でバックグラウンドでYTNotifierを常駐開始させる設定
 バックアップの取得	設定済みのチャンネル情報やAPIキー、通知履歴一式を安全なZIPアーカイブに書き出します
 設定の復元	以前取得したバックアップZIPを読み込ませることで、完全に過去の設定情報を再構築可能

基本設定 — 監視

「基本設定」ダイアログ > 「監視」タブでは、クォータ（API制限数）を賢く配分・設定可能。

項目	設定の内容
チェック間隔設定	3分 / 5分 / 10分 / 15分 / 20分 / 30分 / 60分 の任意のインターバルを指定可能
推定API消費量表示	現在の登録チャンネル数とチェック間隔から、24時間で何ユニット消費するか事前予測を表示
デスクトップ通知	Windowsのトースト通知システムのON/OFFを切り替えます
通知音の設定	新着動画チェック時の音声（SE）出力有無のグローバル制御
通知テスト機能	任意のタイミングでダミー通知とシステム/カスタム音をテスト出力できます

 **制約事項:** 登録チャンネル数が多い場合、APIが1日分の無料制限枠を枯渇させないように短時間のチェック頻度（例:3分等）は選択不可能に自動制限されます。

基本設定 — ログ

システム障害時のデバッグ用、あるいは長期的な検出追跡用にログ出力を調整可能。

保存状況の一目で確認

現在のログのファイル数、蓄積データサイズ、最長保持日時などをリアルタイム可視化。

自動クリーンアップ機能

アプリの次回起動時に設定した期間外の不要な過去ログを自動的にクリーンに安全削除。

柔軟な保持期間選択

保持期間を 0 日（当日分のみ保持）から「無制限」までスライダー・段階的に設定可能。



ログ出力ディレクトリ

ログの実データは以下のOS共通ディレクトリに日付別のプレーンテキスト形式（.log）で自動書き出しされます。

```
%APPDATA%\YTNotifier\logs\
```

サイダーのボタン

アプリ最端部、サイダー下部には常時アクセス可能な「3つのクイックユーティリティ」が配置。



ミュート制御

ゲーム中や配信視聴時など、全ての新着通知（トースト・ポップ音）を一時的にシャットアウト。再度クリックで元のレベルに。



コンパクトモード

ウィンドウ枠をチャンネルリスト最長幅まで縮小させ、デスクトップ上の片隅、またはサブモニタ等に収まりやすく整列。



ピン留め（最前面）

他のアプリやゲームをアクティブにしている最中でも、本ウィンドウを他の最前面に強制固定（ON時はボタンが赤色に変化）。

🎵 カスタム通知音

お好きな効果音、キャラクターボイスなどの音声ファイル（WAV）を通知音として鳴らし分けることができます。

- 📁 実行ファイル（YTNotifier.exe）が存在するフォルダの中に sound という名前のフォルダを手動で作成。
- 📄 その中に、再生したい音声ファイルを notification.wav という名称で配置。
- ⚠️ 該当ファイルが検出されない場合は、Windows標準の通知音が自動フォールバック再生されます。

```
📁 [YTNotifier 展開フォルダ]
  └─ 📄 YTNotifier.exe
    └─ 📁 sound
        └─ 📄 notification.wav (ここに配置)
```

🔍 よくある質問

🔍 Q. APIキーはどこから？

A. Google Cloud Consoleへログイン後、YouTube APIを有効化して発行します（無料）。詳細はスライド 5。

🔍 Q. 通知が届かなくなった

A. まず、メイン画面の監視ステータスが「監視中」になっているか確認。Windows側の「通知設定」でトースト通知が制限されていないかもチェック。

🔍 Q. 料金は完全に無料？

A. APIには無料枠（毎日10,000ユニット）があります。これを超えなければ完全無料です。アプリの消費計算機（スライド 12）で目安を確認できます。

🔍 Q. PC交換時、引き継ぎできる？

A. 「基本設定」→「アプリ」よりバックアップZIPを保存し、新しい環境の初期起動画面または設定画面から「復元」を読み込ませるだけで完全復帰します。

新着動画を見逃さない！

YTNotifier を導入して、快適なストリーマー監視生活を始めましょう。



1. exeを配置



2. キー設定



3. 登録完了

4. 監視開始

Image Sources



<https://cdn.dribbble.com/userupload/43039195/file/original-2ad86509de1b4eee2738eeadfc968815.jpg?resize=400x0>

Source: dribbble.com



https://cdn.smashballoon.com/wp-content/uploads/2019/12/16135932/new-youtube-api-guide-1_f.png

Source: smashballoon.com



<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/apps/develop/notifications/app-notifications/images/shell-1x.png>

Source: learn.microsoft.com



https://img.freepik.com/premium-photo/abstract-blue-technology-background-with-polygonal-network-connection-dots-lines-dark-blue_1108670-5764.jpg

Source: www.freepik.com