powing 参考资料

概要: 幂尺度变换适应度计算

描述:

该函数对目标函数值 ObjV 进行幂尺度变换,使其变成由 k 影响的幂尺度尺度。计算公式: $F' = (-ObjV)^k + 1$:

遵循"最小适应度为0"的约定(特殊情况除外)。

语法:

FitnV = powing(ObjV)

FitnV = powing(ObjV, LegV)

FitnV = powing(ObjV, LegV, k)

FitnV = powing(ObjV, LegV, k, SUBPOP)

详细说明:

ObjV 为一个保存着个体对应的目标函数值的列向量。

LegV 是一个可选参数,保存着个体对应的可行性的列向量,0表示该个体是非可行解,1表示是可行解。

k (可选参数) 为 $(0, +\infty]$ 上的正实数,若缺省或为 None,则默认值为 1。

k < 1 时,适应度大的个体经过幂指数变换后适应度相差较小,此时为"保持种群多样性策略":

k > 1 时,适应度大的个体经过幂指数变换后适应度相差会较大,此时为"精英策略"。

SUBPOP (可选参数) 表示子种群的数量,要求能够被种群个体数整除。缺省时默认为1。

FitnV 是记录着种群个体适应度值的列向量。

该函数遵循"目标函数值越大适应度越小"的约定。

特别注意:

本函数是根据传入参数 ObjV 来计算适应度的,且遵循"种群目标函数值越大,适应度越小"的原则,因此在调用本函数前,需要对传入的 ObjV 乘上'maxormin'(最大最小化标记)。但是,由于返回的是 FitnV,它与 ObjV 在含义上无关了,因此不需要对其乘上'maxormin' 进行还原。

应用实例:

考虑有 10 个个体的种群,其当前目标值 ObjV 如下情况。

得到 FitnV:

$$FitnV = \begin{pmatrix} 2\\ 1.5625\\ 1.5625\\ 1.0625\\ 1\\ 1\\ 1.0625\\ 1.25\\ 1.5625\\ 2 \end{pmatrix}$$