计算机网络 Computer Network

8

# 远距离数字连接

理论课程





# 知识框架

五层协议模型 T传输层 A应用层 P物理层 D数据链路层 N网络层 T1 可靠传输 P1 传输介质 D1 差错控制 N1 网际协议 A1 支撑协议 P2 局域通信 D2 局域编址 N2 支撑协议 A2 C/S 模式 A3 路由协议 P3 远程通信 D3 局域机制 N3 路由协议 A4 域名系统 D4 局域设备 D5 远程技术 A5邮件系统 D6 广域路由 A6 文件传输 A7 网页浏览

#### 主要内容

- 远程数字连接的技术
  - 通过DSU/CSU连接到数字电路
  - 上行和下行,非对称模式
  - 窄带和宽带
  - ISDN、ADSL、CATV、光纤到户、SONET的原理和速率
  - 高容量电路标准(E、T、C等)的速率等级

#### 主要内容

- 网络技术的过去与未来
  - -广域网结构:虚电路、数据报
  - APARNET、PSTN、X.25、帧中继、SMDS的基本原理
- 网络所有权、服务模式和性能
  - $-\mathbf{VPN}$
  - 网络性能度量:延迟、吞吐率、抖动、服务质量(QoS)

# 对应课本章节


- PART III Packet Switching And Network Technologies
  - Chapter 19 Networking Technologies Past And Present
  - Chapter 30 Network Security
    - 30.17 Virtual Private Networks (VPNs)
    - 30.18 The Use of VPN Technology For Telecommuting
- PART V Other Networking Concepts & Technologies
  - Chapter 28 Network Performance (QoS and DiffServ)


#### 内容纲要

远程数字连接的技术 网络技术过去与现在 2 网络所有权、服务模式和性能 3

# 数字电话 (Digital Telephony)


- 研究数字通信的动机: 数字通信避免了噪声问题。
- 数字音频:模拟音频信号的数字版本。
- 将模拟信号转换成数字形式的过程称为数字化。





# Nyquist 采样定理

- •恢复一个正(余)弦信号的曲线,只需两个点
  - -相邻两个零点位置(红)或者相邻波峰和波谷的位置(绿)
  - 只要按照正(余)弦信号的规则,就能够根据这些特殊点还原出正(余)弦信号
  - -一定是特殊点才能恢复
- 不管信号多复杂,总可以分解为若干个正(余)弦信号的和,对应信号的频率分量。





# 脉冲编码调制 (PCM)

- · Nyquist采样定理
  - 如果一个连续信号用大于两倍的最高有效频率采样,信号可以从样本重建。
- ·脉冲编码调制 (Pulse Code Modulation, PCM)
  - PCM采样信号间隔125μs,并将每个样本分为0~255的整数
  - 时间上的采样,数量上的编号
- · PCM最初是为了在电话局之间 的中继线上传送多路电话。





Figure 12.1 An illustration of digitization using eight values. Each vertical line represents an integer value chosen for one sample.

#### 同步通信(Synchronous Communication)

- 在数字化语音系统中传输数据
  - 语音系统采用同步或时钟技术,数据网络采用异步技术。
  - 以精确速率移动数据
- 电话系统精心设计以传输额外的信息
  - 数据随着数字化语音,确保连续传输。
- 接收设备使用附加信息来同步时钟,确保数据以相同的速率离开网络。


#### DSU/CSU和NIU

- 数字电路租用公用载波
  - 数据服务单元(DSU)
    - 能够把局域网通信系统的数据帧转化成适合广域网使用的数据帧,或反向转化。
  - -信道服务单元(CSU)
    - 能够对电信线路进行保护与故障诊断。
  - 网络接口单元(NIU)
    - 控制计算机与通信网络进行交互的一种接口设备。



# 互联网接入技术:上行和下行

- · 互联网接入技术是指连接到ISP的数据通信系统
- 多数互联网用户遵循非对称模式:接收数据比发送多
  - 下行(downstream)是指从互联网ISP传取数据到用户
  - 上行(upstream)是指从用户传输数据到ISP



**Figure 12.1** Definition of upstream and downstream directions as used in access technologies.

# 窄带和宽带接入技术


- 在网络方面,网络带宽指的是数据速率
- 宽带和窄带之间的确切边界是模糊的
  - 窄带技术(Narrowband):在<128 kbps的数据传输
    - ■如,嘈杂的电话线拨号的最大数据速率56kbps是窄带
  - 宽带技术(Broadband):提供高数据速率
    - 许多人认为,宽带技术提供>1 Mbps这并非总是如此

窄带	宽带
拨号电话连接	DSL技术
使用调制解调器的租用电路	电缆调制解调器技术
部分T1数据电路	无线接入技术
ISDN和其他电信公司的数据服务	在T1速度或更高的数据传输电路



# 本地环路和 ISDN

- 本地环路(Local loop)
  - 电话公司中心局和用户之间的物理连接



# 综合业务数字网(ISDN)

- ·综合业务数字网(Integrated Services Digital Network, ISDN)
  - -B信道:64 kbps,实现数字化的语音\数据和视频压缩
  - D通道: 16 Kbps, 信令,分组数据,其它,作为控制信道

名称	捆绑通道	速率	图示
基本速率接 口 ( BRI )	2B+D	64kbps	B通道 64kbps B通道 64kbps B通道 64kbps D通道 16kbps 系统开销 48bit
初等速率接 口 (PRI)	23B+D	北美DS-1 1.544Mbps	B通道 64kbps B通道 64kbps
	30B+2D	欧洲E-1 2.048Mbps	··· 设备  B通道 64kbps D通道 16kbps

# 数字用户线路技术

- 非对称数字用户线路
  - 英文: Asymmetric Digital Subscriber Line, ADSL
  - 采用频分复用(频分多路复用): ADSL 调制解调器
  - 上行和下行带宽不对称
  - 将本地环路带宽为三个区域:
    - 一个对应于传统的模拟电话服务,称为普通旧电话服务(POTS)
    - 两个提供数据通信的区域
- · 离散多音调 DMT (Discrete Multi-Tone)调制技术。
  - 这里的"多音调"就是"多载波"或"多子信道"的意思。

# DMT 技术

- · DMT 调制技术采用频分复用的方法
  - -把0~4kHz低端频谱留给传统电话使用
  - -把 40 kHz~1.1 MHz 的高端频谱划分为许多的子信道
    - 其中 25 个子信道用于上行信道,而 249 个子信道用于下行信道。
    - 每个子信道占据 4.3125 kHz 带宽,用不同载波数字调制。
  - 相当于在一对用户线上使用许多小的调制解调器并行地传送数据。




Figure 12.5 An illustration of how ADSL divides the available bandwidth of the local loop.

#### ADSL 的极限传输距离

- · ADSL极限传输距离及数据率与用户线的线径有关
  - 用户线越细,信号传输时的衰减就越大
  - 最高数据传输速率与实际用户线上的信噪比密切相关。

#### 举例

- -0.5 毫米线径的用户线,传输速率为 1.5~2.0 Mb/s 时可传送 5.5 公里;速率提高到 6.1 Mb/s,传输距离缩短为 3.7 公里。
- -如果把用户线的线径减小到0.4毫米,那么在6.1 Mb/s的传输速率下就只能传送2.7公里

# ADSL 的数据率

- 由于用户线的具体条件相差很大,因此ADSL采用自适应调制技术使用户线能够传送尽可能高的数据率。
  - 距离、线径、受到相邻用户线的干扰程度等都不同
  - ADSL 启动时,用户线两端 ADSL 调制解调器即测试可用频率、各子信道受干扰情况,及在每个频率上的传输质量。
- 不能保证固定的数据率,质量很差的线甚至无法开通
- 通常下行数据率在 32 kb/s 到 6.4 Mb/s 之间,而上行数据率在 32 kb/s 到 640 kb/s 之间。

# ADSL 的数据率


- 通过提高调制效率得到了更高的数据率。
  - ADSL2 要求至少应支持下行 8 Mb/s、上行 800 kb/s。
  - ADSL2+ 则将频谱范围从 1.1 MHz 扩展至2.2 MHz
    - 下行速率可达 16 Mbps (最大传输速率可达25 Mbps )
    - 上行速率可达 800 kbps

表 14.4 DSL 交叉参考

名称	描述	速率	模式
DSL	数字用户线	192Kbps	双工
HDSL	高数据/位速率 DSL	1. 544Mbps	双工
IIDSL		2. 048Mbps	МТ
SDSL	单数据线 DSL	1. 544Mbps	ਕਰ ਜਾ
SDSL		2.048Mbps	双工
ADSL	ik vijaki mer	1.5 到 9Mbps	顺流
1LOL	非对称 DSL	16 到 640Kbps	逆流
VDSL	超高速 DSL	1.3到 52Mbps	顺流
Dat	旭同还 DSL	1.5 <b>到 23Mbps</b>	逆流

#### ADSL 的组成

- ·数字用户线接入复用器 (DSL Access Multiplexer)
- ·接入端接单元 ATU (Access Termination Unit)
  - C 代表端局 Central Office, R 代表远端 Remote
- 电话分离器 PS (POTS Splitter)



# 电缆调制解调器技术


- 社区天线电视(CATV)
- 采用频分复用在同轴电缆传输电视信号
- 同轴电缆比双绞线高带宽,不易受到电磁干扰
- ·理论上,电缆系统支持52 Mbps下行和512 kbps上行
  - 在实践中,速率少得多
- 缺点:与其他用户共享带宽

# 光纤同轴混合网 (HFC)

- · 光纤同轴混合网 (Hybrid Fiber Coax )
  - -在目前覆盖面很广的有线电视网 CATV 的基础上开发的一种居民宽带接入网。
  - 可传送 CATV,还提供电话、数据和其他宽带交互型业务。
- CATV 网
  - -树形拓扑结构的同轴电缆网络
  - 采用模拟技术的频分复用对电视节目进行单向传输
  - HFC 网需要对 CATV 网进行改造

# 光纤同轴混合网 (HFC)

- 用户接口盒 UIB (User Interface Box)要提供三种连接
  - 使用同轴电缆连接到机顶盒,然后再连接到用户的电视机。
  - 使用双绞线连接到用户的电话机。
  - 使用电缆调制解调器连接到用户的计算机。



# 采用光纤的接入技术


- FTTx 是一种实现宽带居民接入网的方案。
  - -FTTH:光纤一直铺到家庭可能是居民接入网最终解决方法

  - FTTC:从路边到用户可用星形结构双绞线作为传输媒体。

名称	全称	说明
FTTC	Fiber To The Curb	到小区边界外
FTTB	Fiber To The Building	允许高上行
FTTH	Fiber To The Home	光纤到户,更高上行,视频信道
FTTP	<b>Fiber To The Premises</b>	FTTB和FTTH的通称

# 在互联网核心的大容量连接

- 接入技术处理最后一英里问题
  - 最后一英里被定义为到一个典型住宅用户或小企业的连接
- 核心是指互联网骨干的连接,核心技术是指高速技术



**Figure 12.10** Aggregate traffic from the Internet to a provider assuming the provider has 5,000 customers each downloading 2 Mbps.

# 在互联网核心的大容量连接

- ·提供速度在10 Gbps的长距离移动数据,在于从电话公司租用的点对点数字电路高容量数字电路
- 每月付费,用于传输数据
  - 费用取决于电路的数据速率和跨越的距离
- 电话公司有权安装穿过市政街道的电线
- 一个电路可以两楼之间延伸,或从一个城市到另一个 城市

# 数据线路的电话标准

- ·由于历史原因,PCM有两个互不兼容的国际标准
  - 北美的 24 路 PCM(简称为 T1), 1.544 Mb/s
  - 欧洲的 30 路 PCM(简称为 E1), 2.048 Mb/s
    - 我国采用的是欧洲的 E1 标准。
- · DS-n表示一个标准,而 T-n表示符合标准的电路
- 当需要有更高的数据率时 ,可采用复用的方法。

名称	比特率	语音线路	地区
基本速率	0.064 Mbps	1	
<b>T1</b>	1.544 Mbps	24	北美
<b>T2</b>	6.312 Mbps	96	北美
<b>T3</b>	44.736 Mbps	672	北美
<b>E</b> 1	2.048 Mbps	30	欧洲
<b>E2</b>	8.448 Mbps	120	欧洲
<b>E3</b>	34.368 Mbps	480	欧洲



# 高容量电路(STS标准)

- 电话公司使用干线(trunk)来表示高容量电路,并 为数字中继电路创造了一系列标准
  - 同步传输信号(Synchronous Transport Signal, STS)标准指定高速连接的电气信号
  - OC (Optical Carrier)标准指光信号在光纤中传播
  - C后缀表示级联(concatenated)

铜线名	光纤名	比特率	语音电路
STS-1	OC-1	51.840 Mbps	810
STS-3	OC-3	155.520 Mbps	2430
<b>STS-12</b>	OC-12	622.080 Mbps	9720
<b>STS-24</b>	OC-24	1,244.160 Mbps	19440
<b>STS-48</b>	OC-48	2,488.320 Mbps	38880
<b>STS-192</b>	OC-192	9,953.280 Mbps	155520

# 同步光纤网 SONET

- 同步光纤网 SONET (Synchronous Optical Network) 的各级时钟都来自一个非常精确的主时钟。
- 第 1 级同步传送信号 STS-1 (Synchronous Transport Signal)的传输速率是 51.84 Mb/s。
- 光信号则称为OC-1(Optical Carrier)




Figure 12.13 Illustration of a SONET frame when used over an STS-1 circuit.



#### 内容纲要

远程数字连接的技术 网络技术过去与现在 2 网络所有权、服务模式和性能 3

# 广域网技术实例

- ARPANET
- · 公用电话交换网PSTN
- ·公用分组交换网X.25
- Frame Relay (帧中继)
- SMDS (交换多兆位数据服务 Switched Multi-megabit Data Service)
- · ATM异步传输模式 (Asynchronous Transfer Mode)

# 广域网结构

- 虚电路:面向连接,类似电话系统
  - 原理
    - 建立虚电路(填表)、数据转发(查表)、释放虚电路(删表)
  - -特点
    - 存在虚电路建立过程
    - 数据转发沿着同一条路径
    - 报文的投递可靠
    - 报文中不需要目的地址,只需要虚电路号
    - 虚电路必需进行释放

# 广域网结构

- 数据报: 无连接,类似电报系统
  - 原理
    - 路由器为每个入站的报文单独选择一条输出线路
  - -特点
    - 不需要虚电路建立过程
    - 路由器必须为每个输入报文单独进行路由选择
    - 报文投递是不可靠的
    - 每个报文必须包含目的地址


# 两者比较

- 从广域网内部来看
  - 交换机的内存空间与线路带宽的权衡
  - 虚电路建立时间和路由选择时间的比较

项目	数据报	虚电路
电路建立	不需要	需要
地址	每个报文都必须有完整的源和目的地址	每个报文只需要一个虚电路号
状态信息	子网不存储状态信息	每条虚电路都占用子网的表空间
路由选择	每个报文单独进行	在建立虚电路时进行路由选择
路由器失效 的影响	除在崩溃时丢失路由器中的报文,对其 它的报文没有影响	所有经过失效路由器的虚电路都 要被中止
拥塞控制	难	容易
用户服务	"端到端" (end-to-end) 控制	"跳到跳"(hop-by-hop) 控制

#### **ARPANET**

- · 美国高级研究计划署网络(ARPANET) (1969-1990)
  - 第一个分组交换广域网
  - 美国国防部高级研究计划署(Advanced Research Projects Agency)
  - 最初: 4个站点
  - -租用串行数据线,56Kbps
  - -Born: 1969; Obsolete: 1990




#### **PSTN**

- PSTN (1876-Now)
  - Public Switched Telephone Network, 公共交换电话网
  - 目前世界上最大的网络,拥有用户数量大约是8亿
  - 以电路交换技术为基础;传输模拟话音的通信网络。
  - 组成
    - 本地回路:模拟线路;干线:数字化;电话交换机:数字化程控
  - 两台计算机想通过PSTN进行通信时,必须引入Modem

#### X.25

- CCITT X.25 (1976-Now)
  - CCITT国际电话电报咨询委员会(Consultative Committee for International Telephone and Telegraph)
  - -X.25是关于DTE和DCE之间的接口
    - X.25建议:一个DTE如何连 接到有关分组交换网上
  - -每一个X.25网络由两个或两个以上的X.25分组交换机通过专线互联。



#### X.25的特点

- · X.25是面向连接的,它支持交换虚电路服务
  - 交换虚电路SVC
  - 永久虚电路PVC
- · X.25提供差错控制
- · X.25提供流量控制






图 15.13 DTE / DCE 接口的协议层次




# 帧中继(Frame Relay)

- Frame Relay (1972-Now)
  - -用于桥接LAN网段的FR服务
  - 帧中继用于接收和传送数据 块每块可包含8KB的数据。
  - 为处理一个网段的数据,帧中继必须在高数据率操作(1.5Mbps或56kbps)。



## FR的特点

- 优点
  - -FR支持较高速率(T1或T3)
  - -FR只包含物理层和数据链路层,比X.25开销小
  - -FR允许支持突发数据,且帧长度可达9000字节
- 缺点
  - 不提供差错控制功能
  - 对多媒体数据传输的支持不够



## X.25与FR的比较

	X.25	FR
传输线路	缓慢,模拟,可靠	快速,数字,不可靠
计算机	缓慢,昂贵的	快速,廉价
协议简易度	复杂	比较简单
智能程度	网络保证数据传输的可靠性,端用户对数据的处理相对简单	网络不保证数据传输的可靠性,端用户对数据的处理相对复杂
分层	物理层、数据链路层、网络层	物理层、数据链路层
连接建立	在网络层	无
流量和差错 控制	数据链路层:逐跳的 网络层:端到端的	无
数据传输率	固定	可变
多路复用	网络层	数据链路层
拥塞控制	不需要	需要




#### X.25与FR的比较

- •FR是轻型化的X.25,与X.25相比
  - -保留了X.25的物理层功能


-保留了X.25部分数据链路层功能,并将多路复用功能放在

第二层实现

- 丢弃了X.25第三层



## X.25和FR的比较:通信过程



# 交换式多兆位数据服务(SMDS)

- ·交换式多兆位数据服务SMDS
  - 用于连接多个局域网
  - 其设计是针对突发数据通信的。
  - -标准速率是45Mbps,也支持低于45Mbps的速率
  - -提供无连接的数据传输服务
  - 已被SONET取代

## 服务范例比较

• 各种技术的连接类型和使用场景

技术	面向连接	无连接	用于LAN	用于WAN
以太网		*	*	
令牌环		*	*	
FDDI		*	*	
帧中继	*			*
SMDS		*		*
ATM	*		*	
LocalTalk		*	*	

#### 内容纲要

远程数字连接的技术 网络技术过去与现在 2 网络所有权、服务模式和性能 3

#### 网络所有权

- 私有网络
  - 网络的使用仅限于公司或个人拥有者
  - 一对技术决策和策略有完全的控制权,保证网络与组织外的 计算机隔离,安装和维护昂贵
- 公有网络
  - 由服务提供商拥有和运营,任何用户可以使用
  - 灵活性和能够使用先进的网络,而不需维护技术专长。
- 大多数公共网络提供私人通信。

# 虚拟专用网(VPN)

- · 虚拟专用网(Virtual Private Networks)
  - 在公用网络上建立专用网络,进行加密通讯。
  - 有的公司没有分布各地的部门,但有很多流动员工在外地工作。他们提供远程接入 VPN 和公司保持联系
  - 在外地工作的员工拨号接入因特网,而员工计算机中的 VPN 软件可在和公司的主机之间建立 VPN 隧道,通信的 内容是保密的,像是使用公司内部的本地网络。
    - VPN系统使用加密保证绝对隐私,即使局外人确实设法获得一个包的副本,外人将无法解释的内容。

## 性能度量

#### • 关键量度

- —延迟(时延):传播时延、接入时延、交换时延、队列时延、服务器时延
- 吞吐率(容量):网络可以支持的最大传输速率
  - 单位: bps, kbps, Mbps, Gbps; 注意: bit per second
  - 传输延迟是信号在信道的持续时间,吞吐率是信号输入信道的速率
- 抖动(变化量):评估时延的变化量
  - 处理方法:设计无抖动的等时网络;采用补偿抖动的协议(RTP)

# 服务质量(QoS)

- 网络服务的等级
- 服务提供商与用户的契约
  - 层级服务:按服务等级计算金额
    - 例如:电信宽带分4Mbps,6Mbps等
  - -服务保证
    - 证券交易: 时延不超过10ms
    - 公司需要备份数据中心:吞吐率不少于1Gbps
- 测量服务质量的工具
  - 简单工具: Ping,原理: Echo协议

#### 计算机网络 Computer Network



# 谢谢

理论课程



