计算机网络

T03



远距离通信

厦门大学信息学院软件工程系 黄炜 副教授

主要内容



主要内容

- 载波
- 调制和解调
 - 调频、调幅、调相
- 复用和解复用
 - 频分、波分、时分(同步时分、统计时分)、码分
- 基带和宽带



对应课本章节

- PART II Data Communication Basics
 - Chapter 10 Modulation And Modems
 - Chapter 11 Multiplexing And Demultiplexing (Channelization)

1. 载波



电流承载信息的局限性

- 电流在铜线上的传播的距离是有限的。
 - 导线电阻将电能转换为热能,叫信号损耗(signal loss)
- 结果:误码(Error Code)




图 3-15 基带信号经电话线路传输后产生误码



载波 (Carrier)

- 远距离通信系统发送连续震荡的信号称为载波
 - 通常是正弦波 (sine wave)
 - 连续 (continuous)振荡 (oscillating)信号传播得更远
- 载波是特定频率的无线电波,是一种可在频率、幅度 或相位方面被调制以传输其它信号的电磁波。
- 即便没有信号被发送,载波仍持续震荡。

2. 调制和解调制



载波调制

- 调制 (modulation)
 - 使载波的某些特性按信息的波形或信号而变化的处理方法。
 - 特性:频率、幅度、相位......
 - -表示信息的信号称为调制信号
 - 调制后的信号称为频带信号、射频信号或带通信号
- 解调制 (demodulation)
 - -根据频带信号恢复出调制信号
 - 载波信号将被丢弃




调制技术

•调制技术

- 调幅 (amplitude modulation, AM)
- 调频 (frequency modulation, FM)
- 调相 (phase shift modulation, PM)

调制:调制信号为数字信号


• 载波信号为模拟信号,调制信号为数字信号





调制:调制信号为模拟信号

• 载波信号为模拟信号,调制信号为模拟信号





调制器和解调器硬件

- 调制解调器 (Modem)
 - 调制器 (modulator) 是执行调制功能的器件。
 - 解调器 (demodulator) 是执行解调制功能的器件。
 - -制造商经常将调制器与解调器结合成一个单独的双工设备。
 - 可以是内置的嵌入式硬件,也可以是外置的独立硬件




Figure 10.9 Illustration of two modems that use a 4-wire connection.



调制器和解调器硬件

调制解调器可以是内置的嵌入式硬件,也可以是外置的独立硬件




图 2-17 计算机与计算机之间的呼叫必须使用模拟及数字两种传输; 其转换工作由调制解调器 (modem) 及编码解码器 (codec) 完成。



租赁模拟数据电路

- 租赁模拟数据电路
 - 私人企业无法远距离安装电路,允许租用电话公司电路
 - 企业可以安装自身必要的电线
 - 在端点必须安装调制解调器
- 优点:可以在任何时候发送数据
- 缺点:有限的连通性和成本

光、射频、拨号调制解调器

• 通用性


- 一除了专用线,调制解调器也可用于与其他的媒体,包括射频传输、光纤和常规的电话连接。
- 原理一致
 - 发送端,调制解调器调制载体
 - 接收端,数据从被调制过的载体提取得到。
- 包含电路的拨号调制解调器,模拟电话
 - 调制解调器可以模拟拿起听筒,拨号,或者挂了电话。

3. 复用和解复用



复用的概念

- 复用 (Multiplexing)
 - 指多个信源的信息流组合在一条共享介质上传输
- 解复用(Demultiplexing)
 - -指将信息流组合分隔回分开的信息流
- 复用器(Multiplexor)和解用器(Demultiplexor)





复用的基本形式

- 复用的基本形式
 - 频分多路复用(Frequency Division Multiplexing, FDM)
 - 波分多路复用(Wavelength Division Multiplexing, WDM)
 - 时分多路复用(Time Division Multiplexing, TDM)
 - -码分多路复用(Code Division Multiplexing, CDM)
- 关系
 - TDM和FDM广泛使用
 - WDM 是FDM 在光纤的特殊形式



三大运营商的相关技术

- 中国移动
 - GSM , TD-SCDMA , TD-LTE
- 中国联通
 - GSM , WCDMA , FDD-LTE
 - TD-LTE
- 中国电信
 - CDMA2000
 - TD-LTE, FDD-LTE


FDD上下行数据同时传输

像双车道运行,上行与下载可同时进行



TD上下行数据分开传输


像单车道运行,通过"信号灯"控制通道为上传或下载



FDD制式4G网络能实现实时的上传与下载,而TD制式4G网络需要通过信号灯切换改变上传与下载通道,对于用户而言,FDD的网络体验相对来说会更胜一筹。

频分多路复用(FDM)

- · 频分多路复用(Frequency-Division Multiplexing)
 - 载波带宽被划分为多种不同频带的子信道,每个子信道可以并行传送一路信号的一种多路复用技术。
 - 多个载波可以在同一时间通过同一导线不相互干扰。
 - 高吞吐量 (throughput)
 - 一条电缆中同时传送多路 的数字信号,提高了线路 利用率。




基带和宽带

- 基带 (Baseband)
 - 原始电信号所固有的频带
 - -基带信号:将数字信号1或0直接用两种不同电压来表示。
- 宽带 (Broadband)
 - 同时传输多个信号、传输介质带宽大的通信系统。
 - 宽带信号:将基带信号调制后形成的频分复用模拟信号。
 - 基带信号调制后,其频谱被移到较高的频率处,每一路基带信号的频谱被移到不同频段,合在一起不会互相干扰。



波分多路复用(WDM)

- ·波分多路复用(Wave Division Multiplexing)。
 - 光波频率很高,习惯用波长表示光波。光的FDM即WDM。
 - 在一根光纤上发送多个光波。
 - 在接收端,光学棱镜用来分离频率。





扩频 (Spread Spectrum)

- 定义
 - 将信号的频谱打散到较其原始带宽更宽的一种通信技术
- 收发机制
 - 发射器在一组载波频率上发送相同的信号。
 - -接收器检查所有载波频率并使用其中有效的频谱。
- 优点
 - 如果一个或多个载波被干扰破坏,调制解调器可以从其他 频率中提取数据。



时分多路复用(TDM)

- · 时分多路复用(Time Division Multiplexing)
 - 将时间划分为等长的时分复用帧(TDM 帧)。
 - -每个用户在每一帧中占用固定序号的时隙。
 - 所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度。
- TDM 信号也称为等时信号。



时分多路复用(TDM)

· TDM的两大类型

- 同步时分多路复用 (Synchronous TDM)
- 统计时分多路复用 (Statistical TDM)
 - ■使用时分复用系统传送计¹ 算机数据时,由于计算机² 数据的突发性质,用户对³ 分配到的子信道的利用率⁴ 一般是不高的。




Figure 11.12 Illustration of a synchronous TDM system leaving slots unfilled when a source does not have a data item ready in time.




Figure 11.13 Illustration that shows how statistical multiplexing avoids unfilled slots and takes less time to send data.

码分多路复用(CDM)

- ·码分多路复用(Code Division Multiplexing)
 - 利用各路信号码型结构正交性而实现多路复用的通信方式
 - 各用户使用特殊挑选的不同码型,因此彼此不会造成干扰。
 - 系统发送的信号有很强的抗干扰能力,其频谱类似于白噪声,不易被敌人发现。




码分多路复用(CDM)

- · 每一位的时间划分为 m 个短的间隔, 称为码片(chip)。
- ·每个站被指派一个唯一的 m bit 码片序列。
 - 如发送比特 1,则发送自己的 m bit 码片序列。
 - 如发送比特 0,则发送该码片序列的二进制反码。
 - 例如, S 站的 8 bit 码片序列是 00011011。
 - 发送比特 1 时,就发送序列 00011011;发送比特 0 时,就发送序列 11100100。
- · S 站的码片序列: (-1-1-1+1+1-1+1)



码分多路复用(CDM)

·每个站分配的码片序列各不相同,还须互相正交 (orthogonal)。在实用的系统中是使用伪随机码序列。





计算机网络

T03



谢谢

厦门大学信息学院软件工程系 黄炜 副教授