这些是内存序(Memory Order)参数,用来控制原子操作的内存可见性和顺序性。它们非常重要,我来详细解释一下:

内存序的作用

在多核处理器中,编译器和CPU会对指令进行重排序来优化性能,这可能导致多线程程序出现意想不到的行为。内存序就是用来控制这种重排序的。

主要的内存序类型

- 1. std::memory_order_relaxed
- 最宽松: 只保证原子性, 不保证顺序
- 适用于计数器等不需要严格顺序的场景
- 2. **std::memory_order_acquire** (用于load操作)
- 获取操作: 确保之后的读/写操作不会被重排到acquire之前
- 相当于建立了一个"读屏障"
- 3. std::memory_order_release (用于store操作)
- 释放操作: 确保之前的读/写操作不会被重排到release之后
- 相当于建立了一个"写屏障"
- 4. std::memory_order_acq_rel (用于read-modify-write操作)
- 同时具有acquire和release语义
- 5. std::memory_order_seq_cst (默认)
- 顺序一致性: 最严格的内存序, 保证所有线程看到相同的操作顺序
- 性能开销最大

在你的代码中的具体作用

```
void first(function<void()> printFirst) {
    printFirst();
    state.store(1, std::memory_order_release); // 释放屏障
    cv.notify_all();
}

void second(function<void()> printSecond) {
    std::unique_lock<std::mutex> lock(m_mutex);
    cv.wait(lock, [this](){
        return state.load(std::memory_order_acquire) == 1; // 获取屏障
    });
    // ...
}
```

这里的内存序建立了happens-before关系:

- 1. **store(1, release)** → 确保 printFirst() 的结果对其他线程可见
- 2. load(acquire) → 确保看到 state == 1 后,后续操作能看到之前的所有修改

如果不使用内存序会怎样?

默认是 memory_order_seq_cst , 虽然正确但性能较差:

```
// 默认 (安全但慢)
state.store(1); // 等价于 memory_order_seq_cst
state.load(); // 等价于 memory_order_seq_cst

// 优化版本 (正确且更快)
state.store(1, std::memory_order_release);
state.load(std::memory_order_acquire);
```

实际应用建议

- 1. 初学者: 使用默认的 seq_cst, 虽然慢但安全
- 2. 有经验者: 在理解后使用 release/acquire 配对优化性能
- 3. 特定场景: 计数器等可以使用 relaxed

在你的LeetCode解法中,使用正确的内存序可以确保线程间的正确同步,同时获得更好的性能。