# Netzwerktopologie

Topologie	Verbindungen	Point-to-Point	Konnekt.
Stern	n-1	möglich	1
$_{\mathrm{Bus}}$	n-1	nein	1
Baum	n-1	eingeschränkt	1
Ring	n	nein	2
Voll	n(n-1)	möglich	viele

# Multiplexing

Auswahl des nächsten Hops bei großen Netzwerken

Fluten Sende das Paket an alle Nachbarn Hot Potato Routing Sende an einen zufälligen Nachbarn Routingtabellen In jedem Switch mit einem Eintrag pro Ziel. Enthält Info über kürzeste Wege

# Serviceprimitive

Request (Req) Anfrage an Layer eines Service auzuführen Indication (Ind) Laver zeigt seinem Nutzer, dass etwas passiert ist (asynchrone Benachrichtigung)

Response (Res) Nutzer von höherem Laver beantwortet Indication Confirmation (Conf) Der ursprüngliche Dienstaufrufer

wird über die Beendigung des Servicerequests informiert

# Korrektheitsanforderung

Completeness Alle gesendeten Nachrichten werden irgendwann zugestellt

Correctness Alle Daten die ankommen, sind auch genau die. die losgeschickt wurden (unverändert, keine Bitfehler)

Reihenfolgegetreu Nachrichten und Bytesequenzen kommen in der korrekten Reihenfolge an

Verlässlich Sicher, Verfügbar, ...

Bestätigt Erhalt von Daten wird dem Sender bestätigt

# Verbindungsorientiert

Verbindungsorientierte Dienste müssen Primitive bereitstellen um Verbindungen handhaben zu können

CONNECT Einrichtung der Verbindung LISTEN Warten auf Verbindungsanfragen

INCOMING\_CONN Anzeige eingehender Con.Requests ACCEPT Annahme einer Verbindung DISCONNECT Terminierung einer Verbindung

# Lavering

• Komplexität verwalten & beherrschen

• Änderung der Implementierung transparent

Nachteile

• Ideales Netzwerk
• Funktionen vl redundant
• selbe Information für verschiedene Layer nötig
• Layer n benötigt eventuell Einblick in Layern

# Informationsgehalt nach Shannon

Anforderungen an Funktion für Informationsgehalt eines Zeichens

- $I(x) = -Id(P(x)) = ld(\frac{1}{P(x)})$
- I(x) reziprok zu P(x)
- $\bullet$   $(P(x) = 1) \Rightarrow (I(x) = 0)$
- I(x, y) = I(x) + I(y)

# Entropie

Die Entropie bezeichnet den durchschnittlichen Informationsgehalt einer Zeichenquelle.

Eingangsentropie  $H(X) = \sum_{i=1}^{n} P(x_i) * ld(\frac{1}{P(x_i)})$ 

## Verbundentropie

$$H(X,Y)$$
 =  $\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} P(x_i, y_i) * ld(\frac{1}{P(x_i, y_i)})$ 

Verlustentropie H(X|Y) =

 $\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} P(x_i, y_i) * ld(\frac{1}{P(x_i, y_i)}) = H(X, Y) - H(Y)$ 

Störentropie H(Y|X) =

 $\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} P(y_i, x_i) * ld(\frac{1}{P(y_i, x_i)}) = H(X, Y) - H(X)$ Transinformation  $H_T = H(X) + H(Y) - H(X, Y)$ 

## Architekturvoraussetzungen

für das Internet

Generalität Unterstütze alle möglichen Sets von Applikationen

Heterogenität Verbinde alle Arten von Netzwerktechnologien

Robustheit Wichtiger als Effizienz

Erweiterbarkeit Wichtiger als Effizienz Skalierbarkeit Spätere Entdeckung

# Medium Access Control (MAC)

## Annahmen für dynamische Kanalzuweisung

Einkanalannahme Nur ein Kanal für alle Stationen und für

alle Nachrichten

Kollisionsannahme Nur je ein Frame zeitgleich fehlerfrei übertragbar

• N unabhängige Stationen Stationsmodell

• Mögliches Lastmodell: Wahrscheinlichkeit des Generierens eines Pakets im Intervall t ist x\*T, mit x konstant

• Kontinuierlich: Übertragungen können Zeitmodell iederzeit stattfinden

> • Geslottet: Zeit ist in Slots eingeteilt. Übertragung kann nur an Slotgrenzen beginnen

Carrier Sensing (CSMA) • Stationen können (oder nicht) erkennen, ob der Kanal frei oder in Benutzung ist

• Falls Kanal als belegt angesehen, so wird nichts übertragen

# Carrier Sensing CSMA

Höre bevor du redest, sende nichts, wenn Medium belegt 1-Persistent CSMA Falls belegt, so warte bis frei und sende  $dann \rightarrow Probleme entstehen, wenn mehrere nach der$ jetzigen Nachricht senden wollen

Non-Persistent CSMA Wenn Kanal frei so übertrage, wenn Kanal belegt, so warte eine zufällige Zeit vor dem nächsten Freiheitstest

P-Persistent CSMA Kombiniert bisherige Ideen + geslottete Zeit, Warte ständig auf freiwerden des Kanals übertrage aber nicht sofort

# Collision Detetion - CSMA/CD

Abhängig vom physischen Layer können Kollisionen erkannt werden, so warte eine zufällige Zeit k

# Bit-Map-Protokoll

Stationen melden Sendewunsch während eines Reservierungsslots an

- Verhalten bei geringer Last: Wenn kaum ein Paket versendet werden soll, so wiederholt das Medium die Contentionslots  $\rightarrow$  Wartezeit Verhalten bei großer Last: Hoher und stabiler Durchsatz
- mit vernachlässigbarem Overhead
- Bit-Map ist ein Carrier Sense Protokoll

#### Limited Contention Protokoll

Idee 1

- Anpassen der Stationsanzahl per Contentionslot
- Contentionslots sind gut für den Durchsatz, bei geringer Last können wir es uns aber nicht leisten, auf die Antworten zu warten  $\rightarrow$  Stationen müssen sich dynamisch einen Slot teilen

Idee 2 Adaptives Baumprotokoll := Verwende verschiedene Auflösungslevel für die Wettbewerbsslots

#### Ethernetversionen

Switched Ethernet mehrere Stationen über ein Kabel Fast Ethernet wie Switched nur mit 10ns Bitzeit Gigabit Ethernet jedes Kabel hat genau zwei Maschinen angehängt

 Keine geteilten Kollisionsdomänen, mit Switch benötigen kein CSMA-CD

- Fullduplexoperation auf jedem Link
- Kollisionen, Halbduples, CSMA-CD mit Hub • Maximale Kabellänge 25 Meter

# Quellenkodierung

ordnet jedem Zeichen einen binären Code zu.

Kodierung/Dekodierung möglichst einfach und mittlerer Kodierungsaufwand möglichst klein. Versucht möglichst alle

Redundanzen zu vermeiden.				
Code	Stellen	Bemerkung		
Block	fest	keine Berücksichtigung der Informati-		
		onsgehalte		
Fano	variabel			
		<ul> <li>Sortieren von groß nach klein</li> <li>Teilen in ähnlich große Partition</li> <li>Vordere Gruppe erhält 0</li> <li>Hintere Gruppe erhält 1</li> </ul>		
Huffmann	variabel	<ul> <li>Zusammenfassen der beiden kleinsten Auftrittswahrschein- lichkeiten</li> <li>Die kleinere Auftrittswahr- scheinlichkeit erhält eine 1 als Codierungsziffer</li> </ul>		

# Kanalcodierung

Die Kanalcodierung fügt Redundanz ein, um

Übertragungfehler detektieren zu können. Dies kann man durch das Anhängen eines Paritätsbits erreichen. Eine weitere Möglichkeit der Fehlererkennung ist der Cyclic Redundancy Check, Hierbei werden die Daten als Binärzahl aufgefasst. Die Zahl wird um n Nullen erweitert und durch eine festgelegte Zahl der Länge n+1 dividiert. Die Division wird ohne Brücksichtigung des Übertrages durchgeführt, also modulo 2. Der Rest, der bei der Division entsteht, wird anschließend auf die Binärzahl aufaddiert. Wird die berechnete Zahl fehlerfrei übertragen, entsteht bei einer Division durch die Prüfzahl kein Rest. Erhält der Empfänger bei der Division einen Rest, weiß er, dass die Daten fehlerhaft übertragen worden sind.

# Leitungskodierung

Die Leitungkodierung bildet das Codealphabet auf physikalische Signale ab. Der binäre Datenstrom, der von Quellenkodierung und Kanalkodierung erzeugt wird, muss also durch verschiedene analoge Signalmuster dargestellt werden.

# Digital-Analog-Wandlung

Zur Digital-Analog-Wandlung können die folgenden Modulationsverfahren genutzt werden

Amplitudenmodulation

PhasenmodulationFrequenzmodulation

## Digitale Signalcodes

Ein digitaler Signalcode heißt selbsttaktend, wenn aus dem Datensignal der Übertragungstakt gewonnen werden kann. Dies hat den Vorteil, dass man keine weitere Leitung zur Übertragung des Taktes braucht, um Sender und Empfänger synchron zu halten. Ein Code heißt gleichstromfrei, wenn die Summe der Impulse Null ergibt.

NRZ none return to zero

- 1 bei positiver Pegel
- 0 bei neutrale Pegel

**RZ** Return to Zero

- 1 in Folge eines positiven und neutralen Impulses
- 0 nach zwei Neutralen

Biphase-L Manchestercode

- 1 in Folge negativ und positiv Impuls
- 0 in Folge positiv, negativ
- gleichstromfrei, selbsttaktend

Differential Manchestercode

- 0 durch Pegelwechsel am Anfang
- 1 durch Fehlen eines Pegelwechsels
- in Mitte des Bitzeitintervall stets Pegelwechsel
- gleichstromfrei, selbsttaktend, verpolungssicher

 $\mathbf{AMI}$ Ternärcode

- 0 bei neutralem Pegel
- 1 alternierend durch negativen/positiven Pegel
- gleichstromfrei, verpolungssicher

#### Scrambler

Scrambler erhöhen die Anzahl der Pegelwechsel in einem nicht selbstaktendem Code, damit trotzdem ausreichend Synchroninformation im Datenstrom enthalten ist. Dies wird durch Division durch ein Binärpolynom erreicht. Das Ergebnis der Division wird übertragen.

# Analog-Digital-Wandlung

zeit- und wertkontinuierliche Analogsignal in ein zeit- und wertdiskretes Difgitalsignal umwandeln

# Quantisierung

Zur Wandlung in ein Digitalsignal wird das Analogsignal in Zeitabständen  $\delta t$  abgetastet. Der ermittelte Wert wird quantisiert. Die Differenz zwischen Quantisierungstufe und echtem Wert wird auch Quantisierungsfehler genannt.

#### Abtasttheorem

die Abtastrate  $f_A$  muss größer als die doppelte Maximalfrequenz  $f_{Smax}$  sein:  $f_A \geq 2*f_{Smax}$ 

# Kanalkapazität

Die Kanalkapazität  $K_{Rausch}$ hängt von der Signalleistung  $P_S$  und der Rauschleistung  $P_R$ im Medium aber

Kapazität  $K_{Rausch} = f_{Kmax} * ld(\frac{P_s}{P_P} + 1)$ falls rauschfrei  $K = 2f_{Kmax} * ld(n)$ 

Rauschabstand  $r = 10 * lg(\frac{P_S}{P_{-}})$ 

Kap. bei Rauschabstand  $K_{Rausch} \approx \frac{f_{Kmax} * r}{3}$ 

# Fehlerbehandlung Stop-and-Wait

- Sender sendet erst, wenn er Quittung für Empfang des letzten Paketes erhalten hat
- Rahmennummerierung benötigt

## Automatic Repeat reQuest Verfahren

Mit ARQ bezeichnet man Verfahren, die mit einer Kombination von Fehlererkennung, Zeitgebern, Bestätigung und Übertragungswiederholungen arbeiten.

Go-Back-N

- Sender benötigt Puffer, um noch nicht bestätigte Pakete zwischenzuspeichern
- Falls eine Bestätigung für ein Paket ausbleibt, sendet er alle Pakete ab diesem erneut
- hohe Belastung der Übertragungswege

## Selective reject ARQ

- wie Go-Back-N
- allerdings wird nur das fehlerhafte Paket neuübertragen
- Empfänger benötigt Puffer, um ausgefallene Pakete nachträglich einfügen zu können

# Kollisionsbehandlung CSMA/CD

Bei CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection) hört der Sender bevor er sendet den Kanal ab. Falls der Kanal frei ist, beginnt er zu senden. Nun horcht er, ob es Kollisionen gibt. Dies tut er eine im Standard festgelegte Zeit lang. In dieser Zeit erreicht das Signal jeden am Kanal angeschlossenen Sender, sofern das Netz Standardgerecht verlegt ist. Stellt der Sender eine Kollision fest zum Beispiel in Form überlagerter Signale, zieht er sich vom Kanal zurück und versucht später wieder den Sendevorgang zu wiederholen. Gab es aber keine Überlagerung kann er ohne zu horchen weitersenden, da kein anderer Sender mit dem Sendevorgang beginnt, wenn der Kanal belegt ist.

#### Token Verfahren

In einem logischen Ring wird ein Token im Kreis durchgereicht. Der der den Token hat darf senden. Er wandelt den Freitoken in den Header eines Datenpaketes um und sendet nun fortlaufend Daten. Der Empfänger nimmt die Daten nicht vom Ring, sondern schickt sie mit gesetztem Bestätigungsbit weiter. So erhält der Sender gleich noch eine Bestätigung.

# DODB-Zellen-Verfahren

Auf zwei entgengengesetzten Bussen werden von den Endsystemen laufend Zellen gesendet. Möchte eine Station in eine Richtung senden, setzt sie in einem Fenster der entgegengesetzten Richtung das Busy-Bit. Alle Stationen, an denen dieses Paket vorbeiläuft, erhöhen ihren Warteschlagencounter. Wenn sie nun auch senden wollen. wissen sie mittels dieses Counters an welcher Stelle der Warteschlange sie stehen. Wenn auf der gefragten Leitung nun eine leere Zelle vorbeiläuft, senken alle Stationen in der Warteschlange ihre Position um eins und die erste Station beginnt zu senden.

## Multiplexing

Techniken, die es ermöglichen mehrere Verbindungen auf einem Kanal zu halten

Raummultiplex räumlichen Zuweisung von Kanälen an Regionen. Unter Beachtung eines Mindestabstandes kann ein Kanal doppelt genutzt werden

Zeitmultiplex Aufteilung eines Kanals auf mehrere Teilnehmer mittels einer synchronen oder asynchronen Zeitscheibentechnik (konstante oder wechselnde Zeitabstände)

Frequenzmultiplex Aufteilung eines Kanals auf mehrere Teilnehmer mittels Zuweisung verschiedener Frequenzbänder an verschiedene Teilnehmer

Codemultiplex Aufteilung eines Kanals auf mehrere Teilnehmer mittels Zuweisung verschiedener Kodierungen an verschiedene Teilnehmer

### Wartezeiten

Wartesystem Aufträge werden in eine endlose Warteschlange eingereiht.

Verlustsystem Aufträge, die nicht direkt bearbeitet werden können, gehen verloren.

Warteverlustsystem Aufträge werden in eine endliche Warteschlange eingereiht. Ist die Warteschlange voll, gehen weitere Aufträge verloren.

## Verteilung der Ankunftsabstände

 $TA\dots$  Abstand der ankommenden Aufträge  $F_{TA}$  ist exponential verteilt:  $F_{TA}(t) = 1 - e^{-\lambda t} = P(TA = \delta t)$ Dichtefunktion:  $f_{TA} = \lambda e^{\lambda t}$ 

## Verteilung der Anzahl der Ankünfte

K... Anzahl der Ankünfte in einem Zeitintervall T  $P(K=k) = \frac{\lambda^k * T^k}{k!} e^{\lambda T}$ 

#### Little'sches Gesetz

TA mittlere Verweilzeit eines Auftrages. Die Verweilzeit eines Auftrages setzt sich aus Wartezeit und Bearbeitungszeit des Auftrages zusammen.

N Anzähl der Aufträge;  $\lambda$  Ankunftsrate der Aufträge

$$N = \lambda * T \leftrightarrow T = \frac{N}{N}$$

Das Gesetz ist unabhängig von der Wahl der Bedienstrategie und sogar von der Größe des Warteschlangennetzes.

# Internetworking

# Pfaderkennung - Selbstlernen

- jeder Switch hat eine Switchtabelle
- Eintrag: (MAC-Adresse, Interface, Zeitstempel)
- beim Empfang eines Frames lernt der Switch den Ort des Senders kennen (Rückwärtslernen)

#### Weiterleiten

- falls Ziel bekannt so prüfe, ob es in das selbe Segment gehört aus dem es kommt  $\rightarrow$  verwerfen.
- sonst leite es passend weiter
- andernfalls flute das Netzwerk damit

# Rückwärtslernen in Bridges - Bootstrapping

- Flute, falls nicht bekannt wohin gesendet werden muss • verwerfe wenn bekannt, dass es nicht nötig ist, oder
- leite spezifisch weiter, wenn das Ziel bekannt ist
- Gateways

Wenn selbst Router nicht ausreichend, dann sind Higher-Layer-Verbindungen notwendig. Arbeit auf dem Transportlevel und oberhalb, zum Beispiel für Transcodierung

# Verbindung einzelner LANs

- Physisches Layer Repeater und Hub
- Data-Link-Layer Bridges und Switches
- Netzwerklayer Routing
- Higher-Layer Gateways

## Netzwerklaver

## Durchsuchen der Routingtabelle

- Suche nach übereinstimmender Hostadresse (Flag H)
- Suche dann nach passender Netzwerkadresse
- Drittens, Suche nach einem Defaulteintrag

#### Switching Fabric

Switching mittels Speicher • Herkömmliche Rechner mit Switching unter direkter CPU-Kontrolle

- Kopieren der Pakete in den Systemspeicher
- Geschwindigekeit limitiert durch die Speicherbandbreite

Switching mittels BUS • Übertragung von Datagrammen intern über einen Bus

- Switchinggeschwindikeit limitiert durch die
- Busbandbreite
   typ. 1Gbps Bus, ausreichend für Heim und

# Businessrouter Switching mittels Verbindungsnetzwerk (Crossbar)

Überwinden der Bandbreitenbeschränkungen von

- Design: Fragmentierung von Datagrammen in Zellen fester Größe, wobei nun die Zellen durch das Fabric geswitcht werden
- Bis zu 1.28 Tbps Switchinggeschwindigkeit

#### IP Paketformat

Version Versionsnummer des eingesetzten IP

IHL IP Header Length in 32 Bit Worten

Tvp des Dienstes: Infos zur Priorisierung

Totale Länge Die gesamtlänge in Bytes inklusive Header Identifier Wenn Fragmentierung auftritt, bekommt jedes zugehörige Paket den selben Identifier

Flags DF (don't fragment), MF (more fragments, alle außer das letzte Paket haben dies gesetzt)

Fragment Offset Position des Fragments im ursprünglichen

Zähler für die Hopanzahl, wird an jedem Router dekrementiert, sobald gleich  $0 \rightarrow \text{verwerfen}$ 

Protokoll Spezifiziert verwendetes Protokoll

Headerchecksum Erlaubt Verifizierung der Inhalte im IP

Header **Quell und Zieladressen** identifizieren der Quelle und des

Optionen bis 40 Byte, zur Erweiterung verwendet

### Klassen von IP-Adressen

Class A rießige Organisationen, bis 16 Mil. Hosts

Class B große Organisationen, bis 65 Tausend Hosts

Class C kleine Organisationen, bis 255 Hosts

Class D Multicast, keine Netzwerk/Host Hierarchie

Class E reserviert

Loopback 127.xxx.xxx.xxx ist zum Testen reserviert, hierauf versendete Pakete werden als eingehende behandelt

Broadcast alles 1en

#### IP-Adressierung

- IPv4 Adresse: 32 Bit Identifier für Hosts oder Routinginterfaces
- Interface: Verbindung zwischen Host und dem physischen Link. IP Adressen werden an das jeweilige Interface vergeben

## CIDR: Classless Inter Domain Routing

- Überwinden der Klassengrenzen durch Supernetting
- ISPs können nun Class C Blocks zu einem großen Block zusammenfassen
- 'Longest match routing' auf maskierten Adressen

• Beispiel: Alle in Europa vergebenen Adressen teilen sich einen gemeinsamen Prefix  $\rightarrow$  nur ein Eintrag für alle Verbindungen nach Europa in den meisten amerikanischen Routern

#### NAT - Network Address Translation

- Lokale Netzwerke haben nur eine der Außenwelt bekannte IP-Adresse, somit hat nicht jedes Gerät eine vom ISP bereitgestellte Adresse
- Möglichkeit intern Adressen zu vergeben ohne die Außenwelt informieren zu müssen
- Wechsel des ISPs möglich, ohne intern Adressen zu verändern
- Geräte im Netzwerk nicht von außen ansprechbar (Sicherheitsfaktor)
- 16 Bit Portnummernfeld  $\rightarrow$  60'000 simultane Verbindung mit nur einer einzigen LAN-Side Adresse

## ICMP: Internet Control Message Protocol

- Verwendet von Hosts und Routern um auf Netzwerkebene Informationen auszutauschen In Netzwerkebenen oberhalb von IP werden ICMP Nachrichten als IP Datagramme versendet
- ICMP Nachrichten: Typ, Code + erste 8 Bytes des den Fehler auslösenden IP-Datagramms

#### IPv6

- Header mit 40 Byte Größe (20 Byte mehr als bei IPv4 mit 32 Bit Adressen)
- Fragmentierung ist nicht mehr erlaubt
- Headerformat hilft bei schneller Verarbeitung und Weiterleitung
- Checksummen  $\rightarrow$  komplett entfernt
- Optionen  $\rightarrow$  Erlaubt, aber außerhalb des Headers
- ICMPv6 → Zusätzliche Nachrichtentvpen + Multicastgruppenmanagementfunktionen

#### IPv6 Header

Priority Signalisiert die Priotität der Datagramme im Fluss Flow Label Identifiziert Datagramme im selben Fluss Next Header Identifiziert Layer der höheren Schicht für

## Routing Algorithmen

• Ein Router führt einen Routingalgorithmus aus, um zu entscheiden, an welchem Ausgang ein eingehendes Paket weiter übertragen werden sollte.

Verbindungsorientiert nur beim Verbindungsaufbau Verbindungslos entweder für jedes Paket oder periodisch ausgeführt

 $\bullet$  Oftmals unter Verwendung von Metriken  $\to$  Zuweisung eines Kostenfaktors an jeden Link, bspw. Anzahl an Hops, Kosten eines Links,...

## Nichtadaptive Routingalgorithmen

keine Rücksicht auf aktuellen Netzwerkzustand Fluten jedes eingehende Paket wird auf jede ausgehende Linie geschickt, außer auf die Herkunftslinie Zufallsrouting Jedes ankommende Paket wird auf einen zufälligen Ausgang geschickt, außer auf den

## durch den Router Adaptive Routingalgorithmen

Berücksichtigen den aktuellen Netzwerkzustand Zentralisiertes adaptives Routing Anpassen an die vorherrschende Verkehrslast: Ein Routingkontrollcenter muss ins Netzwerk eingebaut sein, welches periodisch

Quellausgang  $\rightarrow$  es bahnt sich seinen Weg sozusagen

den Linkstatus der Router erhält und kürzeste Routen berechnet und diese an die Router sendet

Isoliertes adaptives Routing benötigt keinen Informationsaustausch zwischen Routern; Routingentscheidungen werden nur anhand der Informationen des lokalen Routers getroffen, wie bei Hotpotato oder Rückwärtslernen

Verteiltes adaptives Routing Router tauschen periodisch Infos aus und aktualisieren Weiterleitungstabellen: Finde einen guten Pfad durch das Netzwerk, welcher einen von der Quelle zum Ziel führt; Graphabstraktion für Routingalgorithmen mit Linkkosten und Pfadkosten

## Distanzvektorrouting Algorithmen

 Iterativ Läuft bis keine Knoten mehr Informationen austauschen. Selbstterminierend  $\to$  kein Stoppsignal Asynchron Knoten müssen Informationen nicht getaktet

austauschen Verteilt Jeder Knoten kommuniziert nur mit seinem direkten Nachbarn

**Distanztabellendatenstruktur** Jeder Knoten hat seine eigene Spalte für jedes mögliche Ziel und Zeile für jeden direkt angeschlossenen Nachbarknoten

## Vergleich zwischen Link-State und Distanzvektoralgorithmen

- Nachrichtenkomplexität
  - **LS** mit N Knoten und E Links werden O(n-e)
- $\begin{array}{cc} \text{Nachrichten versandt} \\ \mathbf{DV} & \text{Austausch nur zwischen Nachbarn} \end{array}$
- Konvergenzgeschwindigkeit
  - **LS**  $O(n^2)$  Algorithmus benötigt O(N-E) Nachrichten (teils mit Oszillation)
  - DV Konvergenzzeit variiert (Routingschleifen, Count to Infinity Problem, Oszillation)
- Robustheit (im Falle eines Routerausfalls)
  - LS Ein Knoten kann falsche Linkkosten ausgeben; Jeder Knoten berechnet nur seine eigene Tabelle
  - DV DV Knoten kann falsche Gewichte ausgeben; Jede Tabelle wird nun noch von anderen Routern  $verwendet \rightarrow Fehler breiten sich über das ganze$ Netzwerk aus

# Routing im Internet - Autonome Systeme

Das globale Internet besteht aus miteinander verbundenen AS

Stub AS kleine Unternehmen (ein Link zum Internet) Multihomed AS große Unternehmen (mehrere Links, ohne Transitverkehr)

Transit AS Netzbetreiber

Zwei Level Routing

Intra-AS Administrator verantwortlich für die Auswahl (RIP, OSPF, IGRP)

Inter-AS Einheitlicher Standard (BGP)

# Intra-AS und Inter-AS Routing

- Policy:
  - Inter AS: Admin möchte Kontrolle über sein Netz
  - Intra AS: ein einziger Admin, keine Policventscheidungen nötig
- Skalierbarkeit: Hierarchisches Routing spart Tabellenplatz und sorgt für weniger Updateverkehr
- Performance:
  - Inter-AS: Policy wichtiger als Performance
  - Intra-AS: Performance als oberstes Gut

# Transport Layer

## Multiplexing und Demultiplexing

Hosts verwenden IP-Adressen und Portnummern um Segmente an korrekte Sockets zuzustellen

Multiplexing auf Sendeseite Sammeln von Daten an mehreren Sockets, verpacken der Daten mit Header zum Demultiplexing

Demultiplexing auf Empfangsseite Zustellen empfangener Segmente an den korrekten Socket

Verbindungslos (UDP) Erstelle Sockets mit Portnummern: Sockets werden übber Zweiertupel aus Ziel IP und Ziel Port identifiziert

Verbindungsorientiert (TCP) TCP Sockets werden durch ein Vierertupel aus Quell-IP, Quellport, ZielIP und Zielport identifiziert

## verbindungsorientierte Kontrolle

 $Connect \rightarrow Data \rightarrow Disconnect$ 

- T-Connect.Request(Zieladr., Quelladr)
- T-Connect.Indication(Zieladr., Quelladr.)
- T-Connect.Response(Antwortadresse)
- T-Connect.Confirmation(Antwortadresse)

CR (Connection Request) oder CC (Con. Confirm) TPDU

## Drei Wege Handshake

- Verbindung wird Aufgabaut, sobald beide Verbindungsaufbau TPDUs bestätigt wurden
- Benötigt zusätzliches ACK (Acknowledgement) oder DT (Data)
- Packe hierzu eine Sequenznummer in die CR, ACK, CC, DATA TPDUs
- Muss durch die Gegenseite kopiert werden, und erlaubt den Verbindungsaufbau nur dann, wenn die korrekte Nummer bereit gestellt wird. Verwende Sequenznummern deshalb möglichst nicht schnell hintereinander erneut.

# Verbindungsabbau

implizit Abbau der Netzwerklayerverbindung explizit Verbindungsfreigabe mit Disconnect-TPDUs

Kann den Verlust von nicht bestätigten Daten nach sich ziehen. TCP verhindert dies, indem alle gesendeten PDUs vor Beenden der Verbindung bestätigt werden müssen.

## Flusskontrolle Pufferallokation

- Flusskontrolle abhängig von der Puffermöglichkeit
- Um ausstehdene Pakete zu unterstützen müssen diese entweder sofort und in korrekter Reihenfolge beim Empfänger ankommen oder es muss genügend Puffer vorhanden sein
  • Empfänger verlangsamt den Sender oder Anforderung
- von Pufferspeicher durch den Sender
- Mitteilung des Empfängers an den Sender, dass nur noch so viel Puffer verfügbar ist (bei Sliding Window einfach das Sendefenster anpassen)

## Continue und Stop

Einfachste Lösung: Sende Stopnachrichten wenn der Empfänger nicht schritthalten kann und Continue, sobald wieder Ressourcen vorhanden sind. Beispiel: XON/XOFF: funktioniert aber nur bei Fullduplexverbindungen.

## Implizite Flusskontrolle

Idee: Halte ACKs oder NACKs zurück, um den Sender zu verlangsamen, somit werden Fehlerkontrollmechanismen nun

zur Flusskontrolle missbraucht werden. Nachteil: Senderseitig keine Unterscheidung mehr möglich, ob Pakete verloren gingen, oder er verlangsamt werden soll, was in unnötigen Wiederholungsübertragungen resultiert.

#### Kreditbasierte Flusskontrolle

Der Empfänger gewährt dem Sender expliziten Kredit, sodass dieser meherere Pakete senden kann. Ist der Kredit aufgebraucht, so muss der Sender warten, bis er wieder neuen zugeteilt bekommt. Hierbei benötigen wir Fehlerkontrolle um auf verlorene Kreditnachrichten resultieren zu können

### Permits und Acknowledgements

- Permits = Empfänger hat Pufferspeicher, sende also weiter

  • Acknowledgements = Empfänger hat Anzahl X an
- Paketen empfangen
- Kombinierbar mit dynamisch wachsendem Pufferplatz beim Emfänger (Beispiel TCP)

#### Staukontrolle

Jedes Netzwerk kann nur eine gewisse Anzahl an Traffic pro Zeit transportieren, wenn nun mehr Traffic von den Quellen ausgeht, als das Netzwerk als nominelle Kapazität hat, so kommt es zu Staukollapsen und verlorenen Paketen. Immer  $\lambda - in = \lambda - out \text{ (goodput)}$ 

Staukontrolle ist essentiell, um Schneeballeffekte zu vermeiden: Sobald ein Netzwerk einmal überladen ist, wird es Pakete verlieren. Nach Erkennung von Paketverlusten durch ein zuverlässiges Transportprotokoll, werden Pakete erneut übertragen, was die Last abermals erhöht

- Senderate ieder Quelle muss an die aktuelle Kapazität des Netzwerks angepasst werden
- Staukontrolle globales Problem, da abhängig von allen Routern, Weiterleitungsdisziplinen, Lastinjektionen usw
- ist. Flusskontrolle lokales Problem: die Quelle darf das Ziel nicht überlasten; nur Ziel und Quelle involviert

# Design/Aktions Optionen

Open Loop Designe das System von Beginn an so, dass es korrekt funktioniert und man keine Korrekturen zur Laufzeit vornehmen muss Closed Loop Verwende Feedback, um zu erlauben, dass sich

der Sender an die Situation anpasst

Explizited Feedback die Stelle, an welcher der Stau auftritt informiert den Sender Implizites Feedback der Sender extrahiert aus dem

Netzwerkverhalten Informationen darüber, wie er sich verhalten sollte

- Erhöhen der Kapzität  $\rightarrow$  teuer, kurzfristig nicht
- Reservierungen und Zugriffskontrolle erlaube keinen zusätzlichen Verkehr wenn das Netzwerk stark ausgelastet ist  $\rightarrow$  nur für schaltkreisbasierende Netzwerke verfügbar
- ullet Reduzierung der Last in kleiner Granularität ightarrow Bringe einzelne Quellen dazu ihre Last zu reduzieren, sodass nichts terminiert werden muss (benötigt Feedback vom
- Verwerfen von Paketen  $\rightarrow$  Pufferplatz ist voll und alte Pakete werden verworfen. Für Medieninhalte sind neue wichtiger als alte Pakete

#### Choke Pakete

Sobald der Router einen Stau erkannt hat  $\to$ sende Chokepakete. Chokepakete sagen dem Ziel, dass es seine Senderate verringern soll

## Warnungsbits

Sobald ein Router feststellt, dass er von Stau betroffen ist, setzt er ein Warnbit in allen Paketen die er verschickt  $\to$  da das Ziel das Warnungsbit in sein ACK Paket aufnimmt, erfährt die Quelle vom Stau und kann ihre Sendeleistung minimieren.

## Random Early Detection

nutze verworfene Pakete als implizites Feedback, bereits bevor die Warteschlange voll ist, wirf also vorzeitig Pakete weg um Feedback zu geben. Mit steigender Staubelastung am Router kann die Entwurfswahrscheinlichkeit erhöht werden

## TCP

## Drei Wege Handshake

- Client sendet TCP SYN (SYN = 1, ACK = 0) an Server → spezifiziert initiale, nie benutzte Sequenznummer
- Server erhält SYN Paket und antwortet mit SYNACK  $(SYN = 1, ACK = 1) \rightarrow Server alloziert Puffer und$ Spezifikation der initialen Sequenznummer des Servers
- Der Client erhält das SYNACK und antwortet hierauf mit einem ACK (SYN = 0, ACK = 1), hier können nun erstmals Daten enthalten sein

Terminieren einer Verbindung

Client sendet ein TCP FIN
Server empfängt das FIN, antwortet mit einem ACK

- und sendet ebenfalls ein FIN

  Client erhält ein FIN Segment, antwortet darauf mit ACK und geht in timed Wait Zustand, antwortet auf alle FINs mit ACKs
  • Server erhält ein ACK, die Verbindung ist geschlossen

## Sende- und Empfangspuffer

Sender Puffer um Fehlerkontrolle bereit zu stellen Empfänger Zwischenspeichern von noch nicht abgerufenen oder nicht reihenfolgegetreu angekommenen Paketen

## Flusskontrolle: Angebotenes Fenster

Der Empfänger kann seine Empfangpufferkapazitäten verkünden

# Nagles Algor. - Selbsttaktung und Fenster

- TCP Selbsttaktung: Ankunft eines ACKs ist Zeichen. dass neue Daten auf das Netzwerk geschickt werden
- falls sowohl angebotene Daten und das angebotene Fenster  $\geq = MSS \rightarrow$  sende ein volles Segment
- falls unbestätigte Daten auf dem Weg sind, so puffere neue Daten bis das MSS voll ist, andernfalls schicke die Daten sofort

#### Staukontrolle

- Implizites Feedback durch verworfene Pakete. Annahme: Stau als Hauptgrund für verworfene Pakete
- Fensterbasierte Staukontrolle: TCP führt Buch über die Anzahl an Bytes die es noch in das Netzwerk injezieren darf, diese Fenstergröße kann wachsen oder schrumpfen

# AIMD - Sägezahnmuster der Last

- TCP verwendet AIMD, also additive increase. multiplicative decrease Taktik
- es wird kontinuierich auf zusätzliche Bandbreite geprüft und durch Erhöhung der Bandbreitengrenze wird das Netzwerk regelmäßig die multiplikative Verringerung ausführen → Sägezahnmuster

# **Application Layer**

#### **HTTP Statuscodes**

200 OK: Anfrage okay, das angefragte Objekt folgt

301 Moved Permanently: das angefragte Objekt wurde verschoben, der neue Pfad folgt

400 Bad Request: Anfrage wurde nicht verstanden

404 Not Found: angefordertes Objekt konnte auf dem Server nicht gefunden werden

**505** HTTP Version not supported

#### Cookies

- Cookieheaderzeile in der Antwort/Anfrage
- Cookiedatei wird auf dem Rechner des Hosts gespeichert und vom Browser verwaltet
- Speichern der Cookieinformationen in einer Backenddatenbank der Webseite

## Webcaches (Proxyserver)

Bedienen der Clientanfrage ohne den urpsrünglichen Webserver dabei zu involvieren

- Nutzer stellt den Browser so ein, dass dieser über einen Cache auf das Netz zugreift
- Alle Anfragen des Browsers gehen zuerst an den Cache, hat er das angefragte Material, so wird er dieses an den Client schicken, oder andernfalls beim Webserver besorgen und dem Client dann weiterleiten
- Cache agiert als Client und Server
- Reduzieren von Antwortzeiten für Clientanfragen
- Reduzieren von Verkehr auf dem Zugangslink des ISPs
- Internet voller Caches erlaubt es armen Anbietern effektiv Inhalte zu übertragen

## Webserver

## Grundlegende Webserveraufgaben

- Zum Empfang von Anfragen bereitmachen
- Annehmen von Verbindungen und Anfragen
- Lesen und Verarbeiten von Anfragen
- Antworten auf Anfragen
- Bereitmachen und Annehmen von Anfragen

#### Prozessmodell

- Prozess werden alle benötigten Schritte zugewiesen, um eine Anfrage zu bearbeiten
- Wenn Bearbeitung abgeschlossen, so ist Prozess wieder in der Lage neue Verbindungen zu akzeptieren
- Typischerweise werden mehrere Prozesse benötigt
- falls ein Prozess blockiert, entscheidet das OS, welcher Prozess als nächstes ausgeführt werden darf
- Parallelität limitiert durch die Anzahl an Prozessen
- Vorteile: Synchronisation dem Prozessmodell inhärent; Absicherung zwischen Prozessen
- Nachteile: Langsam; Schwere Ausführbarkeit von Operationen, welche auf globalen Informationen beruhen

#### Threadmodell

- Verwende Threads anstelle von Prozessen
   Vorteile: Schneller als Prozesse; Teilen aktiv
- Nachteile: Benötigt OS Unterstützung; Kann per Prozess Limitierungen überlasten; Beschränkte Kontrolle über Schedulingentscheidungen

#### In-Kernel Modell

- ganzer Server im Kernel möglich
- meist nur statische Dateien vom Kernel bedient, andere Anfragen an regulären User-Space-Server
- Dedizierter Kernelthread für HTTP Anfragen

- Vorteile: Vermeidet Kopieren von und in den Userspace; Sehr schnell, solange eng in den Kernel integriert
- Nachteile: Bugs können OS crashen; Schwer zu debuggen/erweitern; Inhärent OS-spezifisch

#### Eventbasiertes Modell

- Verwenden eines einzelnen Webserverprozesses um mehrere Anfragen zu behandeln
- Vorteile: Sehr schnell, kein Kontextwechsel; Inhärentes Teilen ohne Locks; Komplette Kontrolle über die Schedulingentscheidungen; Kein komplexer OS-Support benötigt
- Nachteile: Per-Prozess Begrenzungen; Nicht jedes OS mit voll asynchroner E/A, so können beim Lesen immernoch Blockierungen entstehen; Flash verwendet immerhin Hilfsprozesse um dies zu verhindern

#### Mailzugriffsprotokolle

SMTP Zustellen/Speichern auf dem Empfangsserver POP Post Office Protocol: Autorisierung und Download; POP3 ist zustandlos über mehrere Sitzungen

IMAP Internet Mail Access Protocol: Mehr Features aber komplexer; Behält alle Nachrichten am Server HTTP Yahoo Mail, Hotmail, etc.

### DNS - Domain Name System

verteilte Datenbank implementiert in der Hierarchie von vielen verschiedenen Nameservern Anwendungsschichtprotokoll für Hosts, Router und Nameserver zum Kommunizieren zur Namensauflösung

## Sicherheit

#### Sicherheitsziele

- Vertraulichkeit Verschickte oder gespeicherte Daten sollen nur einem bestimmten Nutzerkreis zugänglich sein; Vertraulichkeit von Instanzen wird auch als Anonymität bezeichnet

  Datenintegrität Es sollte möglich sein, iede Veränderung
- von Daten zu erkennen, dies benötigt unter anderem. die Möglichkeit den Ersteller von Daten identifizieren zu
- Verantwortlichkeit Es sollte möglich sein, eine Instanz zu identifizieren, welche für irgendein Kommunikationsereignis zuständig ist
- Verfügbarkeit Dienste sollten verfügbar sein und auch funktionieren
- Kontrollierter Zugriff Nur autorisierte Instanzen solle in der Lage sein auf bestimmte Dienste oder Daten zuzugreifen

#### Bedrohnungen technisch definiert

- Maskerade (Spoofing) Eine Instanz behauptet jemand Anderes zu sein
- Abhören (Sniffing) Jemand versucht Daten zu lesen, welche er nicht lesen darf und soll Autorisierungsverletzungen Eine Instanz verwendet
- Ressourcen die sie nicht verwenden darf Verlust oder Veränderung von übertragener Information Veränderung oder Zerstörung von Daten
- Fälschung von Daten Eine Instanz erzeugt Daten im
- Namen einer Anderen Abstreiten von Kommunikationsereignissen Eine Instanz streitet seine Beteiligung an einem Kommunikationsereignis ab
- Sabotage Jede Art von Aktion welche darauf abzielt, die Verfügbarkeit oder korrekte Funktion von Diensten zu reduzieren

### Sicherheitsanalyse von gelaverten Protokollarchitekturen

Dimension 1: Auf welchem Interface findet der Angriff statt? Dimension 2: Auf welchem Laver findet der Angriff statt?

#### Sicherheitsmechanismen

- Physische Sicherheit Abschließen der Betriebsräume, Zutrittskontrolle: Schutz vor Überwachung der
- Personelle Sicherheit Sensitivität bei Mitarbeitern erzeugen; Überprüfung der Angestellten; Sicherheitstraining
- Administrative Sicherheit Kontrollieren neuer Software; Prozeduren um Sicherheitsverstöße zu erkennen: Ansehen und Reagieren auf Audittrails
- Ausstrahlungssicherheit Steuerung von Frequenzen und anderer elektromagnetischer Ausstrahlungen
- Mediensicherheit Kontrollieren der Erstellung, Reproduktion und Zerstörung von Informationen;
- Scannen von Medien auf Schadsoftware Lifecyclekontrollen Vertrauenswürdiges Systemdesign der Implementierung, Evaluation und Unterstüzung: Dokumentierung; Einhalten von Programmierstandards
- Computersicherheit Schutz der Informationen, während diese auf Rechnern gespeichert oder verarbeitet werden; Schutz der Rechner selbst Kommunikationssicherheit Schutz der Informationen beim

Transport von einem zum anderen System; Schutz der Kommunikationsinfrastruktur an sich

#### Sicherheitsdienste

- Authentisierung Grundlegender Sicherheitsdienst, welcher sicherstellt, dass eine Instanz tatsächlich die Identität hat, welche sie vorgibt zu haben
- Integrität Kleiner Bruder der Authentisierung, da er sicherstellt, dass Daten, welche von einer gewissen Einheit erstellt worden sind, nicht ohne Erkennung verändert werden können
- Vertraulichkeit Stellt sicher, dass die geschützen Daten geheim bleiben
- Zugriffskontrolle Kontrolliert, dass jede Identität nur auf die Informationen und Dienste zugreift, zu welchen sie auch zugriffsberechtigt ist
- Nicht Ablehnung Schütz davor, dass andere Einheiten nach einer Kommunikation behaupten können, nie daran teilgenommen zu haben

## Wichtige Eigenschaften von Verschlüsselungsalgorithmen

Fehlerausbreitung: Charakterisiert die Effekte von Bitfehlern während der Übertragung von Ciphertext zum rekonstruierten Klartext Synchronisation: Charakterisiert die Effekte von verlorenen Ciphertexten auf den rekonstruierten Klartext

#### Sicherheitsziele von IPSec

## Datenherkunftsauthentisierung/Datenintegrität maskierte Quell- oder Zieladresse zu versenden, Pakete

während der Übertragung zu verändern, gespeichertes Paket zu späterem Zeitpunkt zu versenden soll unmöglich sein (dass der Empfänger dies nicht merkt)

- Vertrauenswürdigkeit Es soll nicht möglich sein, den Inhalt der IP Datagramme auszuspähen; Es soll weiterhin eine begrenzte Traffic Flow Confidentiality geben
- Sicherheitsrichtlinie Sender, Empfänger und zwischenliegende Knoten sollen erkennen können, ob ein Paket ihrer Sicherheitsrichtlinie entspricht und dieses gegebenenfalls verwerfen

#### Pakete

#### DHCP

DHCP Discover an Broadcast (255.255.255.255), Server sendet DHCP Offer zurück mit Payload, DHCP Request (gleich wie Discover)

DHCP Discover/Offer/Request/ACK UDP/TCP SrcPort & DstPort IP SrcIP & DstIP MAC SrcAddr & DestAddr Payload (optional)

#### ARP

ARP-Request/Response:

ARP ARP-Request/Response MAC SrcAddr XYZ DestAddr XYZ Payload XXXXX

#### DNS

(A-Records bilden URL auf IP ab)

**DNS** • DNS Query 'A random.org'

• DNS Response 'A random.org 123.45.67.890'

UDP/TCP SrcPort & DstPort IP SrcIP & DstIP MAC SrcAddr & DestAddr

## **Ports**

UDP DHCP	67/68
FTP	21
SSH	22
Telnet	23
SMTP	25
DNS	53
IMAP	143
IMAP TLS/SSL	993
Non-privileg	>1023

# TCP/IP

nicht existentes Modell, sehr nützliches Protokoll

Internetlayer Packetswitching, Adressierung, Routing und Forwarding. Insbesondere für hierarchische Netze Transportlayer 

● zuverlässiger Bytestrom: TCP

(Transport Control Protokoll)

• unzuverlässiges Datagramm: UDP (User Datagramm Protokoll)

#### UDP

• minimalistisch

- Best Effort Dienst: Segmente können verloren gehen, nicht reihenfolgegetreu
- Verbindungslos: Kein Handshaking und unabhängige Behandlung der Pakete
- oftmals für das Streamen von Multimediainhalten
- Überprüfung durch Checksummen

#### TCP

- Punkt-zu-Punkt: Ein Sender, ein Empfänger
- Zuverlässiger, reihenfolgegetreuer Bytestrom
- Pipelined: Staukontrolle und Flusskontrolle
- Sende und Empfangspuffer
- Vollduplex Daten: Bidirektionaler Datenfluss
- Zuverlässsiger Datenverkehr benötigt eine Behandlung von Timeouts (RTT)

# Schicht 2: HDLC (High Level Data Link Control)

3 verschiedene Stationstypen/Sendemodi:

- Primary Station (sendet Kommandos)
- Secondary Station (sendet Antworten)
- Combined Station (sendet beides)

Bei HDLC wird zur Unterscheidung des Endflags von den Übertragungsdaten Bitstopfen eingesetzt. Damit bezeichnet man den Vorgang, dass bei fünf aufeinanderfolgenden Einsen, stets eine Null eingefügt wird. Somit kann der Trailer, der 6 aufeinanderfolgende Einsen enthält, eindeutig unterschieden werden

# ISO/OSI - sehr nützliches Modell, keine existierenden Protokolle

Ein Protokoll arbeitet genau auf einer Schicht und beschreibt Syntax und Semantik der auszutauschenden Anwendungsinformation. Desweiteren enthalten Protokolle Festlegungen bezüglich Antwortzeiten, Ablauffolgen und Dateneinheiten.

Jedes Layer nimmt Daten vom darüberliegenden Layer, fügt eine Headereinheit hinzu und erstellt eine neue Dateneinheit und schickt diese an das Layer darunter

**Abstrakte Sicht** Beschreibt den Aufbau eines Schichtenmodell im Allgemeinen

Funktionielle Sicht Beschreibt die Funktionen der sieben

Schichten
Protokoll Sicht
Beschreibt die Protokolle der einzelnen

Schichten

Dienst Sicht Beschreibt die Dienste einer Schicht gegenüber einer höherliegenden Schicht

#### Schichtkommunikation

Eine Schicht (N) bietet der darüberliegenden Schicht (N+1) an Dienstzugangspunkten (SAP - Service Access Point) Dienste an. Auf diese Dienste wird mit Hilfe von Dienstelementen (Service Primitives) zugegriffen. Man unterscheidet die vier folgenden Dienstelementetypen:

- Request (Anforderung)
- Indication (Anzeige)
- Response (Antwort)
- Confirm (Bestätigung)

Möchte eine Instanz einer Schicht (N+1) in einem System A eine Verbindung zu einem System B aufbauen, muss sie bei der Schicht (N) im eigenen System den Dienst anfordern (Request). Für Schicht (N+1) transparent baut Schicht (N) aus System A eine Verbindung zu Schicht (N) aus System B auf. Dabei benutzt sie gegebenenfalls Dienste der darunterliegenden Schichten. Schicht (N) in System B signalisiert nun (Indication) Schicht (N+1) in System B das ein Dienst angefragt wurde. Schicht (N+1) in System B antwortet Schicht (N) in System B (Response), wenn der Dienst akzeptiert wurde. Wiederum transparent für die darüberliegenden Schichten gibt Schicht (N) aus System B an Schicht (N) zurück das der Dienst akzeptiert wurde. Schicht (N) aus System A kann nun Schicht (N+1) aus System A den Dienst bestätigen (Confirm).

# Begriffe

Simplex Übertragung in eine Richtung

**Half Duplex** Übertragung abwechselnd in beide Richtungen (Time Division Duplex)

Full Duplex Übertragung gleichzeitig in beide Richtung (Frequency/Time Division Duplex)

Point-to-Point an eine bekannte Adresse

Multicast an eine Gruppe bekannter Adressen

Broadcast an alle

Circuit Switching einfach; einmal aufgesetzt verbleiben die Ressourcen beim Nutzer; Circuit muss hergestellt werden, bevor kommuniziert werden kann

Packet Switching Aufteilen von Daten in kleinere Pakete die nach und nach gesendet werden; Problem: Informationen zu Sender/Empfänger und Start/Endzeitpunkt eines Pakets müssen mit übermittelt werden; Wird deshalb 'Store and Forward' Netzwerk genannt

Broadcast Medium Nur ein Sender zu jeder Zeit; Zugriffskontrolle (MUX o. Absprache)

Baudrate bezeichnet die Schrittrate  $\frac{1}{\delta t}$  mit der sich das Signal ändern kann. Pro Schritt kann eine Informationsmenge ld(n) übertragen werden, wobei n die Anzahl der Quantisierungsstufen des Signals ist.

Bitrate bezeichnet die übertragene Information in bit pro Schritt [bit/s]

Protokoll Protokolle sind Regelsätze, welche beschreiben wie zwei oder mehr entfernte Teile (peers oder protocol entities) eines Layers kooperieren, um den Dienst des gegebenen Layers zu implementieren. Ein Protokoll ist die Implementierung eines Services

Signale sind die physische Repräsentation von Daten in der Form einer charakteristischen Variation in Zeit oder Ausbreitung...

**Delay d** = distance / speed v

Strict Layering Jedes Layer verwendet nur den Service des darunter liegenden Layers

Hammingdistanz Anzahl an Stellen an denen sich zwei Frames x und y in binärer Darstellung unterscheiden lösbar mittels (x XOR y).

Fehlerkontrolle vorwärts Sender sendet redundante Infos so, dass der Empfänger selbst ausbessern kann

Fehlerkontrolle rückwärts Sender sendet redundante Infos so, dass der Empfänger fehlerhafte Pakete wahrscheinlich erkennt und Pakete in dem Fall nochmal verschickt werden können

**Burst Traffic** 

Broadcastkanal Völllig dezentralisiert und so einfach wie möglich mit Rate b/s

Statisches Multiplexing einzelne Ressource statisch gemultiplext durch feste Sendezeiten und mehrere Frequenzbänder

Polling Masterknoten läd Slaveknoten zum Übertragen in Reihenfolge ein

**Tokenweitergabe** Kontrolltoken wird von einem zum anderen Knoten übertragen

Hub Eingehende Bits werden an alle Ausgänge mit selber Rate und ohne Puffern verteilt; Kein CSMA-CD am Hub; Alle verbundenen Kabel formen eine Kollisionsdomäne

Switch nicht nur eine einfache elektrische Verbindung für sternförmige Topologie; Switches enthalten Puffer, welche direkt ankommende Pakete zwischenspeichern,

bevor sie diese weiterleiten Repeater Physical Layer Gerät, verbindet zwei Kabel und verstärkt die ankommenden Signale und leitet dieses weiter; Versteht den Inhalt der Pakete nicht und interessiert sich nicht dafür

Bridge Jedes mit einer Bridge verbundene Netzwerk ist eine eigene Kollisionsdomäne und auch verschiedene LAN-Typen können miteinander verbunden werden

Effizienz Definiert als die Rate der Zeit, in welcher der Sender neue Informationen sendet (für den fehlerfreien Kanal)

Bustoplogie Alle Geräte sind an einem Kabel angebunden und sind in einer Kollisionsdomäne

Sterntopologie einfachere automatische Verwaltung und Wartung bei fehlerhaften Adaptern

Spannbaum Gegeben sei ein Graph G=(V,E), ein Spannbaum T=(V,E-T) ist ein Subgrap von V, wobei E-T ein Teil von E ist, welcher ein Spannbaum, der verbunden und azyklisch ist.

Weiterleiten Bewege Pakete vom Routereingang auf den entsprechenden Ausgang

Routing Berechnen der Route, die die Pakete von Quelle bis zum Ziel gegangen sind

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. beziehe die Adresse dynamisch von einem Server

**ARP** Adress Resolution Protocol Broadcast auf das LAN, mit der Frage, welcher Node IP X.X.X.X hat  $\rightarrow$  Antwort des Nodes mit der MAC-Adresse  $\rightarrow$  Zustellung möglich

Hot Potato Routing Wenn ein Paket ankommt, so leite es auf schnellste Art und Weise an den Ausgang mit der kleinsten Ausgangswarteschlange, ganz egal wohin dieser Ausgang dann führt

Rückwärtslernen (Routing) Paketheader enthalten wichtige Infos, wie Quelle, Ziel, Hopzähler  $\rightarrow$  Netzwerkknoten lernen etwas über die Netzwerktopologie während sie Pakete behandeln

RIP Routing Information Protocol. Distanzvektoralgorithmus mit Hops als Metrik. Falls nach 180s kein Advertisement empfangen wurde, so deklariere den Nachbarn als tot

BGP Border Gateway Protocol. Routerpaare tauschen Routinginformationen über semipermanente TCP Verbindungen aus

OSPF Open Shortes Paths First. annocieren nun keine Wege sondern Linkzustände mit je einem Eintrag pro Nachbarknoten

Nachbarknoten

Poisoned Reverse Wenn Z durch Y routet um zu X zu gelangen: Z sagt Y, dass seine eigene Distanz zu X unendlich ist (somit routet Y nicht über X nach Z)

Link State Routing Berechnung des kleinsten Kostenpfades von einem Knoten S zu allen andern Knoten V erzielt durch den Link-State-Broadcast Gateway Router Spezielle Router innerhalb des AS, führen

Gateway Router Spezielle Router innerhalb des AS, führen das Intra-AS Routingprotokoll mit allen anderen Routern im AS aus. Zusätzlich verantwortlich für das Routing an exteren Ziele → Inter-AS Routingprotokolle mit anderen Gatewayroutern

Unicast Ein Sender, ein Empfänger Multicast Ein Sender, eine Gruppe von Empfänger

Broadcast Ein Sender, alle Teilnehmer eines Netzes

TCP Zuverlässige, in-Order Zustellung, Stau- & Flusskontrolle, Verbindungsaufbau

UDP Unzuverlässige, ungeordente Zustellung, Einfache Erweiterung des best Effort IP Ansatzes

RTT Round Trip Time: Benötigte Zeit um ein kleines Paket so zu senden, dass es vom Client zum Server und zurück geschickt wird.

CSMA Carrier Sense Multiple Access
CSMA/CD + Collision Detection

CSMA/CA + Collision Avoidance

HTTP Hyper Text Transfer Protocol; Das Anwendungsnachrichtenprotokoll des Webs

Nichtpersistentes HTTP höchstens ein Objekt wird über die TCP Verbindung verschickt

Persistentes HTTP Mehrere Objekte können über eine TCP Verbindung zwischen Client und Server ausgetauscht werden

Server ständig eingeschaltet und mit permanenter IP-Adresse; Serverfarmen zur Skalierung

Client Kommunizieren zeitweise mit Server; Können dynamische IP-Adressen haben; Kommunizieren nie direkt miteinander

Peer to Peer Ohne ständig eingeschalteten Server. Beliebige Endsysteme kommunizieren direkt miteinander, sind dabei zeitweise verbunden und haben wechselnde IP Adressen.

POST Methode Webseiten beinhalten oft
Formulareingaben, die Eingabe wird dann im Entity
Body an den Server geschickt

URL Methode Verwendet die GET Methode; Die Eingaben werden im URL Feld der Requestline hochgeladen

FTP File-Transfer-Protokoll: Dateitransferprotokoll, Übertrage Daten von und zum Server

Mail Useragent Erlaubt das Schreiben, Lesen und Bearbeiten von Nachrichten; Ein- und ausgehende Nachrichten werden auf einem Server gespeichert

Mailserver Die Mailbox beinhaltet eingehende Nachrichten, die Nachrichtenschlange die ausgehenden Nachrichten

SMTP Mailübertragungsprotokoll: Verwendet TCP um Nachrichten zuverlässig vom Client zum Server zu übertragen, verwendet Port 25; Direkte Übertragung vom Sender zum Empfänger

IMAP Internet Message Access Control

MIME Multimedia Mail Extensions: Zusätzliche Zeilen im Nachrichtenheader deklarieren den MIME Inhaltstyp

TLP Server Top Level Domain Server: Verantwortlich für .com, .org, .net, .edu und die Landesdomains

Authorative DNS Server DNS Server einer Organisation, stellen den authorativen Hostnamen für das IP Mapping der Organisationsserver

Lokal DNS Server Jeder ISP hat einen eigenen; Wenn ein Host eine DNS Anfrage stellt, so wird die Frage zuerst zum lokalen DNS Server gesendet (fungiert also als ein Proxy)

Ressource Records (RR) in DNS Datenbank; Format: (name, value, type, ttl)

P2P Filesharing Ein Peer ist sowohl ein Webclient als auch ein transienter Webserver; Alle Peers sind Server → Hoch Skalierbar; Dateiübertragung ist dezentralisiert, die Lokalisierung findet allerdings zentral statt.

Socket Ein lokal auf dem Host laufendes, von einer Anwendung erstelltes, OS-kontrolliertes Interface, durch welches ein Anwendungsprozess sowohl Nachrichten vom und zu anderen Anwendungsprozessen Senden, als auch Empfangen kann.

Bedrohnung Eine Bedrohung in einem Kommunikationsnetzwerk ist jedes mögliche Ereignis oder eine Sequenz von Aktionen, welche zu einer Verletzung einer oder mehrerer Sicherheitsziele führen

Kryptologie Wissenschaft, die sich mit Kommunikation in sicherer und geheimer Art befasst

Kryptographie (graphein = schreiben): Die Lehre der Prinzipien und Techniken, durch welche Informationen in Ciphertext verpackt und später durch legitimierte Nutzer, wieder durch einen geheimen Schlüssel entschlüsselt werden können

**Kryptoanalyse** (analyein = etwas lösen): Die Wissenschaft

und Kunst Informationen von Ciphern wiederherzustellen und dies ohne das Wissen über den Schlüssel zu schaffen

Cipher Methode eine Nachricht so zu transformieren, dass die Bedeutung nicht mehr erkannt werden kann

Verschlüsseln von Daten Transformiert Plaintext in Ciphertext um die Inhalte zu verschleiern

Signieren von Daten Berechnet einen Checkwert oder eine digitale Signatur zu einem gegebenen Plaintext oder Ciphertext, sodass dieser durch alle oder einige Instanzen mit Zugriff verifiziert werden kann

Symmetrische Kryptographie verwendet einen Schlüssel für Ver- und Entschlüsselung oder Signieren und Überprüfen

**Assymmetrische Kryptographie** verwendet zwei Schlüssel für Ver- und Entschlüsselung

IPSec Authentication Header (AH) Im Tunnelmodus stellt der Payload nochmals ein ganzes IP Paket dar;

Wichtig: AH funktioniert nur in NAT freien Umgebungen

IPSec Encapsulating Security Protocol (ESP) Dem ESP Header folgt direkt ein IP Header oder ein AH-Header; Das next-header Feld vom vorhergehenden Header indiziert 50 für ESP

Firewall Eine oder eine Menge an Komponenten, welche den Zugriff zwischen einem geschützten Netzwerk und dem Internet oder zwischen einer Menge an Netzwerken beschränkt

Paketfiltern/Screening Die Aktion, welche ein Gerät ausführt, um selektiv den Fluss an Daten in und aus einem Netzwerk zu kontrollieren. Paketfiltern ist eine wichtige Technik um Zugriffskontrolle auf dem Subnetzwerklevel für paketorientierte Netzwerke zu implementieren

Bastion Host Ein Computer, welcher besonders gesichert werden muss, da er anfälliger für Angriffe ist, als andere Computer im Subnetz Dual Homed Host Ein Computer mit ¿ 2 Netzwerkinterfaces

Proxy ein Programm, welches sich im Auftrag interner Clients mit externen Servern beschäftigt. Proxies leiten genehmigte Clientanfragen an die Server, und die Antworten auch wieder an den Client weiter

Network Address Translation (NAT) eine Prozedur, durch welche ein Router die Daten in Paketen ändert um die Netzwerkadressen zu modifizieren; Dies erlaubt es die interne Netzwerkstruktur zu verschleiern

es die interne Netzwerkstruktur zu verschleiern Perimeternetzwerk Ein Subnetz, welches zwischen einem externen und einem internen Netzwerk hinzugefügt wird, um eine weitere Sicherheitseben bereitzustellen; Ein Synonym hierfür ist DMZ (De Militarized Zone)

QPSK Quadrature Phase Shift Keying; Phasenverschiebung für Multiplexing

Medium Access Control (MAC) Verteilter Algorithmus, der bestimmt, wie Knoten auf ein geteiltes Medium zugreifen

## Formeln

Bitzeit  $t_{Bit} = \frac{1}{Bitrate}$ 

Bitlänge  $l_{Bit} = v_s * t_{Bit}$ 

Ausbreitungsverzögerung  $d_{prop} = \frac{dist}{v_o}$ 

Übertragungszeit  $d_{trans} = \frac{L}{R} = \left[\frac{bit}{s}\right]$ 

Ende-zu-Ende-Verzögerung  $d_{e2e} = d_{prop} + d_{trans}$ 

Leitungsverm. Übertragung  $t_L = \frac{L_{Nachricht}}{R}$ 

Nachrichtenver. Übertragung  $t_N = (k+1) \frac{L_{Nachricht}}{R}$ 

Paketver. Übertragung  $t_P = (k + \frac{Laenge_{Nachricht}}{Laenge_{Pakete}}) * \frac{L_{Packet}}{R} = (1 + \frac{k}{n}) * \frac{L_{Nachricht}}{R}$ 

Kanalkap. Nyquist  $R_{max} = 2 * H * log_2 n$ 

Kanalkap. Shannon  $R_{max} = H * log_2(1 + \frac{P_signalleistung}{P_rauschleistung})$  mit  $r = 10 * log_{10} * \frac{P_s}{P_r}$ 

Bandwirth Delay

Link Last LAN last

Fehlerfrei Send and Wait  $S = \frac{1}{(1+2a)}$  wobei  $a = \frac{T_{prop}}{T_{trans}}$ 

Fehlerhaft Send and Wait  $S = \frac{1-P}{1+2a}$ 

Fehlerfreies Sliding Window S = 1, fallsW >= 2a + 1, W/(2a + 1)sonst

Selective Reject S = 1 - P, fallsW >= 2a + 1, (W(1 - P))/(2a + 1)sonst

**Go-Back-N**  $S = \frac{1-P}{1+2aP}, fallsW >= 2a+1, \frac{W(1-P)}{(2a+1)(1-P+WP)} sonst$ 

Effizienz  $\frac{T_{packet}}{T_{packet}+d+T_{ack}+d}$ 

efficiency  $\frac{1}{(1+5*\frac{t_{prop}}{t_{trans}})}$ 

Round Trip Time EstimatedRTT = (1 - a) \* EstimatedRTT + a \* SampleRTT

TCP Durchsatz  $0.75 * \frac{W}{RTT}$ 

#### Konkrete Netzwerke und Protokolle Hardwareschicht

Realisierung	10Base2/5 Ethernet	bis 1GBit Ethernet	Token-Bus	Token-Ring	DQDB	FDDI
Protokoll	CSMA/CD	CSMA/CD	Token-Bus	Token-Ring	Distributed Queue Dual Bus	Fiber Distributed Data Interface
IEEE	802.3	802.3	802.4	802.5	802.6	-
physische Topologie	Bus	Bus	Bus/Baum	Ring/Stern	Bus/Ring	Ring+ Ersatz
logische Topologie	Bus	Stern	Ring	Ring	Bus	Ring
Leitungskodierung	Biphase-L	unterschiedlich		Differential		4B/5B, NRZI
Bitrate	10 Mbit/s	10-1000 Mbit/s	1,5/10  Mbit/s	1-1000 Mbit/s	44,736 Mbit/s	x '
Baudrate	20 MBaud	20-2000 MBaud	,	,	,	1,25*x
Kanalzugriff	CSMA/CD	CSMA/CD	Token	Token	DQDB-Zellen	Token
Anwendungsgebiet	LAN '	LAN '	Zeitkritische Systeme	Zeitkritische Systeme	MÅN	MAN

# ISO/OSI Layer

PH	Layer	Dateneinheit   bit	Aufgaben	Typische Spezifizierungsaufgaben in dieser Schicht
РΠ	Physisch	Dit	• Senden und Empfangen von Folgen von Bits	<ul> <li>Definition des Mediums</li> <li>Festlegung der Spannungsbereiche von 0 und 1</li> <li>Festlegung der Übertragungsdauer eines Bits</li> <li>Festlegung der Anzahl der Leitungen und ihrer Nutzung</li> <li>Zeitliche Synchronisation (Non-Return to Zero Level oder Manchstercodierung)</li> <li>Breitband- vs Basisbandübertragung (Amplituden-/Phasen-/Frequenzmodulation)</li> </ul>
L	Link	Datenrahmen	<ul> <li>Senden und Empfangen von Datenrahmen</li> <li>dazu Generierung und Erkennung von Rahmenbegrenzern</li> <li>Bearbeitung von Bestätigungsrahmen</li> <li>Flussregelung</li> <li>Fehlererkennung</li> </ul>	<ul> <li>Festlegung der Rahmenbegrenzer</li> <li>Festlegung des Fehlerbehandlungsverfahrens</li> <li>Festlegung der Möglichkeiten der Flussteuerung</li> <li>Im Fall von Halb-duplex oder multipoint links muss der Zugriff auf das Medium kontrolliert werden und Peersysteme müssen addressiert werden.</li> <li>Framing durch Charakterzählen, Flagbitmuster/Bitstuffing oder Codeverletzung</li> <li>Fehlererkennung &amp; -kontrolle (vorwärts/rückwärts) mit Redundanz (Parität), Hemmingdistanz, Cyclic Redundancy Check (CRC)</li> <li>Send and Wait (Sliding Window), Go-Back-N, Selective Reject</li> </ul>
N	Network	Datagramm, Paket	<ul> <li>Routing des Datenverkehrs</li> <li>Absicherung von Verbindungsqualitäten</li> <li>optional: Abrechnungsfunktion</li> </ul>	<ul> <li>Der N-Service ist uniform, unabhängig von der Variation an Subnetwork Technologien, Topologien, QoS und der Organisation</li> <li>Netzwerk Addresse = Endsystem Addresse</li> </ul>
T	Transport	TPDU (Transport Protocol Data Unit)	Aufbau virtueller Point-to-Point- Verbindungen     Senden im Broadcast und Multicast Modus     optional: Aufteilen der Transportverbindung auf mehrere Netzverbindungen     optional: Multiplexen mehrerer Transportverbindungen auf einer Netzverbindung	Sendeseite: Segmentiert Anwendungsnachrichten und leitet diese Segmente an die Netzwerkschicht     Empfangsseite: Reassembliert Segmente in Nachrichten und leitet diese an die Anwendungsschicht weiter     Fehlerkontrolle: Durch Sequenznummern, ACKs und Neuübertragungen     Flusskontrolle: Durch Inspizieren von ACKs und Permits     Staukontrolle: Durch das Verlangsamen des Senders, wenn Pakete oder ACKs verloren gehen
S	Session	SPDU (Session Protocol Data Unit)	Aufnahme und Entgegennahme einer Sitzung     z.B. Authentifizierung an einem anderen Rechner     Bereitstellen von Synchronisierungspunkten zur Wiederaufnahme von abgebrochenen Verbindungen	<ul> <li>Quarantine Data delivery - Eine ganze Gruppe von übertragenen S-SDUs wird zugestellt auf explizite Anfrage des Senders</li> <li>Interaktionsverwaltung erlaubt ausdrücklich festzulegen, welcher S-User das Recht bekommt zu übertragen</li> </ul>
Р	Presentation	PPDU (Presentation Protocol Data Unit)	Konvertierung der Daten in das Netzdatenformat	• Ausschließlich die Syntax wird modifiziert um die Semantik beizubehalten
A	Application	APDU (Application Protocol Data Unit)	Bereitstellung anwendungsunterstützender Elemente	<ul> <li>Unterstützt den direkten Endnutzer durch die Bereitstellung einer Vielzahl an application services</li> <li>Genereller Typ (z.B. Entfernte prozedurale Anrufe, Transaktionsdurchführung,)</li> <li>Spezifischer Typ (z.B. Virtuelles Terminal, Dateiübertragungszugriff und Verwaltung, Arbeitswechsel,)</li> </ul>