Modul Pra-praktikum IF2230 Jaringan Komputer

1 - Perkenalan CPT, Frame Switching, LAN, VLAN, dan Subnetting

Dipersiapkan oleh Sister'21

Waktu Mulai:

Selasa, 24 September 2024, 15:00 WIB

Waktu Akhir:

Selasa, 1 Oktober 2024, 13:00 WIB

I. Daftar Revisi

- 1. Mengubah waktu mulai dan akhir praktikum
- 2. Mengubah format nama submisi

II. Latar Belakang dan Peraturan

Tugas ini ditujukan untuk mempersiapkan peserta untuk praktikum pertama kuliah ini. Dengan menyelesaikan tugas ini, praktikan diharapkan memiliki persiapan dan pengetahuan dasar terhadap materi yang dibutuhkan.

Berikut topik-topik yang menjadi lingkup modul ini:

- Perkenalan Cisco Packet Tracer
- Frame Switching
- LAN dan Subnetting
- VLAN

Kerjakan tugas ini dengan mengikuti peraturan-peraturan berikut:

- 1. Pra-praktikum ini menjadi syarat untuk praktikum yang akan diadakan terkait modul ini. Tidak mengumpulkan tugas/modul ini akan menyebabkan nilai praktikum 0.
- Kumpulkan tugas anda sesuai dengan arahan pengumpulan yang terdapat pada bagian "Deliverables". Pengumpulan yang tidak sesuai dengan arahan akan mengurangi nilai praktikan.
- 3. Praktikan diperbolehkan mengerjakan bersama-sama dengan praktikan lain dan menggunakan referensi & material yang dianggap sesuai ketentuan; namun, praktikan diharapkan memahami segala yang telah dikerjakan pada pengumpulan.
- 4. Praktikan tidak diperbolehkan untuk menyalin materi referensi atau pekerjaan praktikan lain secara langsung ke dalam pekerjaan praktikan.
- Tanyakan segala pertanyaan terkait tugas ini pada sheet Q&A.
- 6. Revisi akan dilakukan secara langsung pada dokumen yang diberikan saat rilis dan akan ditambahkan pada bagian "Daftar Revisi". Bagian-bagian yang direvisi akan diberi warna khusus.

Segala bentuk kecurangan akademik (seperti mengganti nama dan mengumpulkan tugas praktikan lain, plagiarisme, dan sebagainya) akan mengakibatkan ketidaklulusan mata kuliah ini (dan sanksi-sanksi lain yang berlaku dalam lingkungan akademik ITB).

III. Deliverables


Kumpulkan tugas ini dengan mengikuti peraturan-peraturan berikut:

- 1. Buatlah salinan dari dokumen ini, dan kerjakan tugas-tugas ini pada salinan dokumen praktikan masing-masing.
- 2. Ikuti arahan dan instruksi yang diberikan pada setiap bagian untuk menyelesaikan pra-praktikum ini. Bagian-bagian yang perlu dikerjakan terdapat pada tabel-tabel dengan header kuning dan isi jawaban anda pada bagian dengan label Jawab.
- 3. Semua *screenshot* harus dapat dibaca dengan jelas. Segala *screenshot* yang tidak dapat dibaca dengan jelas dengan akibat apapun tidak akan dinilai.
- 4. Simpan tugas anda dengan format berikut:
- 5. Kumpulan tugas anda melalui form ini. Upload dokumen anda dengan format penamaan: <a href="https://example.com/irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:irra/linear-new-mailto:

IV. Modul Pra-praktikum


IV.1. Perkenalan Cisco Packet Tracer

Cisco Packet Tracer adalah kakas simulasi jaringan komputer yang dikembangkan oleh Cisco. Kakas ini digunakan terutama untuk tujuan pembelajaran dan tidak menyimulasikan jaringan atau perangkat seperti *virtual machine*. Kakas ini khusus menyediakan perangkat-perangkat keras jaringan Cisco.




Cisco Packet Tracer menyediakan simulasi perangkat keras pada perangkat-perangkat yang anda tambahkan, yang memungkinkan anda menambah/mengurangi modul-modul pada

perangkat tersebut. Antarmuka ini dapat diakses dengan *double click* pada perangkat, dan memilih bagian '*Physical*' pada menu bagian atas.



Gambar 1. Antarmuka Konfigurasi Perangkat Keras pada Cisco ISR2811

Router dan switch dikonfigurasi pada lokasinya secara langsung melalui serial port yang diakses menggunakan rollover cable, umumnya menggunakan perangkat lunak seperti Putty atau SecureCRT. Namun, Cisco Packet Tracer menyederhanakan proses ini dengan menyediakan CLI (Command Line Interface) pada antarmuka yang sama dengan antarmuka perangkat keras dengan memilih 'CLI' pada menu bagian atas.



Gambar 2. CLI pada Cisco ISR2811

Apa itu *rollover cable? rollover cable* adalah salah satu konfigurasi <u>RJ45</u> dengan jenis kabel <u>UTP (Unshielded Twisted Pair)</u>. Kabel-kabel dihubungkan dengan urutan *rolling*: 1-to-8, 2-to-7, 3-to-6, dan seterusnya hingga 8-to-1. Terdapat konfigurasi kabel lain seperti *Straight-through* dan *Crossover*. Naumn, kabel-kabel ini sudah jarang digunakan sejak munculnya <u>Auto MDI-X</u>.

Terdapat beberapa mode konfigurasi pada CLI Perangkat-perangkat Cisco. Saat pertama kali terhubung, pengguna mengakses dengan mode *User EXEC*. Mode ini ditandai dengan simbol '>' sebagai pemisah antara *hostname* (nama perangkat) dan terminal aktif. Untuk menampilkan petunjuk-petunjuk terkait *command* CLI, pengguna dapat mengetikkan '?' untuk menampilkan daftar *command* yang ada atau menunjukkan *completion* berdasarkan *state* dari CLI.

```
Router>?
Exec commands:
  <1-99> Session number to resume
  connect Open a terminal connection disable Turn off privileged commands
  disconnect Disconnect an existing network connection
  enable Turn on privileged commands
                Exit from the EXEC
  exit
  exit
logout
ping
resume
show
                Exit from the EXEC
                Send echo messages
                Resume an active network connection
                Show running system information
  ssh Open a secure shell client connection telnet Open a telnet connection terminal Set terminal line parameters
  traceroute Trace route to destination
Router>
```

Gambar 3. Command pada Mode User EXEC Cisco ISR2811

Pada daftar *command* di atas, hanya sedikit konfigurasi perangkat yang dapat dilakukan pada mode ini. Untuk melakukan konfigurasi pada perangkat, pengguna pertama harus memasuki mode *privileged EXEC* dengan *command* 'enable'. Mode *privileged EXEC* ditandai dengan simbol '#' sebagai pemisah antara *hostname* dan terminal aktif.

```
Router>en
Router#?
Exec commands:
 <1-99>
            Session number to resume
  auto
            Exec level Automation
 clear
            Reset functions
            Manage the system clock
  clock
  configure Enter configuration mode
  connect
            Open a terminal connection
            Copy from one file to another
           Debugging functions (see also 'undebug')
  delete
            Delete a file
           List files on a filesystem
 disable
             Turn off privileged commands
 disconnect Disconnect an existing network connection
 enable
             Turn on privileged commands
            Erase a filesystem
 erase
            Exit from the EXEC
  exit
            Exit from the EXEC
 logout
 mkdir
        Create new director,
Display the contents of a file
            Create new directory
 more
            Disable debugging informations
 no
            Send echo messages
 ping
  reload
            Halt and perform a cold restart
  resume
            Resume an active network connection
  rmdir
            Remove existing directory
            Send a message to other tty lines
  send
           Run the SETUP command facility
  setup
 show
            Show running system information
  ssh
            Open a secure shell client connection
            Open a telnet connection
  terminal
           Set terminal line parameters
  traceroute Trace route to destination
  undebug Disable debugging functions (see also 'debug')
             Configure VLAN parameters
             Write running configuration to memory, network, or terminal
```

Gambar 4. Command pada Mode Privileged EXEC Cisco ISR2811

Pada gambar di atas, mengetikkan 'en' memiliki efek seperti mengetikkan 'enable' secara lengkap. Cisco CLI dapat mengeksekusi singkatan command ketika hanya ada satu command

yang diawali dengan singkatan tersebut. Pada contoh di atas, tidak terdapat command lain yang diawali dengan 'en' pada mode *User EXEC*.

Terdapat banyak *command* yang dapat dijalankan pada mode *Privileged EXEC*, namun konfigurasi tertentu diakses dengan mengaktifkan mode konfigurasi spesifik. Konfigurasi umum perangkat dapat dilakukan pada mode *Global Configuration* yang diakses dengan *command* 'configure terminal' pada mode Privileged EXEC. Mode *Global Configuration* ditandai dengan '(config)#' sebagai pemisah antara *hostname* dan terminal aktif.

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#?
Configure commands:
                                                            Authentication, Authorization and Accounting.
     access-list
                                                             Add an access list entry
    banner Define a login banner
bba-group Configure BBA Group
boot Modify system boot parameters
cdp Global CDP configuration subcommands
class-map Configure Class Map
Global CDP configuration subcommands

class-map

Configure Class Map

Configure time-of-day clock

config-register

Crypto

Encryption module

default

Set a command to its defaults

dial-peer

Dial Map (Peer) configuration commands

do

To run exec commands in config mode

dotl1

IEEE 802.11 config commands

enable

Modify enable password parameters

end

Exit from configure mode

ephone

define ethernet phone

ephone-dn

configure ephone phone lines (Directory Numbers)

exit

Exit from configuration subcommands

hostname

Set system's network name

interface

Select an interface to configure

ip

Global IPv6 configuration subcommands

key

Key management

Incommands

Key management
    Global IP configuration subcommands ipv6 Global IPv6 configuration commands key Key management line Configure a terminal line lldp Global LLDP configuration subcommands logging Modify message logging facilities login Enable secure login checker.
                                                            Enable secure login checking
     mac-address-table Configure the MAC address table
                                                            Negate a command or set its defaults
   ntp Configure NTP
parameter-map parameter map
parser Configure parser
policy-map Configure QoS Policy Map
port-channel EtherChannel configuration
priority-list Build a priority list
privilege Command privilege parameters
queue-list Build a custom queue list
router Enable a routing process
secure Secure image and configuration archival commands
security Infra Security CLIs
service Modify use of network based services
snmp-server Modify SNMP engine parameters
spanning-tree Spanning Tree Subsystem
tacacs-server Modify TACACS query parameters
telephony-service username Establish User Name Authentication
                                                            Configure NTP
                                Establish User Name Authentication
Virtual Private Dialup Network
     username
     vpdn
     vpdn-group VPDN group configuration
zone FW with zoning
     zone-pair
                                                          Zone pair command
Router(config)#
```

Gambar 5. Global Configuration Mode commands on Cisco ISR2811

Terdapat beberapa mode konfigurasi lain, beberapa di antaranya adalah mode *line configuration*, mode *interface configuration*, mode *multi-interface configuration*. Sebagian mode-mode tersebut akan digunakan pada aktivitas lab ke depannya. Anda dapat mengakses penjelasan lebih lengkap terkait CLI pada Cisco IOS official CLI reference book.

Catatan: Ketika anda memasukkan command yang tidak dikenali oleh Cisco CLI, CLI akan melakukan DNS lookup (DNS akan dipelajari di kelas kedepannya), dan mengakibatkan pengguna harus menunggu cukup lama (yang cukup mengganggu jika anda banyak melakukan kesalahan command (yang telah dialami oleh para asisten dahulu (yang tentu saja maklum terjadi ketika baru saja memulai menggunakan CLI Cisco))) Untuk mengatasi hal ini, terdapat beberapa hal yang dapat anda lakukan:

- Batalkan command Gunakan Ctrl+shift+6
- Gunakan fitur Fast Forward Time (or Alt+D) di simulator



 Nonaktifkan DNS lookup pada perangkat Aktifkan mode Global Configuration (telah dibahas di bagian sebelumnya) dan gunakan command

no ip domain-lookup

Kami sangat menyarankan anda untuk menggunakan "?" setiap kali anda menggunakan command baru untuk mendapatkan intuisi dan pengertian lebih terkait sintaks CLI dari sekarang.


Tugas 2

Q | Konfigurasi switch yang telah anda tambahkan pada Tugas 1: Set hostname menjadi nama belakang anda Set unencrypted password untuk menghubungkan perangkat

- Set unencrypted password untuk mengakses mode privileged EXEC
- Encrypt the password to enter privileged mode using MD5 algorithm
- Save konfigurasi

Lampirkan *screenshot-screenshot* berikut pada kolom jawaban di bawah:

- Prompt password saat menghubungkan CLI
- Prompt password saat memasuki mode privileged EXEC
- Konfigurasi perangkat sebelum dan sesudah password dienkripsi
- Startup-config sebelum dan sesudah saving (cukup highlight sebagian perubahan)



Konfigurasi perangkat sebelum password dienkripsi

```
Andini#show running-config
Building configuration...
Current configuration: 1127 bytes
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
hostname Andini
enable password wig23
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
interface FastEthernet0/1
interface FastEthernet0/2
interface FastEthernet0/3
interface FastEthernet0/4
interface FastEthernet0/5
interface FastEthernet0/6
interface FastEthernet0/7
interface FastEthernet0/8
interface FastEthernet0/9
interface FastEthernet0/10
interface FastEthernet0/11
interface FastEthernet0/12
```

```
interface FastEthernet0/14
interface FastEthernet0/15
interface FastEthernet0/16
interface FastEthernet0/17
interface FastEthernet0/18
interface FastEthernet0/19
interface FastEthernet0/20
interface FastEthernet0/21
interface FastEthernet0/22
interface FastEthernet0/23
interface FastEthernet0/24
interface GigabitEthernet0/1
interface GigabitEthernet0/2
interface Vlan1
no ip address
shutdown
line con 0
password wig23
login
line vty 0 4
login
line vty 5 15
login
end
```

Konfigurasi perangkat sesudah password dienkripsi

```
Andini#show running-config
Building configuration...
Current configuration: 1152 bytes
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
hostname Andini
enable secret 5 $1$mERr$TT.iZgwwm9rmixiZqW2gV0
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
interface FastEthernet0/1
interface FastEthernet0/2
interface FastEthernet0/3
interface FastEthernet0/4
interface FastEthernet0/5
interface FastEthernet0/6
interface FastEthernet0/7
interface FastEthernet0/8
interface FastEthernet0/9
interface FastEthernet0/10
interface FastEthernet0/11
interface FastEthernet0/12
```

```
interface FastEthernet0/14
interface FastEthernet0/15
interface FastEthernet0/16
interface FastEthernet0/17
interface FastEthernet0/18
interface FastEthernet0/19
interface FastEthernet0/20
interface FastEthernet0/21
interface FastEthernet0/22
interface FastEthernet0/23
interface FastEthernet0/24
interface GigabitEthernet0/1
interface GigabitEthernet0/2
interface Vlan1
no ip address
 shutdown
line con 0
 password wig23
 login
line vty 0 4
 login
line vty 5 15
login
end
```

Ц

Startup-config sebelum saving (cukup highlight sebagian perubahan)

Andini#show startup-config startup-config is not present

Startup-config sesudah saving (cukup highlight sebagian perubahan)

```
Andini#show startup-config
Using 1152 bytes
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
hostname Andini
enable secret 5 $1$mERr$TT.iZgwwm9rmixiZqW2gV0
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
interface FastEthernet0/1
interface FastEthernet0/2
interface FastEthernet0/3
interface FastEthernet0/4
interface FastEthernet0/5
interface FastEthernet0/6
interface FastEthernet0/7
interface FastEthernet0/8
interface FastEthernet0/9
interface FastEthernet0/10
interface FastEthernet0/11
interface FastEthernet0/12
interface FastEthernet0/13
interface FastEthernet0/14
interface FastEthernet0/15
interface FastEthernet0/16
interface FastEthernet0/17
```

```
interface FastEthernet0/18
interface FastEthernet0/19
interface FastEthernet0/20
interface FastEthernet0/21
interface FastEthernet0/22
interface FastEthernet0/23
interface FastEthernet0/24
interface GigabitEthernet0/1
interface GigabitEthernet0/2
interface Vlan1
no ip address
 shutdown
line con 0
password wig23
login
line vty 0 4
login
line vty 5 15
login
end
```

IV.2. Frame Switching

Sebuah frame adalah <u>PDU (Protocol Data Unit)</u> pada *layer* ke-2 <u>OSI Model</u>, *data link layer*. *Data link layer* menyediakan *transfer* data antar *node* yang terhubung secara langsung. Selain itu, *layer* ini mendeteksi dan bisa saja mengoreksi *error* yang muncul pada *physical layer* dan mendefinisikan protokol untuk memulai dan menutup koneksi antar dua perangkat yang terhubung secara fisik. *Layer* ini juga menyediakan protokol untuk mengatur *flow* antar node.

OSI model

Layer			Protocol data unit (PDU) Function ^[26]					
Host layers	7	Application		High-level protocols such as for resource sharing or remote file access, e.g. HTTP.				
	6	Presentation	Data	Translation of data between a networking service and an application; including character encoding, data compression and encryption/decryption				
	5	Session		Managing communication sessions, i.e., continuous exchange of information in the form of multiple back-and-forth transmissions between two nodes				
	4	Transport	Segment, Datagram	Reliable transmission of data segments between points on a network, including segmentation, acknowledgement and multiplexing				
	3	Network	Packet	Structuring and managing a multi-node network, including addressing, routing and traffic control				
Media layers	2	Data link	Frame	Transmission of data frames between two nodes connected by a physical layer				
	1	Physical	Bit, Symbol	Transmission and reception of raw bit streams over a physical medium				

Gambar 6. Tabel OSI Model

Switch bekerja pada layer ini dengan mencatat *identifier* perangkat yang bernama MAC (Media Access Control) dan memetakan *identifier* tersebut dengan antarmuka *port* yang terhubung pada MAC Table. Meskipun demikian, alamat yang digunakan pada antarmuka jaringan komputer tidak menggunakan MAC address melainkan IP address, karena MAC address ditujukan sebagai *identifier* dari *network interface controller* dan tidak ditujukan sebagai alamat untuk *routing* komunikasi antar *node*. ARP (Address Resolution Protocol) digunakan untuk menentukan MAC address dari IP address, karena transmisi antar *node* menggunakan MAC address.


Ping adalah kakas jaringan komputer yang digunakan untuk memeriksa keterjangkauan perangkat dalam jaringan melalui *internet protocol* dengan menggunakan ICMP. Kakas ini akan sangat sering digunakan dalam aktivitas-aktivitas lab ke depannya. Untuk memahami *frame switching*, kita dapat menggunakan *ping* sebagai contoh. *Ping* biasa dijalankan dengan perintah berikut

ping <IP_Address>

Misalkan terdapat dua komputer yang terhubung dengan satu sama lain melalui *switch* yang baru dinyalakan dengan *MAC address table* yang kosong, PC0 terhubung dengan *IP address* 192.168.1.1 dan *subnet mask* 255.255.255.0 serta PC1 terhubung dengan *IP address* 192.168.1.2 dan *subnet mask* 255.255.255.0, *ping* akan dijalankan dengan langkah-langkah berikut:

Step	Explanation
ARP Request PC0 ke Switch	PC0 hanya memiliki informasi <i>IP address</i> PC1, jadi PC0 mengirimkan <i>ARP request</i> dengan tujuan <i>MAC address</i> ffff:ffff:ffff pada frame header.
ARP Request Flooding Switch ke semua PC kecuali PC0	Karena switch memiliki MAC address table yang kosong, tidak ada informasi mengenai tujuan paket tersebut, sehingga switch mengirimkan paket tersebut ke semua port kecuali port yang menerima paket tersebut (hal ini dinamakan flooding). Switch juga mencatat MAC address PC0 yang terdapat pada frame header yang diterimanya beserta port yang menerimanya.
ARP Reply PC1 ke Switch	PC1 mengenali <i>IP address</i> pada <i>ARP</i> payload dan membalas request tersebut ke switch.
ARP Reply Switch ke PC0	Switch telah mencatat <i>MAC address</i> PC0 dan meneruskan paket menuju <i>port</i> yang sesuai. Switch juga mencatat <i>MAC address</i> PC1 yang terdapat pada <i>frame header</i> beserta <i>port</i> yang sesuai.
ICMP Echo Request PC0 ke Switch	Setelah mengetahui <i>MAC address</i> PC1, PC0 mengirimkan paket ICMP.
ICMP Echo Request Switch ke PC1	Switch melakukan <u>decapsulation</u> paket ICMP hingga terdapat <i>MAC address</i> tujuan, mengenkapsulasi ulang paket tersebut, dan meneruskan paket ICMP menuju <i>port</i> tujuannya.
ICMP Echo Reply PC1 ke Switch	PC1 membalas <i>request</i> ICMP PC0, mengkonfirmasi <i>liveness</i> dan <i>reachability</i> PC1.
ICMP Echo Reply Switch ke PC0	Switch melakukan <i>decapsulation</i> paket ICMP hingga terdapat <i>MAC address</i> tujuan, mengenkapsulasi ulang paket tersebut, dan meneruskan paket ICMP menuju <i>port</i> tujuannya.

Cisco Packet Tracer memiliki fitur untuk memperlambat aktivitas perangkat-perangkat. Fitur ini dapat digunakan untuk memvisualisasikan cara kerja *ping request* seperti yang telah dijelaskan di atas. Selain itu, anda juga dapat melihat isi dari data komunikasi antar *node* dengan meng-klik ikon surat atau melalui entri pada *event list*.



Gambar 7. Fitur Simulasi Cisco Packet Tracer

Tugas 3


Q Pada Cisco Packet Tracer, buatlah topologi *star* yang terdiri dari satu 2960 Switch yang terhubung pada 4 komputer.


Gunakan *display name* dan *IP address* pada setiap perangkat, urutan penomoran PC dibebaskan:


- Switch_<NIM>: -
- PC1 <NIM>: 192.168.1.1, subnet mask 255.255.255.0
- PC2_<NIM>: 192.168.1.2, subnet mask 255.255.255.0
- PC3 <NIM>: 192.168.1.3, subnet mask 255.255.255.0
- PC4_<NIM>: 192.168.1.4, subnet mask 255.255.255.0


Kemudian coba lakukan *ping* PC4 dari PC1 dan amati langkah-langkah yang terjadi seperti penjelasan di atas.


Lampirkan topologi dan langkah-langkah *ping* pada kolom di bawah (gunakan <u>fitur simulasi packet tracer!</u>). Selain itu, jelaskan apa yang terjadi pada setiap langkah pada *ping*.











IV.3. LAN dan Subnetting

LAN adalah singkatan dari *Local Area Network*. Secara formal, LAN didefinisikan sebagai jaringan dengan satu *broadcast domain*, yang merupakan area atau grup dari *nodes* yang menerima *broadcast* yang sama dari perangkat jaringan pada **data link layer**. Berdasarkan definisi tersebut, **perangkat dalam sebuah jaringan tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat dalam jaringan lain tanpa <u>routing</u>. Semua jaringan memiliki beberapa nomor-nomor penting, salah satu yang terutama adalah** *network address* **dan** *subnet mask***.**

Network address terdiri dari **IP address** yang digunakan perangkat-perangkat dan jaringan lain untuk mengidentifikasi sebuah jaringan. Namun, **IP address** tidak memberikan informasi yang cukup terkait "bagian" jaringan mana yang dirujuk oleh nomor tersebut, sebuah informasi tambahan diperlukan untuk membedakan *network address* dari *device address*. Sumber informasi tambahan ini dikenal sebagai **subnet mask**. Sederhananya, **subnet mask** adalah

nomor dengan panjang 32-bit (pada IPv4) yang memungkinkan perangkat untuk membedakan bagian dari *IP address* yang merupakan bagian dari jaringan, dan yang merupakan bagian dari perangkat dalam jaringan tersebut.

Sebagai contoh, sebuah komputer yang terhubung pada jaringan memiliki *IP address* 192.168.100.1, dan *subnet mask* 255.255.255.0. Untuk mempermudah penulisan, digunakan notasi *IP address* 192.168.100.1/24 yang disebut *CIDR notation*. Untuk mendapatkan *network address* dari alamat tersebut, gunakan operator AND pada kedua nomor. Operasi tersebut menghasilkan 192.168.100.0. Semua alamat, dan hanya alamat dari 192.168.100.1 hingga 192.168.100.254 merupakan perangkat yang terhubung pada jaringan tersebut (bagaimana dengan 192.168.100.0/24 & 192.168.100.255/24?).

Terdapat nomor penting lain, yaitu **broadcast address**, yang dapat digunakan untuk mengirimkan pesan kepada semua perangkat lain dalam jaringan yang sama, yaitu pada broadcast domain yang sama. Nomor ini adalah alamat terakhir dalam jaringan. Pada contoh di atas, broadcast address jaringan tersebut adalah 192.168.100.255.

Tugas 4

Q Pada Cisco Packet Tracer, buat dua topologi *star*, masing-masing terdiri dari satu 2960 Switch yang terhubung ke tiga komputer. Hint: gunakan ulang dengan meng-*copy* dan sesuaikan hasil dari tugas sebelumnya.

Untuk topologi pertama, gunakan *display name* dan *IP address* berikut untuk masing-masing perangkat. Urutan penomoran PC dibebaskan:(**IP address terakhir bukan salah ketik**)

- SwitchA <NIM>: -
- PC1A_<NIM>: 192.168.1.1, subnet mask 255.255.255.0
- PC2A <NIM>: 192.168.1.2, subnet mask 255.255.255.0
- PC3A <NIM>: 192.168.2.3, subnet mask 255.255.255.0

Untuk topologi ke-dua, gunakan *display name* dan *IP address* berikut untuk masing-masing perangkat. Urutan penomoran PC dibebaskan:(**IP address terakhir bukan salah ketik**)

- SwitchB <NIM>: -
- PC1B_<NIM>: 192.168.2.1, subnet mask 255.255.255.0
- PC2B <NIM>: 192.168.2.2, subnet mask 255.255.255.0
- PC3B <NIM>: 192.168.1.3, subnet mask 255.255.255.0

Kemudian, hubungkan SwitchA dan SwitchB pada port FastEthernet masing-masing.

Lampirkan topologinya, kemudian coba ping semua PC dari PC1A dan PC1B. Apa yang terjadi? Lampirkan hasilnya dan jelaskan! Α Topologi Root (5) (4) (60 (2) (60 01:41:00) **3 3 2 3 4** Scenario 0 V New Delete Copper Straight-Through 29°C Cerah 🔡 Q Search 👺 📜 🗯 👰 👨 🌀 🐗 🤻 🔌 🚎 PC1A 1. $PC1A \rightarrow PC2A$ PC1A_13522053 X Physical Config Desktop Programming Attributes Command Prompt Х Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0 C:\>ping 192.168.1.2 Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=9ms TTL=128 Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=4ms TTL=128 Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=4ms TTL=128 Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=4ms TTL=128 Ping statistics for 192.168.1.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 4ms, Maximum = 9ms, Average = 5ms 2. $PC1A \rightarrow PC3A$ C:\>ping 192.168.2.3 Pinging 192.168.2.3 with 32 bytes of data: Request timed out. Request timed out. Request timed out. Request timed out. Ping statistics for 192.168.2.3: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), 3. $PC1A \rightarrow PC1B$

```
C:\>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Ping statistics for 192.168.2.1:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

4. $PC1A \rightarrow PC2B$

```
C:\>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Ping statistics for 192.168.2.2:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

5. $PC1A \rightarrow PC3B$

```
C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.3:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

PC1B

1. $PC1B \rightarrow PC2B$

```
C:\>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<lms TTL=128

Ping statistics for 192.168.2.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

2. $PC1B \rightarrow PC3B$

```
C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

3. $PC1B \rightarrow PC1A$

```
Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

4. $PC1B \rightarrow PC2A$

```
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.1.2:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

5. $PC1B \rightarrow PC3A$

```
C:\>ping 192.168.2.3

Pinging 192.168.2.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time=1ms TTL=128

Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.2.3:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

PC1A dengan IP Address 192.168.1.1 hanya bisa berkomunikasi dengan PC yang memiliki IP Address 192.168.1.X. Yang bisa berubah-ubah hanya 8 bit terakhir saja karena terdapat /24 dimana batas IP Address ada di 24 bit yaitu 192.168.1. Maka PC1A tidak bisa berkomunikasi dengan PC yang memiliki IP Address 192.168.2.X karena sudah berbeda subnet. PC yang bisa berkomunikasi dengan PC1A adalah PC2A (192.168.1.2) dan PC3B (192.168.1.3).

PC1B dengan IP Address 192.168.2.1 hanya bisa berkomunikasi dengan PC yang memiliki IP Address 192.168.2.X. Yang bisa berubah-ubah hanya 8 bit terakhir saja karena terdapat /24 dimana batas IP Address ada di 24 bit yaitu 192.168.2. Maka PC1B tidak bisa berkomunikasi dengan PC yang memiliki IP Address 192.168.1.X karena sudah berbeda subnet. PC yang bisa berkomunikasi dengan PC1B adalah PC3A (192.168.2.3) dan PC2B (192.168.2.2).

Dengan memanfaatkan *isolation property* dari jaringan dan *subnet mask*, rentang *IP address* dapat dibagi menjadi jaringan-jaringan yang lebih kecil melalui *subnetting*. Sebagai contoh, dengan rentang *IP addresses* 192.168.100.0-192.168.100.255, dapat digunakan *subnet mask*

untuk membagi jaringan tersebut menjadi dua jaringan terpisah yang lebih kecil.seperti sub network 192.168.100.0/25 dan 192.168.100.128/25.

Tugas 5

Q Seperti tugas sebelumnya, buat dua topologi *star*, masing-masing terdiri dari satu 2960 Switch yang terhubung ke tiga komputer. Hint: gunakan ulang dan sesuaikan hasil dari tugas sebelumnya.

Untuk topologi pertama, gunakan *display name* dan *IP address* berikut untuk masing-masing perangkat. Urutan penomoran PC dibebaskan:(**IP address terakhir bukan salah ketik**)

- SwitchA_<NIM>: -
- PC1A <NIM>: 192.168.1.1, subnet mask 255.255.255.0
- PC2A <NIM>: 192.168.1.2, subnet mask 255.255.255.0
- PC3A_<NIM>: 192.168.1.129, subnet mask 255.255.255.0

Untuk topologi ke-dua, gunakan *display name* dan *IP address* berikut untuk masing-masing perangkat. Urutan penomoran PC dibebaskan:(**IP address terakhir bukan salah ketik**)


- SwitchB <NIM>: -
- PC1B_<NIM>: 192.168.1.3, subnet mask 255.255.255.0
- PC2B <NIM>: 192.168.1.4, subnet mask 255.255.255.0
- PC3B <NIM>: 192.168.1.130, subnet mask 255.255.255.0

Kemudian, hubungkan SwitchA dan SwitchB pada port FastEthernet masing-masing.

Lampirkan topologinya, kemudian coba lakukan ping semua PC dari PC1A dan PC1B. Apa yang terjadi? Lampirkan hasilnya dan jelaskan!

Kemudian, ganti *subnet mask* semua PC menjadi 255.255.255.128.

Coba lakukan ping semua PC dari PC1A dan PC1B. Apa yang terjadi? Lampirkan hasilnya dan jelaskan!



3. $PC1A \rightarrow PC1B$

```
C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=17ms TTL=128

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.3:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 17ms, Average = 4ms
```

4. $PC1A \rightarrow PC2B$

```
C:\>ping 192.168.1.4

Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=lms TTL=128

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<lms TTL=128

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<lms TTL=128

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<lms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.4:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = lms, Average = 0ms
```

5. $PC1A \rightarrow PC3B$

```
C:\>ping 192.168.1.130

Pinging 192.168.1.130 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time=1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.130:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

PC1B

1. $PC1B \rightarrow PC2B$

```
C:\>ping 192.168.1.4

Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<lms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms</pre>
```

2. $PC1B \rightarrow PC3B$

```
C:\>ping 192.168.1.130

Pinging 192.168.1.130 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time=17ms TTL=128
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time=17ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 17ms, Average = 4ms</pre>
```

3. $PC1B \rightarrow PC1A$

```
C:\>ping 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

4. PC1B → PC2A

```
C:\ping 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

5. $PC1B \rightarrow PC3A$

```
C:\>ping 192.168.1.129

Pinging 192.168.1.129 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.129: bytes=32 time<lms TTL=128

Reply from 192.168.1.129: bytes=32 time=2ms TTL=128

Reply from 192.168.1.129: bytes=32 time=1ms TTL=128

Reply from 192.168.1.129: bytes=32 time<lms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.129:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms
```

Baik dari PC1A maupun PC1B dapat berkomunikasi dengan PC manapun karena semua PC memiliki subnet yang sama yaitu 192.168.1.X

Subnet mask 255.255.255.128 PC1A (dokumentasi sesuai urutan)

- 1. $PC1A \rightarrow PC2A$
- 2. PC1A → PC3A
- 3. $PC1A \rightarrow PC1B$
- 4. $PC1A \rightarrow PC2B$
- 5. $PC1A \rightarrow PC3B$

```
PC1A_13522053
                                                                                                                                                                                            X
  Physical Config Desktop Programming Attributes
                                                                                                                                                                                          Х
  Command Prompt
  C:\>ping 192.168.1.2
  Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
  Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
  Ping statistics for 192.168.1.2:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
  C:\>ping 192.168.1.129
  Pinging 192.168.1.129 with 32 bytes of data:
  Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
  Ping statistics for 192.168.1.129:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
  C:\>ping 192.168.1.3
  Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:
  Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
  Ping statistics for 192.168.1.3:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
  C:\>ping 192.168.1.4
  Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:
  Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
  Ping statistics for 192.168.1.4:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
  C:\>ping 192.168.1.130
  Pinging 192.168.1.130 with 32 bytes of data:
  Request timed out.
  Request timed out.
Request timed out.
  Ping statistics for 192.168.1.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

PC1B (dokumentasi sesuai urutan)

- 1. $PC1B \rightarrow PC2B$
- 2. $PC1B \rightarrow PC3B$
- 3. $PC1B \rightarrow PC1A$
- 4. $PC1B \rightarrow PC2A$
- 5. $PC1B \rightarrow PC3A$

```
PC1B 13522053
                                                                                                                                                        X
 Physical Config Desktop Programming Attributes
 Command Prompt
                                                                                                                                                                  Х
  C:\>ping 192.168.1.4
  Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:
  Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
  Ping statistics for 192.168.1.4:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
  C:\>ping 192.168.1.130
  Pinging 192.168.1.130 with 32 bytes of data:
   Request timed out.
  Request timed out.
Request timed out.
  Request timed out.
  Ping statistics for 192.168.1.130:
        Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
  C:\>ping 192.168.1.1
  Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
  Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
  Ping statistics for 192.168.1.1:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
  C:\>ping 192.168.1.2
  Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
  Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
  Ping statistics for 192.168.1.2:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
 C:\>ping 192.168.1.129
 Pinging 192.168.1.129 with 32 bytes of data:
  Request timed out.
 Request timed out.
Request timed out.
  Request timed out.
  Ping statistics for 192.168.1.129:
         Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Baik PC1A maupun PC1B dapat berkomunikasi dengan semua PC lain kecuali PC3A dan PC3B karena subnet terbesar untuk subnet mask 255.255.255.128 pada kasus ini adalah 192.168.1.127. Karena PC3A memiliki IP Address 192.168.1.129 dan PC3B memiliki IP Address 192.168.1.130 yang berarti subnet nya sudah berbeda dengan subnet PC lain sehingga PC1A dan PC1B tidak bisa berkomunikasi dengan kedua PC tersebut.

IV.4. VLAN

VLAN adalah singkatan dari *Virtual Local Area Network*, yang berfungsi persis seperti LAN. Dengan VLAN, pada satu infrastruktur perangkat keras jaringan yang sama, yang bisa saja terletak pada lokasi fisik yang sama dapat dibagi menjadi beberapa LAN yang terpisah secara *logical*. Hal ini dapat digunakan untuk menggabungkan perangkat-perangkat dengan lokasi fisik berbeda-beda ke dalam sebuah jaringan tertentu tanpa harus membuat infrastruktur jaringan yang rumit (terdapat beberapa *use case* lain dari VLAN - silakan cari tahu).

VLAN dijalankan pada *data link layer*, dan bekerja dengan memberi *tag* pada *network frames*. Untuk membuat VLAN, dibutuhkan *managed switch* (seperti Cisco 2950 dan 2960). Manajemen *tag* dari *frame* dilakukan oleh switch, dan pengguna hanya perlu melakukan konfigurasi *grouping* port pada switch.

Tugas 6

Q Pada Cisco Packet Tracer, buat sebuah topologi *star*, masing-masing terdiri dari satu 2960 Switch yang terhubung ke empat komputer. Hint: gunakan ulang dan sesuaikan hasil dari tugas sebelumnya.(cek <u>Tugas 3</u>)

Gunakan *display name* dan *IP address* pada setiap perangkat, urutan penomoran PC dibebaskan:

- Switch <NIM>: -
- PC1 <NIM>: 192.168.1.1, subnet mask 255.255.255.0
- PC2 <NIM>: 192.168.1.2, subnet mask 255.255.255.0
- PC3 <NIM>: 192.168.1.3, subnet mask 255.255.255.0
- PC4 <NIM>: 192.168.1.4, subnet mask 255.255.255.0

Kali ini, hubungkan PC pada *port* FastEthernet switch sesuai dengan nomornya masing-masing (misal PC1 menuju *port* FastEthernet0/1). Ini hanya membantu mengurangi kebingungan pada langkah-langkah selanjutnya. Silakan gunakan *port* lain sesuka hati!

Kemudian, kosongkan *MAC address table* pada **switch** menggunakan clear mac-address-table.

Setelah mengosongkan MAC address table, tampilkan MAC address table saat ini menggunakan


show mac-address-table.

Tampilkan MAC address table dan jelaskan apa yang terjadi pada kolom di bawah ini.

Kemudian, lakukan ping setiap PC dari PC1, kemudian tampilkan MAC address table.








Tabel mac address dalam posisi kosong karena telah diclear sebelumnya

MAC address table setelah melakukan ping dari PC1 ke semua PC lain



MAC address dari tiap PC sudah terdaftar di dalam MAC address table karena saat PC1 melakukan ping ke masing-masing PC, switch mendaftarkan MAC address dari masing-masing PC sehingga MAC address masing-masing muncul di table

Q Setelah menyiapkan topologi perangkat keras, saatnya mengkonfigurasi VLAN. Konfigurasi VLAN untuk memisahkan PC1 & PC2 ke dalam satu VLAN, dan PC3 & PC4 ke dalam VLAN lain.

Lakukan ini dengan mengkonfigurasi *interface* (*port*) yang akan dikelompokkan ke dalam VLAN.


Hint: akses mode *interface configuration* menggunakan

interface [range] ... dan gunakan konfigurasi switchport


Tampilkan konfigurasi VLAN!

Hint: tampilkan konfigurasi VLAN menggunakan show VLAN

Lakukan *ping* ke semua PC dari PC1, kemudian lakukan hal yang sama dari PC4. Apa yang terjadi? Jelaskan pada kolom jawaban di bawah. Kemudian, tampilkan *MAC address table* dari switch!




Ping dari PC1 ke PC2, PC3, PC4



Paste


Ping dari PC1 hanya berhasil ke PC2 karena PC1 dan PC2 berada di 1 VLAN yaitu VLAN0002, sedangkan PC3 dan PC4 berada di VLAN yang berbeda dengan PC1 sehingga PC1 tidak bisa berkomunikasi dengan P3 dan P4.

Ping dari PC4 ke PC1, PC2, PC3



Ping dari PC4 hanya berhasil ke PC3 karena PC4 dan PC3 berada di 1 VLAN yaitu VLAN0003, sedangkan PC1 dan PC2 berada di VLAN yang berbeda dengan PC4 sehingga PC4 tidak bisa berkomunikasi dengan P1 dan P2.

MAC Address Table setelah proses ping



Terkadang, infrastruktur sebuah jaringan terdiri dari berbagai *host* yang terhubung pada sebuah infrastruktur jaringan, dan sebuah switch tidak mampu menangani jumlah port yang dibutuhkan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang ada. Untuk mengatasi ini, dapat digunakan *bridge* (yang tidak akan digunakan untuk kegiatan *lab*), *backbone* switch (yang merupakan switch yang digunakan untuk menghubungkan switch-switch lain) yang menghubungkan *edge* switch, atau menghubungkan switch-switch yang ada (contohnya ring topology).


Karena tag VLAN diletakkan pada **frames**, kita dapat melakukan ini dengan mengkonfigurasi grup LAN pada switch yang memungkinkan PDU dengan tag tersebut agar dapat melalui *interface* yang tepat (belum tentu *port* karena akan diperkenalkan *trunk*)

Tugas 7

Q Pada Cisco Packet Tracer, buat dua topologi *star*, masing-masing terdiri dari satu 2960 Switch yang terhubung ke empat komputer.(seperti pada <u>Tugas 6</u>), kemudian hubungkan kedua switch dengan 2960 Switch lain.

Kali ini, gunakan *display name* dan *IP address* berikut pada setiap perangkat, urutan penomoran PC dibebaskan:

- Switch1_<NIM>: -
- PC1 <NIM>: 192.168.1.1, subnet mask 255.255.255.0
- PC2 <NIM>: 192.168.1.2, subnet mask 255.255.255.0
- PC3 <NIM>: 192.168.1.3, subnet mask 255.255.255.0
- PC4 <NIM>: 192.168.1.4, subnet mask 255.255.255.0
- Switch2 <NIM>: -
- PC5_<NIM>: 192.168.1.5, subnet mask 255.255.255.0
- PC6 <NIM>: 192.168.1.6, subnet mask 255.255.255.0
- PC7 <NIM>: 192.168.1.7, subnet mask 255.255.255.0
- PC8_<NIM>: 192.168.1.8, subnet mask 255.255.255.0
- Switch3_<NIM>: -



Sama seperti tugas seberlumnya, hubungkan PC1-4 menuju *port* FastEthernet Switch1 (PC1 menuju *port* FastEthernet0/1). Kemudian lakukan hal yang serupa pada PC5-8 di Switch2 (PC5 to port FastEthernet0/1, dan seterusnya) Seperti pada tugas sebelumnya, penggunaan port dibebaskan. Setelah menghubungkan PCs pada masing-masing switchnya, hubungkan kedua switch yang menghubungkan PC-PC ke Switch3,

Setelah menyiapkan topologi perangkat keras, saatnya mengkonfigurasi VLAN. Konfigurasi VLAN untuk memisahkan PC1, PC2, PC5, & PC6 ke dalam satu VLAN, dan PC3, PC4, PC7, & PC8 ke dalam VLAN lain. Silakan lakukan konfigurasi pada switch manapun yang anda perlukan.

Menghubungkan switch dengan switch lain dapat dilakukan dengan menghubungkan beberapa kabel untuk setiap grup VLAN, atau menggunakan trunking (ini akan sangat membantu pada aktivitas lab-lab berikutnya, sehingga sangat disarankan untuk dicoba)

Lakukan ini dengan mengkonfigurasi *interface* (*port*) yang akan dikelompokkan ke dalam VLAN.

Hint: akses mode *interface configuration* menggunakan interface [range] ... dan gunakan konfigurasi switchport

Tampilkan konfigurasi VLAN! (jika menggunakan trunking, tampilkan juga konfigurasi trunking)

Hint: tampilkan konfigurasi VLAN menggunakan


show VLAN

Hint: tampilkan konfigurasi trunking menggunakan

show interfaces trunk


Lakukan *ping* ke semua PC dari PC1, kemudian lakukan hal yang sama dari PC8. Apa yang terjadi? Jelaskan pada kolom jawaban di bawah. Kemudian, tampilkan *MAC address table* dari semua switch!

A | Konfigurasi VLAN Switch1




VLAN0002 berisi port untuk PC1 dan PC2 VLAN0003 berisi port untuk PC3 dan PC4

Konfigurasi trunking Switch1




Mode trunking pada Switch1 sudah menjadi on yang berarti Switch1 sudah dapat menyambung dengan Switch3 melalui port Fa0/9



VLAN0002 berisi port untuk PC5 dan PC6 VLAN0003 berisi port untuk PC7 dan PC8

Konfigurasi trunking Switch2



Mode trunking pada Switch2 sudah menjadi on yang berarti Switch2 sudah dapat menyambung dengan Switch3 melalui port Fa0/10

Konfigurasi VLAN Switch3 Andini#show vlan

Andir	ni#sho	w vlan										
VLAN	Name				Sta	tus Po	rts					
1	default				act:	Fa Fa Fa Fa	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2					
3 1002 1003 1004	token fddin		ılt		act: act: act: act: act:	ive ive ive ive ive		,	31g0/1 /			
VLAN	Туре	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2		
2 3	enet enet	100001 100002 100003	1500 1500	- -		- - -	- - -	- - -	0	0 0 0		
	fddi ore	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0		

Sudah ditambahkan VLAN0002 dan VLAN0003 pada Switch3 agar dapat menyambungkan komunikasi dari PC VLAN0002 pada Switch1 ke PC VLAN0002 Switch2 serta PC VLAN0003 pada Switch1 ke PC VLAN0003 Switch2.


Paste

Сору

Konfigurasi trunking Switch3


```
Andini#show interfaces trunk
Port
           Mode Encapsulation Status
                                                   Native vlan
Fa0/9
                        802.1q trunking
Fa0/10
           on
                       802.1q
                                     trunking
          Vlans allowed on trunk
Port.
          1-1005
1-1005
Fa0/9
Fa0/10
Port
           Vlans allowed and active in management domain
Fa0/9
           1,2,3
Fa0/10
           1,2,3
Port
           Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/9
           1,2,3
Fa0/10
           1,2,3
Andini#
```

Trunking bertujuan untuk menyambungkan antar switch agar PC VLAN0002 pada Switch1 dan PC VLAN0002 Switch2 serta PC VLAN0003 pada Switch1 dan PC VLAN0003 Switch2 dapat tersambung untuk berkomunikasi.




Ping dari PC1 hanya bisa sampai ke PC2, PC5, PC6 karena keempat PC itu berada di satu VLAN yang sama yaitu VLAN0002 dan telah dihubungkan oleh trunking Switch1, Switch2, dan Switch3. PC1 tidak dapat berkomunikasi dengan P3, P4, P7, P8 karena tidak berada di satu VLAN yang sama walaupun Switch1 dan Switch2 sudah terhubung oleh Switch3 melalui trunking.


Ping dari PC8 ke PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7



Ping dari PC8 hanya bisa sampai ke PC3, PC4, PC7 karena keempat PC itu berada di satu VLAN yang sama yaitu VLAN0003 dan telah dihubungkan oleh trunking Switch1, Switch2, dan Switch3. PC8 tidak dapat berkomunikasi dengan P1, P2, P5, P6 karena tidak berada di satu VLAN yang sama walaupun Switch1 dan Switch2 sudah terhubung oleh Switch3 melalui trunking.

Mac Address Switch1





Referensi

Cisco. (n.d.). Cisco Networking Academy. https://www.netacad.com

Lammle, T. (2020). CCNA certification study guide: Exam 200-301. Sybex.