# Programowanie równoległe i rozproszone

Monitory i zmienne warunku

# Problemy współbieżności

- → Problem producentów i konsumentów:
  - jedna grupa wątków produkuje (modyfikuje pewien zasób "powiększając" go), druga grupa konsumuje (modyfikuje zasób "pomniejszając" go) – jak zagwarantować sprawny (bez zakleszczeń i zagłodzeń) przebieg tej procedury
    - dostęp do zasobu może mieć tylko jeden wątek, ale dodatkowo istnieją warunki związane z zasobem, które mogą uniemożliwić wykonanie operacji - np. konsument nie może konsumować z pustego zasobu (kiedy jego rozmiar wynosi zero)
- → Problem czytelników i pisarzy
  - jedna grupa procesów (pisarze) modyfikuje zasób, druga grupa (czytelnicy) tylko odczytuje stan zasobu
    - nie ma dodatkowych warunków (zawsze można czytać albo pisać niezależnie od stanu zasobu), ale pisać może jednocześnie tylko jeden wątek, natomiast czytać może wiele wątków na raz

#### Zmienne warunku Pthreads

- → Zmienne warunku *condition variables*:
  - zmienne warunku są zmiennymi wspólnymi dla wątków, które służą do identyfikacji grupy uśpionych wątków
  - tworzenie zmiennej warunku:

int pthread\_cond\_init( pthread\_cond\_t \*cond, pthread\_condattr\_t \*cond\_attr)

 uśpienie wątku w miejscu identyfikowanym przez zmienną warunku cond, wątek śpi (czeka) do momentu, gdy jakiś inny wątek wyśle odpowiedni sygnał budzenia dla zmiennej cond

int pthread\_cond\_wait( pthread\_cond\_t \*cond, pthread\_mutex\_t \*mutex)

 sygnalizowanie (budzenie pierwszego w kolejności wątku oczekującego "na zmiennej "\*cond)

int pthread\_cond\_signal( pthread\_cond\_t \*cond)

 rozgłaszanie sygnału (budzenie wszystkich wątków oczekujących "na zmiennej " \*cond)

int pthread\_cond\_broadcast( pthread\_cond\_t \*cond)

#### Wykorzystanie zmiennych warunku

- → Schemat rozwiązania problemu producenta i konsumenta
  - procedura główna

```
pthread_mutex_t muteks= PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_cond_t nie_pelny, nie_pusty; // należy także zainicjować
int main(){
   pthread_t producent, konsument; zasob *fifo;
   fifo = inicjuj_zasob(); // zasob zawiera bufor do zapisu i odczytu
   // interfejs zasobu: inicjuj_zasob(), zasob_pelny(), zasob_pusty()
   // zasob_wstaw(...), zasob_pobierz()
   pthread_create( &producent, NULL, produkuj, fifo );
   pthread_create( &konsument, NULL, konsumuj, fifo );
   pthread_join( producent, NULL);
   pthread_join( konsument, NULL );
}
```

#### Wykorzystanie zmiennych warunku

→ procedura producenta

#### Wykorzystanie zmiennych warunku

→ procedura konsumenta

# Monitory

- → W ujęciu klasycznym monitor jest modułem posiadającym:
  - stan atrybuty (stałe i zmienne)
  - zachowanie metody (procedury i funkcje))
- → Metody monitora dzielą się na:
  - udostępniane na zewnątrz publiczne
  - wewnętrzne prywatne
- → Podstawową zasadą działania monitora jest realizowanie sekcji krytycznej na poziomie obiektu:
  - jeżeli jakiś proces/wątek rozpoczął realizację dowolnej publicznej metody, żaden inny proces/wątek nie może rozpocząć realizacji tej samej lub innej publicznej metody monitora
  - inaczej: wewnątrz monitora może znajdować się tylko jeden proces/wątek

# Monitory

- → Realizacją wzajemnego wykluczania w dostępie do monitorów zarządza środowisko, w ramach którego funkcjonuje monitor
- → Wątek, który wywołuje publiczną metodę monitora jest:
  - wpuszczany do monitora, jeśli w monitorze nie ma innych wątków
  - ustawiany w kolejce oczekujących wątków, jeśli w monitorze znajduje się wątek
- → Po opuszczeniu monitora przez wątek system wznawia działanie pierwszego wątku w kolejce
- → Istnieje jedna kolejka dla monitora (obsługuje próby wywołań wszystkich funkcji monitora)

### Monitory

- → Monitor jest skuteczną realizacją wzajemnego wykluczania przy dostępie do swoich wewnętrznych zasobów
  - inaczej: jeśli chcemy dostęp do jakiegoś zasobu uczynić wyłącznym dla pojedynczego wątku, należy umieścić ten zasób jako zasób wewnętrzny monitora
- → Monitor umożliwia także synchronizację działania wątków opartą o mechanizm zmiennych warunku
  - zmienne warunku (typ condition) są wewnętrznymi zmiennymi monitora udostępniającymi na zewnątrz operacje:
    - wait(c) protokół wejścia do monitora, jeśli wejście zamknięte
       wątek jest usypiany "na zmiennej warunku c"
    - empty(c) informacja czy na zmiennej c oczekują jakieś wątki
    - signal(c) obudzenie jednego z wątków czekających na wejście do monitora lub otwarcie wejścia do monitora

### Monitory - przykład

- → Rozwiązanie problemu czytelników i pisarzy za pomocą monitorów
- → Zakładamy, że system uruchamia dowolną liczbę procesów realizujących programy czytelników i pisarzy
- → Pisarze wykonują operację piszę jednak, żeby program był poprawny poprzedzają ją protokołem wejścia – chcę\_pisać i kończą protokołem wyjścia koniec\_pisania
- → Podobnie czytelnicy wykonują sekwencję operacji: chcę\_czytać – czytam – koniec\_czytania
- → Rozwiązanie polega na umieszczeniu wszystkich procedur zarządzających (chcę\_pisać, koniec\_pisania, chcę\_czytać, koniec\_czytania) w monitorze o nazwie Czytelnia

#### Monitory - przykład

```
monitor Czytelnia {
   int liczba czyt = 0; int liczba pisz = 0; // 2. odpowiednia reprezentacja
   condition czytelnicy, pisarze; // 1 i 3,4 - zmienne warunku, osobno dla
                               // uśpionych czytelników (3,4) i pisarzy (1)
   chcę pisać() { // 1. prosty protokół wejścia
      JEŻELI( liczba czyt+liczba pisz > 0 ) wait( pisarze );
      liczba pisz ++;
   koniec pisania() { // 3. protokół wyjścia – uczciwy względem
                      // czytelników, nie dopuszcza do zagłodzenia
      liczba pisz --;
      JEŻELI( ~empty( czytelnicy ) ) signal( czytelnicy );
      WPP signal(pisarze)
```

#### Monitory - przykład

```
chcę czytać(){ // 4. protokół wejścia:
               // a. bezpieczny
               // b. uczciwy względem pisarzy
  JEŻELI( liczba pisz > 0 lub ~empty( pisarze ) ) wait( czytelnicy );
   liczba czyt ++;
   signal(czytelnicy); // 6. czytelnicy czekający na wejście budzą się
                           kolejno nawzajem – monitor sam musi
                           być uczciwy, żeby czytelnicy w kolejce do
                           wejścia do monitora nie zablokowali pisarzy
koniec czytania() { // 5. protokół wyjścia – budzi tylko pisarzy
                   // (uczciwość), czytelnicy wpuszczeni do czytelni
                       nie wpuszczają kolejnych przy wychodzeniu
   liczba czyt --;
  JEŻELI( liczba_czyt = 0 ) signal( pisarze );
```

#### Wątki w Javie

- → Dla każdego obiektu Javy możemy wywołać funkcje typowe dla zmiennych warunku:
  - wait() tym razem bez argumentów, jedyną identyfikacją miejsca oczekiwania jest fakt wystąpienia w danym obiekcie
  - notify() obudzenie jednego z wątków oczekujących w danym obiekcie (tak jak signal)
  - notifyAll() obudzenie wszystkich wątków oczekujących w danym obiekcie (tak jak broadcast)
- → Powyższe funkcje zdefiniowane są w klasie Object, po której dziedziczy każda z klas Javy
- → W pakiecie java.util.concurrency zdefiniowane są "standardowe" zmienne warunku (typ condition)

# Java – obiekt jako monitor – przykład

```
public class Pojemnik {
 private boolean pusty = true;
 public synchronized /* dane */ wyjmij() {
    while (pusty) {
       try {
          wait(); // oczekujemy – gdzie? w obiekcie !
       } catch (InterruptedException e) { /* reakcja na przerwanie */ }
    ... // pobierz dane
    pusty = true;
    notifyAll(); // budzimy wszystkie wątki oczekujące w obiekcie
```

# Java – obiekt jako monitor – przykład

```
public synchronized void wloz( /* dane */ ) {
    while (!pusty) {
       try {
          wait();// funkcja wait nie posiada identyfikatora miejsca
                // oczekiwania, dlatego zalecane jest umieszczenie
                // jej wewnątrz pętli while sprawdzającej warunek!
        } catch (InterruptedException e) {}
     ... // umieść_dane
    pusty = false;
    notifyAll(); // nie ma określonego miejsca oczekiwania - budzimy
                  // wszystkie wątki!
```

# Zamki odczytu/zapisu

- → Alternatywą dla stosowania konstrukcji programistycznych może być wykorzystanie gotowych API zaprojektowanych do rozwiązania konkretnych problemów wykonania współbieżnego:
  - przykład: zamki odczytu/zapisu (read/write locks) do rozwiązania problemu czytelników i pisarzy
- → Zamki odczytu i zapisy są konstrukcją uwzględnioną w nowszym standardzie POSIX (2001), który wprowadza m.in. funkcje:
  - pthread\_rwlock\_init (tworzenie zamków na podstawie odpowiednich obiektów z atrybutami), pthread\_rwlock\_destroy
  - pthread\_rwlock\_rdlock zamknięcie do odczytu (istnieje też wersja pthread\_rwlock\_tryrdlock)
  - pthread\_rwlock\_wrlock zamknięcie do zapisu (wersja: pthread\_rwlock\_trywrlock)
  - pthread\_rwlock\_unlock otwarcie zamka