

OKR·KPI 목표 입력 가이드

대표부터 담당자까지 — 순차 입력 흐름 안내 · WorkWork 업무관리 시스템

1. 목표 체계 이해



정량 목표 (KPI) — 효율성

반복되는 **오퍼레이션** 지표입니다.
숫자(기준값 → 목표값)로 관리하며,
담당자가 **업무일지**에서 **지표값**을
입력하면 자동으로 집계되어 KPI
보드가 갱신됩니다.



정성 목표 (OKR) — 효과성

변화·개선을 만드는 **목표지향적 프로젝트**입니다. 과제(이니셔티브)로
전개하고, **업무일지**로 **진행 내용**을
축적해 스토리를 만듭니다.



중점 추진 과제 — 돌발·프로젝트성

지표로 분해되지 않은 프로젝트성/
돌발성 업무입니다. 등록 시 **연결된 OKR**을 선택해 목표 측에 정렬할
수 있습니다.

※ 운영 원칙: OKR은 변화를 만들고, KPI는 상태를 지킵니다. 두 가지 모두 업무일지 한 곳에서 실적을 입력합니다.

※ 전사 목표에 정렬되지 않는 **개인 일상 업무**도 가능합니다 — 업무일지에서 "과제 미선택(키워드 직접 입력)"으로 작성하면 개인 과제로 자동 분류됩니다 (FAQ 참고).

2. 순차 입력 흐름 (5단계)

STEP 1 · 대표이사

회사 최상단 목표 정의 (유일하게 상위 선택 없음) 연초 · 분기초

- 메뉴 **목표관리** → **정성 목표 (OKR) 입력** 에서 역할 "**대표**"를 선택합니다.
- 회사 전체 **Objective**(목표 스토리)를 작성합니다. 기간(분기/연도)을 함께 지정합니다.
- 각 Objective 아래에 **KR**(핵심결과)을 정의합니다 — 지표명·목표값·단위·방향(이상/이하) 필수.
→ **대표만** 상위 선택 없이 목표를 만들 수 있습니다. 대표의 KR이 임원·팀장·팀원 모든 목표의 출발점이 됩니다.



STEP 2 · 임원 / 실장

대표 KR을 받아 실(부문) 목표 전개 연초 · 분기초

- 정성 목표 (OKR) 입력** 에서 역할 "**임원**"을 선택합니다.
- 상위 O-KR 선택**에서 **대표의 KR 1개**를 지정합니다 — 임원도 상위 선택 없이는 저장되지 않습니다.
- 받은 KR을 달성하기 위한 실 단위 **Objective + KR**로 전개합니다.
예) 대표 KR "전체 공정 불량률 0.6% 이하" 수신 → 생산실장 Objective "도장 공정 안정화" + KR "도장 불량률 0.5% 이하"



STEP 3 · 팀장

실 KR을 받아 팀 목표 전개 + 담당자 지정 분기초 · 월초

정성 (팀 OKR)

1. 정성 목표 (OKR) 입력 에서 역할 "팀장" 선택 → 상위(실장/임원)의 KR 1개를 지정합니다.
2. 팀 Objective를 작성하고 팀 KR로 전개합니다.

정량 (팀 KPI)

1. 정량 목표 (팀 KPI) 입력 에서 지표명·기준값·목표값·단위·방향(이상/이하)·주기를 입력합니다.
2. 참여자(담당자)를 반드시 지정합니다. 지정해야 담당자의 "내 업무 과제"와 업무일지에 해당 지표가 나타납니다.

중점 추진 과제

1. 지표 외 프로젝트성/돌발성 업무는 중점 추진 과제 에 등록합니다.
2. 연결된 OKR과 담당자를 지정합니다.



STEP 4 · 담당자 / 팀원

내 과제 확인 + 일지로 실적 입력 매일 · 수시

1. (정성 과제가 있다면) 정성 목표 (OKR) 입력 에서 역할 "팀원" → 상위 KR을 선택해 개인 과제를 연결합니다.
2. 목표관리 → 내 업무 과제 에서 나에게 할당된 정량 지표·정성 과제·중점 과제를 확인합니다.
3. 업무일지 → 작성 에서 대상을 선택해 실적을 입력합니다:
 -  KPI 지표 선택 → 달성값 입력 → KPI가 자동 업데이트됩니다.
 -  OKR 과제 선택 → 진행 내용 기록 (과제 완료 시 완료 체크).
 -  중점 과제 선택 → 진행 내용·진행률(%) 기록 → 과제에 콘텐츠가 쌓입니다.

→ 별도 보고 화면이 아니라 매일 쓰는 업무일지가 곧 실적 입력 창구입니다.



STEP 5 · 팀장 / 경영진

모니터링 & 리뷰 매주 · 매월

- 팀장: 정량 목표 (팀 KPI) 조회 에서 지표 추이·미달 경고를 확인하고 팀 리뷰를 진행합니다.
- 경영진: 목표관리 → 전사 목표 현황 에서 회사 → 실 → 팀 → 개인으로 드릴다운하며 달성/미달/미입력 현황과 과제 진행을 모니터링합니다.

3. 역할별 요약표

역할	화면 (메뉴)	해야 할 일	주기
대표이사	정성 목표 (OKR) 입력	회사 최상단 Objective + KR 정의 (상위 선택 없음)	연초·분기초
임원/실장	정성 목표 (OKR) 입력	대표 KR 1개 수신 → 실 Objective + KR 전개	연초·분기초
팀장	정성 목표 (OKR) 입력	실장 KR 수신 → 팀 OKR 전개	분기초
	정량 목표 (팀 KPI) 입력	팀 KPI 등록 + 참여자(담당자) 지정	분기초·월초
	중점 추진 과제	프로젝트성·돌발성 과제 등록 (OKR 정렬·담당자)	수시
담당자/팀원	내 업무 과제	내 지표·과제 확인	매일
	업무일지 작성	KPI 달성값 입력 / OKR·중점과제 진행 기록	매일·수시
모니터링	정량 목표 (팀 KPI) 조회	팀 지표 추이·경고 확인 (팀장)	매주
	전사 목표 현황	실·팀·개인 드릴다운 모니터링 (경영진)	매주·매월

4. 자주 막히는 부분 (FAQ)

- **임원도 최상단 목표를 만들 수 있나요?** → 아니요. **대표만** 상위 선택 없이 만들 수 있고, 임원은 반드시 대표의 KR 1개를 받아 실 목표를 전개합니다. 목표의 시작은 항상 대표이사입니다.
- **전사 목표에 정렬되지 않은 개인 업무도 되나요?** → 네. 임원·팀장·구성원 누구나 업무일지에서 **"과제 미선택(키워드 직접 입력)"**으로 작성하면 개인 과제로 자동 기록되어 "내 업무 과제"의 **개인 일반 업무** 섹션에 모입니다. 프로젝트 규모의 비정렬 업무라면 중점 추진 과제에 "미정렬(독립 과제)"로 등록하세요.
- **팀원 일지에 KPI 지표가 안 보여요** → STEP 3에서 팀 KPI의 **참여자(담당자)**로 지정되었는지 확인하세요. 참여자로 지정된 사람에게만 지표가 표시됩니다.
- **달성/미달 판정 기준이 궁금해요** → 가장 최근 입력값과 목표값을 방향(이상/이하)에 따라 비교합니다. 예: 목표 95% "이상"인데 최근값이 93%면 "미달"로 표시됩니다.
- **입력 주기는요?** → KPI 지표값은 최소 **월 1회** 입력을 권장합니다. 입력이 없으면 "미입력"으로 표시되어 모니터링 화면에서 회색으로 보입니다.
- **중점 과제가 일지에 안 보여요** → 과제의 **담당자**로 지정된 사람의 일지·내 업무 과제에만 표시됩니다.
- **돌발 업무가 생겼어요** → 중점 추진 과제로 등록하고 가능하면 연결된 OKR을 지정하세요. 정렬이 애매하면 "미정렬(독립 과제)"로 두어도 됩니다.

