Ford-Fulkerson

Daniel Penazzi

29 de marzo de 2023

Tabla de Contenidos

- Caminos aumentantes
 - Idea y motivación.
 - Definición de camino aumentante
- Algoritmo de Ford-Fulkerson
 - Algoritmo de FF
 - Ejemplo
 - Primera propiedad que necesitamos probar
- Complejidad de FordFulkerson
 - Primer ejemplo de complejidad mala
 - Segundo ejemplo de complejidad mala
- Correctitud de FF:Max Flow Min Cut
 - Corte
 - Max Flow Min Cut
 - Teorema de la Integralidad



Al final de la clase anterior habiamos visto el algoritmo Greedy para encontrar flujos maximales.

3 / 51

- Al final de la clase anterior habiamos visto el algoritmo Greedy para encontrar flujos maximales.
- Si bien vimos que no siempre encuentra un flujo maximal, al menos es polinomial:

3 / 51

- Al final de la clase anterior habiamos visto el algoritmo Greedy para encontrar flujos maximales.
- Si bien vimos que no siempre encuentra un flujo maximal, al menos es polinomial:
 - 1 En cada camino dirigido que Greeedy usa, al menos un lado se satura.

3 / 51

- Al final de la clase anterior habiamos visto el algoritmo Greedy para encontrar flujos maximales.
- Si bien vimos que no siempre encuentra un flujo maximal, al menos es polinomial:
 - En cada camino dirigido que Greeedy usa, al menos un lado se satura.
 - 2 Como en Greedy los lados nunca se des-saturan, entonces Greedy puede hacer a lo sumo O(m) incrementos de flujo antes de que forzosamente deba terminar si o si.

- Al final de la clase anterior habiamos visto el algoritmo Greedy para encontrar flujos maximales.
- Si bien vimos que no siempre encuentra un flujo maximal, al menos es polinomial:
 - En cada camino dirigido que Greeedy usa, al menos un lado se satura.
 - 2 Como en Greedy los lados nunca se des-saturan, entonces Greedy puede hacer a lo sumo O(m) incrementos de flujo antes de que forzosamente deba terminar si o si.
 - Encontrar un camino dirigido no saturado es O(m) (ya sea usando DFS o BFS)

- Al final de la clase anterior habiamos visto el algoritmo Greedy para encontrar flujos maximales.
- Si bien vimos que no siempre encuentra un flujo maximal, al menos es polinomial:
 - 1 En cada camino dirigido que Greeedy usa, al menos un lado se satura.
 - 2 Como en Greedy los lados nunca se des-saturan, entonces Greedy puede hacer a lo sumo O(m) incrementos de flujo antes de que forzosamente deba terminar si o si.
 - 3 Encontrar un camino dirigido no saturado es O(m) (ya sea usando DFS o BFS)
 - 4 Asi que la complejidad total de Greedy es $O(m^2)$.

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 3 / 51

Si bien vimos que Greedy no siempre da un flujo maximal, dije que se podia modificar Greedy para lograr eso, generalizando el concepto de camino dirigido no saturado.

4 / 51

- Si bien vimos que Greedy no siempre da un flujo maximal, dije que se podia modificar Greedy para lograr eso, generalizando el concepto de camino dirigido no saturado.
- En el ejemplo que vimos, que era chico, podiamos ver "a ojo"lo que habria que corregir pero en un caso cuando hayamos creado miles de caminos aumentantes no es posible examinar cada uno a ver si estaba bien o mal.

- Si bien vimos que Greedy no siempre da un flujo maximal, dije que se podia modificar Greedy para lograr eso, generalizando el concepto de camino dirigido no saturado.
- En el ejemplo que vimos, que era chico, podiamos ver "a ojo"lo que habria que corregir pero en un caso cuando hayamos creado miles de caminos aumentantes no es posible examinar cada uno a ver si estaba bien o mal.
- Asi que la idea no es esa.

- Si bien vimos que Greedy no siempre da un flujo maximal, dije que se podia modificar Greedy para lograr eso, generalizando el concepto de camino dirigido no saturado.
- En el ejemplo que vimos, que era chico, podiamos ver "a ojo"lo que habria que corregir pero en un caso cuando hayamos creado miles de caminos aumentantes no es posible examinar cada uno a ver si estaba bien o mal.
- Asi que la idea no es esa.
- Para motivar la idea, imaginemos como antes que nuestro network representa una red de cañerias de agua por la cual estamos queriendo mandar agua desde s a t.

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 4 / 51

■ Pero ademas ahora supongamos que en cada vértice $x \neq s, t$ hay un operador, que controla cuanto flujo de agua puede mandar desde x hacia $\Gamma^+(x)$.

5 / 51

- Pero ademas ahora supongamos que en cada vértice $x \neq s, t$ hay un operador, que controla cuanto flujo de agua puede mandar desde x hacia $\Gamma^+(x)$.
- Cuando estamos queriendo aumentar el flujo usando Greedy, podemos modelar la busqueda de un camino dirigido de la siguiente forma:

5 / 51

- Pero ademas ahora supongamos que en cada vértice $x \neq s, t$ hay un operador, que controla cuanto flujo de agua puede mandar desde x hacia $\Gamma^+(x)$.
- Cuando estamos queriendo aumentar el flujo usando Greedy, podemos modelar la busqueda de un camino dirigido de la siguiente forma:
 - s le pregunta a alguno de sus vecinos x de $\Gamma^+(s)$ con lado (s,x) no saturado si le puede mandar flujo.

5 / 51

- Pero ademas ahora supongamos que en cada vértice $x \neq s, t$ hay un operador, que controla cuanto flujo de agua puede mandar desde x hacia $\Gamma^+(x)$.
- Cuando estamos queriendo aumentar el flujo usando Greedy, podemos modelar la busqueda de un camino dirigido de la siguiente forma:
 - s le pregunta a alguno de sus vecinos x de $\Gamma^+(s)$ con lado (s,x) no saturado si le puede mandar flujo.
 - Ese vértice x le pregunta a alguno de sus vecinos de su Γ^+ si le puede mandar flujo,

- Pero ademas ahora supongamos que en cada vértice $x \neq s, t$ hay un operador, que controla cuanto flujo de agua puede mandar desde x hacia $\Gamma^+(x)$.
- Cuando estamos queriendo aumentar el flujo usando Greedy, podemos modelar la busqueda de un camino dirigido de la siguiente forma:
 - s le pregunta a alguno de sus vecinos x de $\Gamma^+(s)$ con lado (s,x) no saturado si le puede mandar flujo.
 - Ese vértice x le pregunta a alguno de sus vecinos de su Γ^+ si le puede mandar flujo,
 - etc, hasta llegar a t



■ Cada vértice debe "preguntarle" al siguiente si le puede mandar flujo, pues un vértice $\neq s$, t no puede aceptar que le manden flujo sin saber si se lo puede "sacar" de encima.

6 / 51

- Cada vértice debe "preguntarle" al siguiente si le puede mandar flujo, pues un vértice $\neq s, t$ no puede aceptar que le manden flujo sin saber si se lo puede "sacar" de encima.
- Por ejemplo s le pregunta a A si le puede mandar flujo, A se fija que le puede mandar flujo a B, asi que le pregunta, este se fija que le puede mandar flujo a t, asi que le responde que si, A le dice que si a s, y se crea el camino sABt.

- Cada vértice debe "preguntarle" al siguiente si le puede mandar flujo, pues un vértice $\neq s, t$ no puede aceptar que le manden flujo sin saber si se lo puede "sacar" de encima.
- Por ejemplo s le pregunta a A si le puede mandar flujo, A se fija que le puede mandar flujo a B, asi que le pregunta, este se fija que le puede mandar flujo a t, asi que le responde que si, A le dice que si a s, y se crea el camino sABt.
- Pero podria pasar que B no pueda mandar flujo a t por estar el lado Bt saturado, y que B no tenga mas vecinos.

6 / 51

- Cada vértice debe "preguntarle" al siguiente si le puede mandar flujo, pues un vértice $\neq s, t$ no puede aceptar que le manden flujo sin saber si se lo puede "sacar" de encima.
- Por ejemplo s le pregunta a A si le puede mandar flujo, A se fija que le puede mandar flujo a B, asi que le pregunta, este se fija que le puede mandar flujo a t, asi que le responde que si, A le dice que si a s, y se crea el camino sABt.
- Pero podria pasar que B no pueda mandar flujo a t por estar el lado Bt saturado, y que B no tenga mas vecinos.
- En Greedy, *B* le va a decir a *A* que no puede recibir mas flujo.

- Cada vértice debe "preguntarle" al siguiente si le puede mandar flujo, pues un vértice $\neq s$, t no puede aceptar que le manden flujo sin saber si se lo puede "sacar" de encima.
- Por ejemplo *s* le pregunta a *A* si le puede mandar flujo, *A* se fija que le puede mandar flujo a *B*, asi que le pregunta, este se fija que le puede mandar flujo a *t*, asi que le responde que si, *A* le dice que si a *s*, y se crea el camino *sABt*.
- Pero podria pasar que B no pueda mandar flujo a t por estar el lado Bt saturado, y que B no tenga mas vecinos.
- En Greedy, *B* le va a decir a *A* que no puede recibir mas flujo.
- Pero supongamos que la razón por la cual (B, t) esta saturado es que B está recibiendo flujo de un vértice C.

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 6 / 51

■ Entonces *B*, antes de decirle que no a *A* podria pensar: "yo podria recibir flujo de *A* y mandarlo a *t* si *C* no me mandara flujo, o al menos no tanto".

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 7 / 51

- Entonces B, antes de decirle que no a A podria pensar: "yo podria recibir flujo de A y mandarlo a t si C no me mandara flujo, o al menos no tanto".
- Y entonces B preguntarle a C si no hay alguna posibilidad que C en vez de mandarle flujo a B se lo mande a otro vértice.

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 7 / 51

- Entonces B, antes de decirle que no a A podria pensar: "yo podria recibir flujo de A y mandarlo a t si C no me mandara flujo, o al menos no tanto".
- Y entonces B preguntarle a C si no hay alguna posibilidad que C en vez de mandarle flujo a B se lo mande a otro vértice.
- Supongamos que si, que C tiene un vecino D en $\Gamma^+(C)$ al cual le puede mandar flujo.

7 / 51

- Entonces B, antes de decirle que no a A podria pensar: "yo podria recibir flujo de A y mandarlo a t si C no me mandara flujo, o al menos no tanto".
- Y entonces B preguntarle a C si no hay alguna posibilidad que C en vez de mandarle flujo a B se lo mande a otro vértice.
- Supongamos que si, que C tiene un vecino D en $\Gamma^+(C)$ al cual le puede mandar flujo.
- Le pregunta a *D* si puede mandarle flujo, y supongamos que *D* puede llegar a *t*, le dice que si a *C*, *C* le dice que si a *B*, *B* le dice que si a *A* y listo.

7 / 51

- Entonces B, antes de decirle que no a A podria pensar: "yo podria recibir flujo de A y mandarlo a t si C no me mandara flujo, o al menos no tanto".
- Y entonces B preguntarle a C si no hay alguna posibilidad que C en vez de mandarle flujo a B se lo mande a otro vértice.
- Supongamos que si, que C tiene un vecino D en $\Gamma^+(C)$ al cual le puede mandar flujo.
- Le pregunta a *D* si puede mandarle flujo, y supongamos que *D* puede llegar a *t*, le dice que si a *C*, *C* le dice que si a *B*, *B* le dice que si a *A* y listo.
- Lo que queda es la sucesión de vértices s, A, B, C, D, t pero esa sucesión NO ES un camino dirigido, porque (B, C) no es un lado, el que es lado es (C, B).

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 7 / 51

- Entonces *B*, antes de decirle que no a *A* podria pensar: "yo podria recibir flujo de *A* y mandarlo a *t* si *C* no me mandara flujo, o al menos no tanto".
- Y entonces B preguntarle a C si no hay alguna posibilidad que C en vez de mandarle flujo a B se lo mande a otro vértice.
- Supongamos que si, que C tiene un vecino D en $\Gamma^+(C)$ al cual le puede mandar flujo.
- Le pregunta a *D* si puede mandarle flujo, y supongamos que *D* puede llegar a *t*, le dice que si a *C*, *C* le dice que si a *B*, *B* le dice que si a *A* y listo.
- Lo que queda es la sucesión de vértices s, A, B, C, D, t pero esa sucesión NO ES un camino dirigido, porque (B, C) no es un lado, el que es lado es (C, B).
- Un camino asi se llama "camino aumentante" (augmenting path).

■ En un camino dirigido, "mandar" ϵ unidades de flujo significaba aumentar el flujo en cada lado en ϵ .

8 / 51

- En un camino dirigido, "mandar" ϵ unidades de flujo significaba aumentar el flujo en cada lado en ϵ .
- Pero fijemosnos que aca no es eso lo que ocurre:

8 / 51

- En un camino dirigido, "mandar" ϵ unidades de flujo significaba aumentar el flujo en cada lado en ϵ .
- Pero fijemosnos que aca no es eso lo que ocurre:
 - A le va a mandar flujo a B, C le va a mandar flujo a D y D a t...

8 / 51

- En un camino dirigido, "mandar" ϵ unidades de flujo significaba aumentar el flujo en cada lado en ϵ .
- Pero fijemosnos que aca no es eso lo que ocurre:
 - A le va a mandar flujo a B, C le va a mandar flujo a D y D a t...
 - pero B no le manda flujo a C, sino que C deja de mandarle flujo a B (o le manda menos).

- En un camino dirigido, "mandar" ϵ unidades de flujo significaba aumentar el flujo en cada lado en ϵ .
- Pero fijemosnos que aca no es eso lo que ocurre:
 - A le va a mandar flujo a B, C le va a mandar flujo a D y D a t...
 - pero B no le manda flujo a C, sino que C deja de mandarle flujo a B (o le manda menos).
- Entonces en algunos lados vamos a DISMINUIR el flujo en vez de aumentarlo.

8 / 51

Idea de FF

■ Esa es la base para la idea de Ford y Fulkerson:

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 9 / 51

Idea de FF

- Esa es la base para la idea de Ford y Fulkerson:
- Al pararnos en un vértice x, en vez de limitar la busqueda a vértices a los cuales x les pueda "mandar" flujo.

9/51

Idea de FF

- Esa es la base para la idea de Ford y Fulkerson:
- Al pararnos en un vértice x, en vez de limitar la busqueda a vértices a los cuales x les pueda "mandar" flujo.
 - Permitir que *x* tambien busque vértices a los cuales les pueda pedir que no le manden mas flujo, o al menos no tanto flujo como le estan mandando.

- Esa es la base para la idea de Ford y Fulkerson:
- Al pararnos en un vértice x, en vez de limitar la busqueda a vértices a los cuales x les pueda "mandar" flujo.
 - Permitir que x tambien busque vértices a los cuales les pueda pedir que no le manden mas flujo, o al menos no tanto flujo como le estan mandando.
- Claro que para pedirle a alguien que no te mande mas flujo, ese "alguien" te tiene que haber mandado flujo.

9 / 51

- Esa es la base para la idea de Ford y Fulkerson:
- Al pararnos en un vértice x, en vez de limitar la busqueda a vértices a los cuales x les pueda "mandar" flujo.
 - Permitir que x tambien busque vértices a los cuales les pueda pedir que no le manden mas flujo, o al menos no tanto flujo como le estan mandando.
- Claro que para pedirle a alguien que no te mande mas flujo, ese "alguien" te tiene que haber mandado flujo.
- Entonces, técnicamente, lo que Ford y Fulkerson hacen es que:

- Esa es la base para la idea de Ford y Fulkerson:
- Al pararnos en un vértice x, en vez de limitar la busqueda a vértices a los cuales x les pueda "mandar" flujo.
 - Permitir que x tambien busque vértices a los cuales les pueda pedir que no le manden mas flujo, o al menos no tanto flujo como le estan mandando.
- Claro que para pedirle a alguien que no te mande mas flujo, ese "alguien" te tiene que haber mandado flujo.
- Entonces, técnicamente, lo que Ford y Fulkerson hacen es que:
- en vez de limitar la busqueda a $y \in \Gamma^+(x)$ con $f(\overrightarrow{xy}) < c(\overrightarrow{xy})$

9 / 51

- Esa es la base para la idea de Ford y Fulkerson:
- Al pararnos en un vértice x, en vez de limitar la busqueda a vértices a los cuales x les pueda "mandar" flujo.
 - Permitir que *x* tambien busque vértices a los cuales les pueda pedir que no le manden mas flujo, o al menos no tanto flujo como le estan mandando.
- Claro que para pedirle a alguien que no te mande mas flujo, ese "alguien" te tiene que haber mandado flujo.
- Entonces, técnicamente, lo que Ford y Fulkerson hacen es que:
- en vez de limitar la busqueda a $y \in \Gamma^+(x)$ con $f(\overrightarrow{xy}) < c(\overrightarrow{xy})$
- permiten ademas buscar $y \in \Gamma^-(x)$ con $f(\overrightarrow{yx}) > 0$



Definición:

Un camino aumentante (o f-camino aumentante si necesitamos especificar f) o camino de Ford-Fulkerson, es una sucesión de vértices $x_0, x_1,, x_r$ tales que:

10 / 51

Definición:

Un camino aumentante (o f-camino aumentante si necesitamos especificar f) o camino de Ford-Fulkerson, es una sucesión de vértices $x_0, x_1,, x_r$ tales que:

 $x_0 = s, x_r = t.$

10 / 51

Definición:

Un camino aumentante (o f-camino aumentante si necesitamos especificar f) o camino de Ford-Fulkerson, es una sucesión de vértices $x_0, x_1, ..., x_t$ tales que:

- $x_0 = s, x_r = t.$
- Para cada i = 0, ..., r 1 ocurre una de las dos cosas siguientes:

10 / 51

Definición:

Un camino aumentante (o f-camino aumentante si necesitamos especificar f) o camino de Ford-Fulkerson, es una sucesión de vértices $x_0, x_1, ..., x_t$ tales que:

- $x_0 = s, x_r = t.$
- Para cada i = 0, ..., r 1 ocurre una de las dos cosas siguientes:

1
$$x_i \overrightarrow{x_{i+1}} \in E$$
 y $f(x_i \overrightarrow{x_{i+1}}) < c(x_i \overrightarrow{x_{i+1}})$ o:

10 / 51

Definición:

Un camino aumentante (o f-camino aumentante si necesitamos especificar f) o camino de Ford-Fulkerson, es una sucesión de vértices $x_0, x_1, ..., x_t$ tales que:

- $X_0 = s, x_r = t.$
- Para cada i = 0, ..., r 1 ocurre una de las dos cosas siguientes:
 - 1 $x_i \overrightarrow{x_{i+1}} \in E$ y $f(x_i \overrightarrow{x_{i+1}}) < c(x_i \overrightarrow{x_{i+1}})$ o:
 - $\overset{\frown}{z} x_{i+1} x_i \in E \text{ y } f(x_{i+1} x_i) > 0.$

10 / 51

Definición:

Un camino aumentante (o f-camino aumentante si necesitamos especificar f) o camino de Ford-Fulkerson, es una sucesión de vértices $x_0, x_1, ..., x_t$ tales que:

- $X_0 = s, x_r = t.$
- Para cada i = 0, ..., r 1 ocurre una de las dos cosas siguientes:
 - 1 $x_i \overrightarrow{x_{i+1}} \in E$ y $f(x_i \overrightarrow{x_{i+1}}) < c(x_i \overrightarrow{x_{i+1}})$ o:
 - $\overset{\frown}{z} x_{i+1} x_i \in E \text{ y } f(x_{i+1} x_i) > 0.$

10 / 51

Definición:

Un camino aumentante (o f-camino aumentante si necesitamos especificar f) o camino de Ford-Fulkerson, es una sucesión de vértices $x_0, x_1, ..., x_t$ tales que:

- $x_0 = s, x_r = t.$
- Para cada i = 0, ..., r 1 ocurre una de las dos cosas siguientes:
 - 1 $x_i \overrightarrow{x_{i+1}} \in E \text{ y } f(x_i \overrightarrow{x_{i+1}}) < c(x_i \overrightarrow{x_{i+1}})$ 0:

Si en vez de comenzar en s y terminar t el camino es como arriba pero con $x_0 = x, x_r = z$ diremos que es un camino aumentante desde x a z



10 / 51

A los lados en 1) los llamaremos

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 11 / 51

- A los lados en 1) los llamaremos
 - "lados de tipo l" o "lados forward"

11 / 51

- A los lados en 1) los llamaremos
 - "lados de tipo I" o "lados forward"
- A los lados en 2) los llamaremos

11 / 51

- A los lados en 1) los llamaremos
 - "lados de tipo l" o "lados forward"
- A los lados en 2) los llamaremos
 - "lados de tipo II" o "lados backward"

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 11 / 51

- A los lados en 1) los llamaremos
 - "lados de tipo I" o "lados forward"
- A los lados en 2) los llamaremos
 - "lados de tipo II" o "lados backward"
- Observemos que el orden en que se listan los vértices en el camino aumentante es ... x_i , x_{i+1} ... pero como JUSTAMENTE estamos generalizando la noción de camino dirigido, no siempre (x_i, x_{i+1}) será un lado, sino que el lado será x_{i+1} x_i en el caso de los lados backward.

11 / 51

Algoritmo de Ford-Fulkerson para hallar flujo maximal

Comenzar con f = 0 (es decir, $f(\overrightarrow{xy}) = 0 \forall \overrightarrow{xy} \in E$).

12 / 51

Algoritmo de Ford-Fulkerson para hallar flujo maximal

- 1 Comenzar con f = 0 (es decir, $f(\overrightarrow{xy}) = 0 \forall \overrightarrow{xy} \in E$).
- 2 Buscar un *f*-camino aumentante $s = x_0, x_1, ..., x_r = t$.

12 / 51

Algoritmo de Ford-Fulkerson para hallar flujo maximal

- 1 Comenzar con f = 0 (es decir, $f(\overrightarrow{xy}) = 0 \forall \overrightarrow{xy} \in E$).
- Buscar un *f*-camino aumentante $s = x_0, x_1, ..., x_r = t$.
- 3 Definir ε_i de la siguiente manera:

12 / 51

Algoritmo de Ford-Fulkerson para hallar flujo maximal

- 1 Comenzar con f = 0 (es decir, $f(\overrightarrow{xy}) = 0 \forall \overrightarrow{xy} \in E$).
- 2 Buscar un *f*-camino aumentante $s = x_0, x_1, ..., x_t = t$.
- **3** Definir ε_i de la siguiente manera:
 - \bullet $\varepsilon_i = c(x_i\overrightarrow{x_{i+1}}) f(\overrightarrow{x_i}\overrightarrow{x_{i+1}})$ en los lados forward.

12 / 51

Algoritmo de Ford-Fulkerson para hallar flujo maximal

- 1 Comenzar con f = 0 (es decir, $f(\overrightarrow{xy}) = 0 \forall \overrightarrow{xy} \in E$).
- Buscar un *f*-camino aumentante $s = x_0, x_1, ..., x_r = t$.
- **3** Definir ε_i de la siguiente manera:
 - $\varepsilon_i = c(\overrightarrow{x_i}\overrightarrow{x_{i+1}}) f(\overrightarrow{x_i}\overrightarrow{x_{i+1}})$ en los lados forward.
 - \bullet $\varepsilon_i = f(x_{i+1} \overrightarrow{x_i})$ en los lados backward.

12 / 51

Algoritmo de Ford-Fulkerson para hallar flujo maximal

- 1 Comenzar con f = 0 (es decir, $f(\overrightarrow{xy}) = 0 \forall \overrightarrow{xy} \in E$).
- Buscar un *f*-camino aumentante $s = x_0, x_1, ..., x_r = t$.
- **3** Definir ε_i de la siguiente manera:
 - \bullet $\varepsilon_i = c(x_i \overrightarrow{x_{i+1}}) f(\overrightarrow{x_i} \overrightarrow{x_{i+1}})$ en los lados forward.
 - lacksquare $\varepsilon_i = f(x_{i+1} \vec{x_i})$ en los lados backward.
- **4** Calcular $\varepsilon = \min\{\varepsilon_i\}$.

12 / 51

Algoritmo de Ford-Fulkerson para hallar flujo maximal

- Comenzar con f = 0 (es decir, $f(\overrightarrow{xy}) = 0 \forall \overrightarrow{xy} \in E$).
- Buscar un *f*-camino aumentante $s = x_0, x_1, ..., x_r = t$.
- **3** Definir ε_i de la siguiente manera:
 - \bullet $\varepsilon_i = c(x_i \overrightarrow{x_{i+1}}) f(\overrightarrow{x_i} \overrightarrow{x_{i+1}})$ en los lados forward.
 - \bullet $\varepsilon_i = f(\overrightarrow{x_{i+1}}\overrightarrow{x_i})$ en los lados backward.
- 4 Calcular $\varepsilon = \min\{\varepsilon_i\}$.
- **5** Cambiar f a lo largo del camino de [2] en ε , de la siguiente forma:

12 / 51

Algoritmo de Ford-Fulkerson para hallar flujo maximal

- 1 Comenzar con f = 0 (es decir, $f(\overrightarrow{xy}) = 0 \forall \overrightarrow{xy} \in E$).
- Buscar un *f*-camino aumentante $s = x_0, x_1, ..., x_r = t$.
- **3** Definir ε_i de la siguiente manera:
 - \bullet $\varepsilon_i = c(x_i \overrightarrow{x_{i+1}}) f(\overrightarrow{x_i} \overrightarrow{x_{i+1}})$ en los lados forward.
 - \bullet $\varepsilon_i = f(x_{i+1} \overrightarrow{x_i})$ en los lados backward.
- 4 Calcular $\varepsilon = \min\{\varepsilon_i\}$.
- **5** Cambiar f a lo largo del camino de [2] en ε , de la siguiente forma:
 - $f(x_i \overrightarrow{x_{i+1}}) + = \varepsilon$ en los lados forward.

12 / 51

Algoritmo de Ford-Fulkerson para hallar flujo maximal

- Comenzar con f = 0 (es decir, $f(\overrightarrow{xy}) = 0 \forall \overrightarrow{xy} \in E$).
- Buscar un *f*-camino aumentante $s = x_0, x_1, ..., x_r = t$.
- **3** Definir ε_i de la siguiente manera:
 - \bullet $\varepsilon_i = c(x_i \overrightarrow{x_{i+1}}) f(\overrightarrow{x_i} \overrightarrow{x_{i+1}})$ en los lados forward.
 - \bullet $\varepsilon_i = f(\overrightarrow{x_{i+1}}\overrightarrow{x_i})$ en los lados backward.
- 4 Calcular $\varepsilon = \min\{\varepsilon_i\}$.
- **5** Cambiar f a lo largo del camino de [2] en ε , de la siguiente forma:
 - $f(x_i \overrightarrow{x_{i+1}}) + = \varepsilon$ en los lados forward.
 - $f(x_{i+1} \xrightarrow{X_i}) = \varepsilon$ en los lados backwards.

12 / 51

Algoritmo de Ford-Fulkerson para hallar flujo maximal


- 1 Comenzar con f = 0 (es decir, $f(\overrightarrow{xy}) = 0 \forall \overrightarrow{xy} \in E$).
- Buscar un *f*-camino aumentante $s = x_0, x_1, ..., x_r = t$.
- **3** Definir ε_i de la siguiente manera:
 - \bullet $\varepsilon_i = c(x_i \overrightarrow{x_{i+1}}) f(\overrightarrow{x_i} \overrightarrow{x_{i+1}})$ en los lados forward.
 - \bullet $\varepsilon_i = f(x_{i+1} \overrightarrow{x_i})$ en los lados backward.
- 4 Calcular $\varepsilon = \min\{\varepsilon_i\}$.
- **5** Cambiar f a lo largo del camino de [2] en ε , de la siguiente forma:
 - $f(x_i \overrightarrow{x_{i+1}}) + = \varepsilon$ en los lados forward.
 - $f(x_{i+1} x_i) = \varepsilon$ en los lados backwards.
- 6 Repetir [2] hasta que no se puedan hallar mas caminos aumentantes.



12 / 51


Εj

■ Recordemos uno de los ejemplos que vimos.



Εj

Recordemos uno de los ejemplos que vimos.



Capacidades todas 10 excepto los lados marcados de distinto color, de capacidad 20.

Ejemplo de Greedy


■ Greedy aumentaba f = 0 por medio de los siguientes caminos, en sucesión:

14 / 51

Ejemplo de Greedy


Greedy aumentaba f = 0 por medio de los siguientes caminos, en sucesión:

■ sABt:10 sCDt:10 sEFt:10 y quedaba:



Ejemplo de Greedy

- Greedy aumentaba f = 0 por medio de los siguientes caminos, en sucesión:
- sABt:10 sCDt:10 sEFt:10 y quedaba:



Y no podiamos seguir, pero no era maximal porque vimos que habia un flujo con valor 40.




■ Con FF, luego de sABt:10, sCDt:10,sEFt:10

15 / 51


- Con FF, luego de sABt:10, sCDt:10,sEFt:10
- Podemos continuar con el proceso pues ahora podemos usar caminos aumentantes en vez de solo dirigidos.

15 / 51

- Con FF, luego de sABt:10, sCDt:10,sEFt:10
- Podemos continuar con el proceso pues ahora podemos usar caminos aumentantes en vez de solo dirigidos.
- Como $f(\overrightarrow{st}) = 10 < 20 = c(\overrightarrow{st})$ entonces s puede mandar flujo a E



- Con FF, luego de sABt:10, sCDt:10,sEFt:10
- Podemos continuar con el proceso pues ahora podemos usar caminos aumentantes en vez de solo dirigidos.
- Como $f(\overrightarrow{st}) = 10 < 20 = c(\overrightarrow{st})$ entonces s puede mandar flujo a E
- Como $f(\overrightarrow{ED}) = 0 < 10 = c(\overrightarrow{ED})$ entonces E puede mandarle flujo a D.



- Con FF, luego de sABt:10, sCDt:10,sEFt:10
- Podemos continuar con el proceso pues ahora podemos usar caminos aumentantes en vez de solo dirigidos.
- Como $f(\overrightarrow{st}) = 10 < 20 = c(\overrightarrow{st})$ entonces s puede mandar flujo a E
- Como $f(\overrightarrow{ED}) = 0 < 10 = c(\overrightarrow{ED})$ entonces E puede mandarle flujo a D.
- $\mathbf{r}(\overrightarrow{Dt}) = 10 = c(\overrightarrow{Dt})$ asi que D no puede mandar flujo a t.

15 / 51

Ejemplo de FF

- Con FF, luego de sABt:10, sCDt:10,sEFt:10
- Podemos continuar con el proceso pues ahora podemos usar caminos aumentantes en vez de solo dirigidos.
- Como $f(\overrightarrow{st}) = 10 < 20 = c(\overrightarrow{st})$ entonces s puede mandar flujo a E
- Como $f(\overrightarrow{ED}) = 0 < 10 = c(\overrightarrow{ED})$ entonces E puede mandarle flujo a D.
- $f(\overrightarrow{Dt}) = 10 = c(\overrightarrow{Dt})$ asi que D no puede mandar flujo a t.
- Pero $f(\overrightarrow{CD}) > 0$ asi que D puede pedirle a C que no le mande flujo.




15 / 51

■ Como $f(\overrightarrow{CB}) < c(\overrightarrow{CB})$

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 16 / 51

■ Como $f(\overrightarrow{CB}) < c(\overrightarrow{CB})$




■ entonces se puede seguir la busqueda desde *C* a *B*.

16 / 51

- Como $f(\overrightarrow{CB}) < c(\overrightarrow{CB})$
- entonces se puede seguir la busqueda desde *C* a *B*.
- $f(\overrightarrow{Bt}) = 10 = c(\overrightarrow{Bt})$ pero $f(\overrightarrow{AB}) > 0$ asi que B puede agregar a A a la busqueda, como "backward".

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 16 / 51

- Como $f(\overrightarrow{CB}) < c(\overrightarrow{CB})$
- entonces se puede seguir la busqueda desde C a B.
- $f(\overrightarrow{Bt}) = 10 = c(\overrightarrow{Bt})$ pero $f(\overrightarrow{AB}) > 0$ asi que B puede agregar a A a la busqueda, como "backward".



16 / 51

■
$$f(\overrightarrow{AF}) = 0 < 10 = c(\overrightarrow{AF})$$
 asi que podemos ir de \overrightarrow{A} a \overrightarrow{F}

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 17 / 5


■
$$f(\overrightarrow{AF}) = 0 < 10 = c(\overrightarrow{AF})$$
 asi que podemos ir de \overrightarrow{A} a \overrightarrow{F}

■ y $f(\overrightarrow{Ft}) = 10 < 20 = c(\overrightarrow{Ft})$ y podemos completar el camino.

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 17 / 51

Ei de FF

- $f(\overrightarrow{AF}) = 0 < 10 = c(\overrightarrow{AF})$ asi que podemos ir de A a F■ y $f(\overrightarrow{Ft}) = 10 < 20 = c(\overrightarrow{Ft})$ y podemos completar el camino.



s, E, D, C, B, A, F, t es un camino aumentante, con un par de lados backward.

17 / 51

Denotaremos la acción de mandar 10 unidades de flujo (u otra cantidad) por ese camino asi:

18 / 51

Denotaremos la acción de mandar 10 unidades de flujo (u otra cantidad) por ese camino asi:

■ sEDCBAFt : 10

18 / 51

- Denotaremos la acción de mandar 10 unidades de flujo (u otra cantidad) por ese camino asi:
- sEDCBAFt : 10
- Las flechas de derecha a izquierda indicando cuales son los lados "backward"

18 / 51

- Denotaremos la acción de mandar 10 unidades de flujo (u otra cantidad) por ese camino asi:
- sEDCBAFt : 10
- Las flechas de derecha a izquierda indicando cuales son los lados "backward"
- pues \overrightarrow{DC} y \overrightarrow{BA} no existen en el network.

18 / 51

- Denotaremos la acción de mandar 10 unidades de flujo (u otra cantidad) por ese camino asi:
- sEDCBAFt : 10
- Las flechas de derecha a izquierda indicando cuales son los lados "backward"
- pues \overrightarrow{DC} y \overrightarrow{BA} no existen en el network.
- Los que existen son \overrightarrow{CD} y \overrightarrow{AB}

18 / 51


- Denotaremos la acción de mandar 10 unidades de flujo (u otra cantidad) por ese camino asi:
- sEDCBAFt : 10
- Las flechas de derecha a izquierda indicando cuales son los lados "backward"
- pues \overrightarrow{DC} y \overrightarrow{BA} no existen en el network.
- Los que existen son \overrightarrow{CD} y \overrightarrow{AB}
- pero el orden en que listamos los vértices es D primero, luego C; y B primero, luego A.

18 / 51


■ Con esa notación sabemos que esos lados deben "devolver" flujo.

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 19 / 51


- Con esa notación sabemos que esos lados deben "devolver" flujo.
- Es decir, el flujo f cambia de la siguiente forma, usando la notación de C:



- Con esa notación sabemos que esos lados deben "devolver" flujo.
- Es decir, el flujo f cambia de la siguiente forma, usando la notación de C:
- f+= 10 en los lados \overrightarrow{sE} , \overrightarrow{ED} , \overrightarrow{CB} , \overrightarrow{AF} , \overrightarrow{Ft} .



- Con esa notación sabemos que esos lados deben "devolver" flujo.
- Es decir, el flujo f cambia de la siguiente forma, usando la notación de C:
- f+ = 10 en los lados \overrightarrow{sE} , \overrightarrow{ED} , \overrightarrow{CB} , \overrightarrow{AF} , \overrightarrow{Ft} .
- f 10 en los lados \overrightarrow{CD} , \overrightarrow{AB} .



Esto lo podemos pensar como que:

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 20 / 51

- Esto lo podemos pensar como que:
- A redirige los 10 que le mandaba a B a F.

20 / 51

- Esto lo podemos pensar como que:
- A redirige los 10 que le mandaba a B a F.
- \blacksquare F le manda 10 unidades mas de flujo a t.

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 20 / 51

- Esto lo podemos pensar como que:
- A redirige los 10 que le mandaba a B a F.
- *F* le manda 10 unidades mas de flujo a *t*.
- C le manda a B los 10 que le mandaba a D, pues ahora B no tiene problemas en aceptarlos.

- Esto lo podemos pensar como que:
- A redirige los 10 que le mandaba a B a F.
- *F* le manda 10 unidades mas de flujo a *t*.
- C le manda a B los 10 que le mandaba a D, pues ahora B no tiene problemas en aceptarlos.
- \blacksquare B sigue mandandole 10 a t.

20 / 51

- Esto lo podemos pensar como que:
- A redirige los 10 que le mandaba a B a F.
- *F* le manda 10 unidades mas de flujo a *t*.
- C le manda a B los 10 que le mandaba a D, pues ahora B no tiene problemas en aceptarlos.
- *B* sigue mandandole 10 a *t*.
- s le manda 10 a E.

- Esto lo podemos pensar como que:
- A redirige los 10 que le mandaba a B a F.
- *F* le manda 10 unidades mas de flujo a *t*.
- *C* le manda a *B* los 10 que le mandaba a *D*, pues ahora *B* no tiene problemas en aceptarlos.
- *B* sigue mandandole 10 a *t*.
- s le manda 10 a E.
- E se los manda a D.

20 / 51

- Esto lo podemos pensar como que:
- A redirige los 10 que le mandaba a B a F.
- F le manda 10 unidades mas de flujo a t.
- *C* le manda a *B* los 10 que le mandaba a *D*, pues ahora *B* no tiene problemas en aceptarlos.
- *B* sigue mandandole 10 a *t*.
- s le manda 10 a E.
- E se los manda a D.
- y *D* sigue mandandole 10 a *t*.

20 / 51

- Esto lo podemos pensar como que:
- A redirige los 10 que le mandaba a B a F.
- F le manda 10 unidades mas de flujo a t.
- C le manda a B los 10 que le mandaba a D, pues ahora B no tiene problemas en aceptarlos.
- *B* sigue mandandole 10 a *t*.
- s le manda 10 a E.
- E se los manda a D.
- y *D* sigue mandandole 10 a *t*.
- (lo que queda es equivalente a haber hecho los caminos sAFt, sCBt, sEFt, sEDt de entrada).

20 / 51

Un problema que tiene Ford-Fulkerson que no tiene Greedy es el siguiente:

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 21 / 51

- Un problema que tiene Ford-Fulkerson que no tiene Greedy es el siguiente:
- Con un camino dirigido no saturado que usa Greedy, es obvio que al mandar ε unidades de flujo por el camino, si el ε no "reventaba" ningún caño, lo que quedaba era flujo.

- Un problema que tiene Ford-Fulkerson que no tiene Greedy es el siguiente:
- Con un camino dirigido no saturado que usa Greedy, es obvio que al mandar ε unidades de flujo por el camino, si el ε no "reventaba" ningún caño, lo que quedaba era flujo.
- Con Ford-Fulkerson no es completamente obvio que lo que quede luego de aumentar el flujo siga siendo un flujo.

21 / 51

- Un problema que tiene Ford-Fulkerson que no tiene Greedy es el siguiente:
- Con un camino dirigido no saturado que usa Greedy, es obvio que al mandar ε unidades de flujo por el camino, si el ε no "reventaba" ningún caño, lo que quedaba era flujo.
- Con Ford-Fulkerson no es completamente obvio que lo que quede luego de aumentar el flujo siga siendo un flujo.
- Hemos dado en el ejemplo introductorio una racionalidad por la cual esto también debería pasar en un camino de Ford-Fulkerson, pero debemos probarlo.

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 21 / 51

FordFulkerson mantiene "flujicidad"

Teorema:

Si f es un flujo de valor v y aumentamos f con un f-camino aumentante con ε calculado como se explica en el algoritmo de Ford-Fulkerson, entonces lo que queda sigue siendo flujo y el valor del nuevo flujo es $v+\varepsilon$

22 / 51

FordFulkerson mantiene "flujicidad"

Teorema:

Si f es un flujo de valor v y aumentamos f con un f-camino aumentante con ε calculado como se explica en el algoritmo de Ford-Fulkerson, entonces lo que queda sigue siendo flujo y el valor del nuevo flujo es $v+\varepsilon$

La prueba es mas o menos directa de escribir, pero un poco larga y engorrosa asi que la dejamos para mas adelante para ir adelantando temas.

22 / 51

Ford-Fulkerson vs Greedy

Recordemos que vimos que Greedy tiene complejidad $O(m^2)$ pues:

23 / 51

Ford-Fulkerson vs Greedy

- Recordemos que vimos que Greedy tiene complejidad $O(m^2)$ pues:
 - 1 Encontrar un camino dirigido no saturado es O(m).

23 / 51

Ford-Fulkerson vs Greedy

- Recordemos que vimos que Greedy tiene complejidad O(m²) pues:
 - 1 Encontrar un camino dirigido no saturado es O(m).
 - 2 En cada camino dirigido no saturado se satura al menos un lado.

23 / 51

- Recordemos que vimos que Greedy tiene complejidad O(m²) pues:
 - 1 Encontrar un camino dirigido no saturado es O(m).
 - 2 En cada camino dirigido no saturado se satura al menos un lado.
 - Greedy puede hacer a lo sumo O(m) incrementos de flujo pues los lados nunca se des-saturan, y por [2] cada camino satura al menos un lado.

- Recordemos que vimos que Greedy tiene complejidad $O(m^2)$ pues:
 - 1 Encontrar un camino dirigido no saturado es O(m).
 - 2 En cada camino dirigido no saturado se satura al menos un lado.
 - 3 Greedy puede hacer a lo sumo O(m) incrementos de flujo pues los lados nunca se des-saturan, y por [2] cada camino satura al menos un lado.
 - 4 Asi que la complejidad total de Greedy es $O(m^2)$.

23 / 51

Daniel Penazzi FF March 29, 2023

- Recordemos que vimos que Greedy tiene complejidad $O(m^2)$ pues:
 - 1 Encontrar un camino dirigido no saturado es O(m).
 - 2 En cada camino dirigido no saturado se satura al menos un lado.
 - Greedy puede hacer a lo sumo O(m) incrementos de flujo pues los lados nunca se des-saturan, y por [2] cada camino satura al menos un lado.
 - 4 Asi que la complejidad total de Greedy es $O(m^2)$.
- En Ford-Fulkerson vale [1], pues encontrar un camino aumentante tambien es O(m), pej modificando DFS o BFS.

- Recordemos que vimos que Greedy tiene complejidad $O(m^2)$ pues:
 - 1 Encontrar un camino dirigido no saturado es O(m).
 - 2 En cada camino dirigido no saturado se satura al menos un lado.
 - Greedy puede hacer a lo sumo O(m) incrementos de flujo pues los lados nunca se des-saturan, y por [2] cada camino satura al menos un lado.
 - 4 Asi que la complejidad total de Greedy es $O(m^2)$.
- En Ford-Fulkerson vale [1], pues encontrar un camino aumentante tambien es O(m), pej modificando DFS o BFS.
- Y tambien vale el equivalente de [2] pues en todo camino que use Ford-Fulkerson va a haber al menos un lado que se sature, o un lado que se vacie.

■ Pero no vale [3]:

- Pero no vale [3]:
 - Como podemos "devolver"flujo a través de los lados backward, ahora los lados pueden des-saturarse, como vimos en el ejemplo. (o vaciarse y volverse a llenar)

- Pero no vale [3]:
 - Como podemos "devolver"flujo a través de los lados backward, ahora los lados pueden des-saturarse, como vimos en el ejemplo. (o vaciarse y volverse a llenar)
- Asi que no queda claro que la complejidad sea $O(m^2)$ o siquiera si es polinomial.

- Pero no vale [3]:
 - Como podemos "devolver"flujo a través de los lados backward, ahora los lados pueden des-saturarse, como vimos en el ejemplo. (o vaciarse y volverse a llenar)
- Asi que no queda claro que la complejidad sea $O(m^2)$ o siquiera si es polinomial.
- De hecho NO ES polinomial:

■ Ejemplo:




■ Ejemplo:



■ Ejemplo:




■ Ejemplo:



- Ejemplo:
 - Vértices s, A, B, t. Lados $\overrightarrow{sA}, \overrightarrow{sB}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{At}, \overrightarrow{Bt}$.

- Ejemplo:
 - $\blacksquare \ \, \text{V\'ertices } s,A,B,t. \ \, \text{Lados } \overrightarrow{sA},\overrightarrow{sB},\overrightarrow{AB},\overrightarrow{At},\overrightarrow{Bt}. \\$
 - Las capacidades de todos los lados son mil trillones, salvo el *AB* de capacidad 1.

■ Ejemplo:




Ford-Fulkerson encuentra el siguiente camino aumentante, comenzando con f = 0: sABt : 1.

26 / 51

Daniel Penazzi FF March 29, 2023

■ Ford-Fulkerson encuentra el siguiente camino aumentante, comenzando con f = 0: sABt : 1.




- Ford-Fulkerson encuentra el siguiente camino aumentante, comenzando con f = 0: sABt : 1.
- Luego, a partir del flujo obtenido, como se ha mandado una unidad de flujo por \overrightarrow{AB} , ahora se puede devolver, encuentrando el camino aumentante: $\overrightarrow{sBA}t$: 1

26 / 51


Daniel Penazzi FF March 29, 2023

- Ford-Fulkerson encuentra el siguiente camino aumentante, comenzando con f = 0: sABt : 1.
- Luego, a partir del flujo obtenido, como se ha mandado una unidad de flujo por AB, ahora se puede devolver, encuentrando el camino aumentante: sBAt : 1




- Ford-Fulkerson encuentra el siguiente camino aumentante, comenzando con f = 0: sABt : 1.
- Luego, a partir del flujo obtenido, como se ha mandado una unidad de flujo por AB, ahora se puede devolver, encuentrando el camino aumentante: sBAt : 1
- Continuamos iterando con caminos sABt : 1 y luego sBAt : 1.


- Ford-Fulkerson encuentra el siguiente camino aumentante, comenzando con f = 0: sABt : 1.
- Luego, a partir del flujo obtenido, como se ha mandado una unidad de flujo por \overrightarrow{AB} , ahora se puede devolver, encuentrando el camino aumentante: \overrightarrow{sBAt} : 1
- Continuamos iterando con caminos sABt : 1 y luego sBAt : 1.




- Ford-Fulkerson encuentra el siguiente camino aumentante, comenzando con f = 0: sABt : 1.
- Luego, a partir del flujo obtenido, como se ha mandado una unidad de flujo por \overrightarrow{AB} , ahora se puede devolver, encuentrando el camino aumentante: \overrightarrow{sBAt} : 1
- Continuamos iterando con caminos sABt : 1 y luego sBAt : 1.




- Ford-Fulkerson encuentra el siguiente camino aumentante, comenzando con f = 0: sABt : 1.
- Luego, a partir del flujo obtenido, como se ha mandado una unidad de flujo por \overrightarrow{AB} , ahora se puede devolver, encuentrando el camino aumentante: \overrightarrow{sBAt} : 1
- Continuamos iterando con caminos sABt : 1 y luego sBAt : 1.




- Ford-Fulkerson encuentra el siguiente camino aumentante, comenzando con f = 0: sABt : 1.
- Luego, a partir del flujo obtenido, como se ha mandado una unidad de flujo por \overrightarrow{AB} , ahora se puede devolver, encuentrando el camino aumentante: \overrightarrow{sBAt} : 1
- Continuamos iterando con caminos sABt : 1 y luego sBAt : 1.




- Ford-Fulkerson encuentra el siguiente camino aumentante, comenzando con f = 0: sABt : 1.
- Luego, a partir del flujo obtenido, como se ha mandado una unidad de flujo por \overrightarrow{AB} , ahora se puede devolver, encuentrando el camino aumentante: \overrightarrow{sBAt} : 1
- Continuamos iterando con caminos sABt : 1 y luego sBAt : 1.




- Ford-Fulkerson encuentra el siguiente camino aumentante, comenzando con f = 0: sABt : 1.
- Luego, a partir del flujo obtenido, como se ha mandado una unidad de flujo por \overrightarrow{AB} , ahora se puede devolver, encuentrando el camino aumentante: \overrightarrow{sBAt} : 1
- Continuamos iterando con caminos sABt : 1 y luego sBAt : 1.




- Ford-Fulkerson encuentra el siguiente camino aumentante, comenzando con f = 0: sABt : 1.
- Luego, a partir del flujo obtenido, como se ha mandado una unidad de flujo por \overrightarrow{AB} , ahora se puede devolver, encuentrando el camino aumentante: \overrightarrow{sBAt} : 1
- Continuamos iterando con caminos sABt : 1 y luego sBAt : 1.




- Ford-Fulkerson encuentra el siguiente camino aumentante, comenzando con f = 0: sABt : 1.
- Luego, a partir del flujo obtenido, como se ha mandado una unidad de flujo por \overrightarrow{AB} , ahora se puede devolver, encuentrando el camino aumentante: \overrightarrow{sBAt} : 1
- Continuamos iterando con caminos sABt : 1 y luego sBAt : 1.




- Ford-Fulkerson encuentra el siguiente camino aumentante, comenzando con f = 0: sABt : 1.
- Luego, a partir del flujo obtenido, como se ha mandado una unidad de flujo por \overrightarrow{AB} , ahora se puede devolver, encuentrando el camino aumentante: \overrightarrow{sBAt} : 1
- Continuamos iterando con caminos sABt : 1 y luego sBAt : 1.




- Ford-Fulkerson encuentra el siguiente camino aumentante, comenzando con f = 0: sABt : 1.
- Luego, a partir del flujo obtenido, como se ha mandado una unidad de flujo por \overrightarrow{AB} , ahora se puede devolver, encuentrando el camino aumentante: \overrightarrow{sBAt} : 1
- Continuamos iterando con caminos sABt : 1 y luego sBAt : 1.



- Ford-Fulkerson encuentra el siguiente camino aumentante, comenzando con f = 0: sABt : 1.
- Luego, a partir del flujo obtenido, como se ha mandado una unidad de flujo por \overrightarrow{AB} , ahora se puede devolver, encuentrando el camino aumentante: \overrightarrow{sBAt} : 1
- Continuamos iterando con caminos sABt : 1 y luego sBAt : 1.



- Ford-Fulkerson encuentra el siguiente camino aumentante, comenzando con f = 0: sABt : 1.
- Luego, a partir del flujo obtenido, como se ha mandado una unidad de flujo por \overrightarrow{AB} , ahora se puede devolver, encuentrando el camino aumentante: \overrightarrow{sBAt} : 1
- Continuamos iterando con caminos sABt : 1 y luego sBAt : 1.



- Ford-Fulkerson encuentra el siguiente camino aumentante, comenzando con f = 0: sABt : 1.
- Luego, a partir del flujo obtenido, como se ha mandado una unidad de flujo por AB, ahora se puede devolver, encuentrando el camino aumentante: sBAt : 1
- Continuamos iterando con caminos *sABt* : 1 y luego *sBAt* : 1.
- Luego de dos mil trillones de caminos, llegamos a nuestro flujo maximal.

■ En vez de mil trillones podemos poner el número que queramos, lo cual muestra que no se puede acotar la complejidad con ninguna función de *n*, *m*.

- En vez de mil trillones podemos poner el número que queramos, lo cual muestra que no se puede acotar la complejidad con ninguna función de *n*, *m*.
- Obviamente, se puede acotar con una función que dependa de n, m y las capacidades.

27 / 51

Daniel Penazzi FF March 29, 2023

- En vez de mil trillones podemos poner el número que queramos, lo cual muestra que no se puede acotar la complejidad con ninguna función de *n*, *m*.
- Obviamente, se puede acotar con una función que dependa de n, m y las capacidades.
- Pues vimos que hay a lo sumo $cap(\{s\})$ flujos intermedios.


27 / 51

Daniel Penazzi FF March 29, 2023

Ejemplo 1 cont

- En vez de mil trillones podemos poner el número que queramos, lo cual muestra que no se puede acotar la complejidad con ninguna función de *n*, *m*.
- Obviamente, se puede acotar con una función que dependa de n, m y las capacidades.
- Pues vimos que hay a lo sumo $cap({s})$ flujos intermedios.
- Pero puede ser peor:

27 / 51




 Daniel Penazzi
 FF
 March 29, 2023
 28 / 51


■ Con capacidades todas 10, excepto \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{BD} de capacidades 1 y \overrightarrow{AD} de capacidad r.

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 28 / 51

■ Con capacidades todas 10, excepto \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{BD} de capacidades 1 y \overrightarrow{AD} de capacidad r.



■ Con capacidades todas 10, excepto \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{BD} de capacidades 1 y \overrightarrow{AD} de capacidad r.



■ Donde $r = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \simeq 0,62 < 1.$



28 / 51


■ Ya que 10 > 1 > r nos concentraremos en las 3 capacidades mas chicas, 1,1,r




29 / 51

- Ya que 10 > 1 > r nos concentraremos en las 3 capacidades mas chicas, 1,1,r
- Y especificamente miraremos las capacidades "sobrantes"es decir, capacidad-flujo en cada uno de esos lados.

- Ya que 10 > 1 > r nos concentraremos en las 3 capacidades mas chicas, 1,1,r
- Y especificamente miraremos las capacidades "sobrantes"es decir, capacidad-flujo en cada uno de esos lados.
- Empezamos con el camino *sBDt*.



- Ya que 10 > 1 > r nos concentraremos en las 3 capacidades mas chicas, 1, 1, r
- Y especificamente miraremos las capacidades "sobrantes"es decir, capacidad-flujo en cada uno de esos lados.
- Empezamos con el camino *sBDt*. Como pasa por *BD*, solo podemos mandar 1.




- Ya que 10 > 1 > r nos concentraremos en las 3 capacidades mas chicas, 1,1,r
- Y especificamente miraremos las capacidades "sobrantes"es decir, capacidad-flujo en cada uno de esos lados.
- Empezamos con el camino sBDt. Como pasa por BD, solo podemos mandar 1.
- Las capacidades sobrantes de los lados \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{BD} , \overrightarrow{AD} quedan 1, 0, r


29 / 51

- Ya que 10 > 1 > r nos concentraremos en las 3 capacidades mas chicas, 1,1,r
- Y especificamente miraremos las capacidades "sobrantes"es decir, capacidad-flujo en cada uno de esos lados.
- Empezamos con el camino *sBDt*. Como pasa por *BD*, solo podemos mandar 1.
- Las capacidades sobrantes de los lados \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{BD} , \overrightarrow{AD} quedan 1, 0, r
- Recordemos esto, digamos con un (*).


29 / 51



■ Luego podemos ir por s, A, D y al llegar a D, ya que hay flujo desde B a D, podriamos devolver una unidad de flujo, y luego seguir por C, teniendo sADBCt.



■ Luego podemos ir por s, A, D y al llegar a D, ya que hay flujo desde B a D, podriamos devolver una unidad de flujo, y luego seguir por C, teniendo sADBCt.



- Luego podemos ir por s, A, D y al llegar a D, ya que hay flujo desde B a D, podriamos devolver una unidad de flujo, y luego seguir por C, teniendo sADBCt.
- ¿Cuanto podemos mandar?



- Luego podemos ir por s, A, D y al llegar a D, ya que hay flujo desde B a D, podriamos devolver una unidad de flujo, y luego seguir por C, teniendo sADBCt.
- ¿Cuanto podemos mandar?
- Como usamos el lado \overrightarrow{AD} de capacidad r y r < 1, entonces podemos mandar sólo r.

30 / 51

■ ¿Como quedan las capacidades sobrantes de los lados BC, BD, AD?

31 / 51

- ¿Como quedan las capacidades sobrantes de los lados ⇒ , ⇒ , → , → . → . → . → .
- Sumamos flujo r en \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{AD} y restamos r (pues devolvemos flujo) en \overrightarrow{BD} .

31 / 51

- ¿Como quedan las capacidades sobrantes de los lados BC, BD, AD?
- Sumamos flujo r en \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{AD} y restamos r (pues devolvemos flujo) en \overrightarrow{BD} .
- Por lo tanto como las capacidades sobrantes son c f, se le resta r en \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{AD} y se suma r en \overrightarrow{BC} .

- ¿Como quedan las capacidades sobrantes de los lados BC, BD, AD?
- Sumamos flujo r en \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{AD} y restamos r (pues devolvemos flujo) en \overrightarrow{BD} .
- Por lo tanto como las capacidades sobrantes son c f, se le resta r en \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{AD} y se suma r en \overrightarrow{BC} .
- Quedan:

- ¿Como quedan las capacidades sobrantes de los lados \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{BD} , \overrightarrow{AD} ?
- Sumamos flujo r en \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{AD} y restamos r (pues devolvemos flujo) en \overrightarrow{BD} .
- Por lo tanto como las capacidades sobrantes son c f, se le resta r en \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{AD} y se suma r en \overrightarrow{BC} .
- Quedan: 1 r, 0 + r, r r

- ¿Como quedan las capacidades sobrantes de los lados BC, BD, AD?
- Sumamos flujo r en \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{AD} y restamos r (pues devolvemos flujo) en \overrightarrow{BD} .
- Por lo tanto como las capacidades sobrantes son c f, se le resta r en \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{AD} y se suma r en \overrightarrow{BC} .
- Quedan: 1 − r, r, 0


- ¿Como quedan las capacidades sobrantes de los lados BC, BD, AD?
- Sumamos flujo r en \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{AD} y restamos r (pues devolvemos flujo) en \overrightarrow{BD} .
- Por lo tanto como las capacidades sobrantes son c f, se le resta r en \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{AD} y se suma r en \overrightarrow{BC} .
- Quedan: 1 r, r, 0
- Pero $r = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ es raiz de la ecuación $r^2 + r 1 = 0$.



- ¿Como quedan las capacidades sobrantes de los lados BC, BD, AD?
- Sumamos flujo r en \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{AD} y restamos r (pues devolvemos flujo) en \overrightarrow{BD} .
- Por lo tanto como las capacidades sobrantes son c f, se le resta r en \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{AD} y se suma r en \overrightarrow{BC} .
- Quedan: 1 − r, r, 0
- Pero $r = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ es raiz de la ecuación $r^2 + r 1 = 0$.
- Por lo tanto $1 r = r^2$ y las capacidades sobrantes quedan:

- ¿Como quedan las capacidades sobrantes de los lados BC, BD, AD?
- Sumamos flujo r en \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{AD} y restamos r (pues devolvemos flujo) en \overrightarrow{BD} .
- Por lo tanto como las capacidades sobrantes son c f, se le resta r en \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{AD} y se suma r en \overrightarrow{BC} .
- Quedan: 1 − r, r, 0
- Pero $r = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ es raiz de la ecuación $r^2 + r 1 = 0$.
- Por lo tanto $1 r = r^2$ y las capacidades sobrantes quedan: r^2 , r, 0







■ Ahora podemos usar el camino sBDAt



 Daniel Penazzi
 FF
 March 29, 2023
 32 / 51



■ Ahora podemos usar el camino sBDAt pues BD quedó con capacidad sobrante r asi que se puede mandar flujo por ahi, y como hemos mandamos flujo por AD, entonces podemos devolver flujo por el.



- Ahora podemos usar el camino sBDAt
- lacktriangledown Capacidades sobrantes de los lados $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{AD}$

 $r^2, r, 0$




Daniel Penazzi FF March 29, 2023 32 / 51

- Podemos mandar r por \overrightarrow{BD} y devolver r por \overrightarrow{AD} asi que el camino es: \overrightarrow{sBDAt} : r
- Capacidades sobrantes de los lados \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{BD} , \overrightarrow{AD} r^2 , r - r, 0 + r




- Podemos mandar r por \overrightarrow{BD} y devolver r por \overrightarrow{AD} asi que el camino es: \overrightarrow{sBDAt} : r
- Capacidades sobrantes de los lados \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{BD} , \overrightarrow{AD} quedan r^2 , 0, r


32 / 51



■ Como las capacidades sobrantes son r^2 , 0, r podemos otra vez hacer el camino sADBCt.



■ Como las capacidades sobrantes son r^2 , 0, r podemos otra vez hacer el camino sADBCt.



- Como las capacidades sobrantes son r^2 , 0, r podemos otra vez hacer el camino sADBCt.
- Esta vez podemos mandar r^2 por \overrightarrow{BC} , devolver hasta 1 por el \overrightarrow{BD} y mandar r por el \overrightarrow{AD} .




- Como las capacidades sobrantes son r^2 , 0, r podemos otra vez hacer el camino sADBCt.
- Esta vez podemos mandar r^2 por \overrightarrow{BC} , devolver hasta 1 por el \overrightarrow{BD} y mandar r por el \overrightarrow{AD} .
- Como r < 1 entonces $r^2 < r$ asi que solo podemos mandar r^2 .

- Como las capacidades sobrantes son r^2 , 0, r podemos otra vez hacer el camino sADBCt.
- Esta vez podemos mandar r^2 por \overrightarrow{BC} , devolver hasta 1 por el \overrightarrow{BD} y mandar r por el \overrightarrow{AD} .
- Como r < 1 entonces $r^2 < r$ asi que solo podemos mandar r^2 .
- Capacidades sobrantes quedan $r^2 r^2$, $0 + r^2$, $r r^2$


- Como las capacidades sobrantes son r^2 , 0, r podemos otra vez hacer el camino sADBCt.
- Esta vez podemos mandar r^2 por \overrightarrow{BC} , devolver hasta 1 por el \overrightarrow{BD} y mandar r por el \overrightarrow{AD} .
- Como r < 1 entonces $r^2 < r$ asi que solo podemos mandar r^2 .
- Capacidades sobrantes quedan $0, r^2, r(1-r)$

- Como las capacidades sobrantes son r^2 , 0, r podemos otra vez hacer el camino sADBCt.
- Esta vez podemos mandar r^2 por \overrightarrow{BC} , devolver hasta 1 por el \overrightarrow{BD} y mandar r por el \overrightarrow{AD} .
- Como r < 1 entonces $r^2 < r$ asi que solo podemos mandar r^2 .
- Capacidades sobrantes quedan 0, r², rr²


- Como las capacidades sobrantes son r^2 , 0, r podemos otra vez hacer el camino sADBCt.
- Esta vez podemos mandar r^2 por \overrightarrow{BC} , devolver hasta 1 por el \overrightarrow{BD} y mandar r por el \overrightarrow{AD} .
- Como r < 1 entonces $r^2 < r$ asi que solo podemos mandar r^2 .
- Capacidades sobrantes quedan $0, r^2, r^3$



■ Como las capacidades sobrantes son $0, r^2, r^3$ podemos tomar el camino $s\overline{CBDt}$.



■ Como las capacidades sobrantes son $0, r^2, r^3$ podemos tomar el camino $s\overline{CBDt}$.



- Como las capacidades sobrantes son $0, r^2, r^3$ podemos tomar el camino $\stackrel{\longleftarrow}{sCBDt}$.
- Esta vez podemos devolver 1 por \overrightarrow{BC} , y mandar r^2 por el \overrightarrow{BD} , asi que el minimo es r^2 .

- Como las capacidades sobrantes son $0, r^2, r^3$ podemos tomar el camino $\stackrel{\longleftarrow}{sCBDt}$.
- Esta vez podemos devolver 1 por \overrightarrow{BC} , y mandar r^2 por el \overrightarrow{BD} , asi que el minimo es r^2 .
- Capacidades sobrantes quedan

- Como las capacidades sobrantes son $0, r^2, r^3$ podemos tomar el camino $s\overline{CBDt}$.
- Esta vez podemos devolver 1 por \overrightarrow{BC} , y mandar r^2 por el \overrightarrow{BD} , asi que el minimo es r^2 .
- Capacidades sobrantes quedan $0 + r^2, r^2 r^2, r^3$

- Como las capacidades sobrantes son $0, r^2, r^3$ podemos tomar el camino $s\overline{CBDt}$.
- Esta vez podemos devolver 1 por \overrightarrow{BC} , y mandar r^2 por el \overrightarrow{BD} , asi que el minimo es r^2 .
- Capacidades sobrantes quedan r^2 , 0, r^3

- Como las capacidades sobrantes son $0, r^2, r^3$ podemos tomar el camino $s\overline{CBDt}$.
- Esta vez podemos devolver 1 por \overrightarrow{BC} , y mandar r^2 por el \overrightarrow{BD} , asi que el minimo es r^2 .
- Capacidades sobrantes quedan r², 0, r³
- Comparemos esto con (\star) que era 1,0,r y vemos que multiplicamos las capacidades sobrantes por r^2 .

- Como las capacidades sobrantes son $0, r^2, r^3$ podemos tomar el camino $s\overline{CBDt}$.
- Esta vez podemos devolver 1 por \overrightarrow{BC} , y mandar r^2 por el \overrightarrow{BD} , asi que el minimo es r^2 .
- Capacidades sobrantes quedan r^2 , 0, r^3
- Comparemos esto con (*) que era 1,0,r y vemos que multiplicamos las capacidades sobrantes por r^2 .
- Esto lo podemos ir repitiendo todo el tiempo que querramos:


■ Si suponemos que las capacidades sobrantes son r^{2k} , 0, r^{2k+1}

35 / 51

- Si suponemos que las capacidades sobrantes son r^{2k} , 0, r^{2k+1}
- podemos hacer


35 / 51

- Si suponemos que las capacidades sobrantes son r^{2k} , 0, r^{2k+1}
- podemos hacer



■ sADBCt:

- Si suponemos que las capacidades sobrantes son r^{2k} , 0, r^{2k+1}
- podemos hacer



 \blacksquare $sADBCt : r^{2k+1}$

- Si suponemos que las capacidades sobrantes son r^{2k} , 0, r^{2k+1}
- podemos hacer
- \blacksquare *sADBCt* : r^{2k+1}
- Capacidades sobrantes:



- Si suponemos que las capacidades sobrantes son r^{2k} , 0, r^{2k+1}
- podemos hacer
- \blacksquare *sADBCt* : r^{2k+1}


Capacidades sobrantes: $r^{2k} - r^{2k+1}, 0 + r^{2k+1}, r^{2k+1} - r^{2k+1}$

- Si suponemos que las capacidades sobrantes son r^{2k} , 0, r^{2k+1}
- podemos hacer
- \blacksquare $sADBCt : r^{2k+1}$
- Capacidades sobrantes: r^{2k+2} , r^{2k+1} , 0



35 / 51


- Si suponemos que las capacidades sobrantes son r^{2k} , 0, r^{2k+1}
- y despues:



- $s\overrightarrow{ADBC}t : r^{2k+1}$ $s\overrightarrow{BDA}t : r^{2k+1}$
- Capacidades sobrantes: r^{2k+2} , r^{2k+1} , 0




- Si suponemos que las capacidades sobrantes son r^{2k} , 0, r^{2k+1}
- y despues:



- $sA\overrightarrow{DBC}t: r^{2k+1}$ $sB\overrightarrow{DA}t: r^{2k+1}$
- Capacidades sobrantes: r^{2k+2} , $r^{2k+1} r^{2k+1}$, $0 + r^{2k+1}$


- Si suponemos que las capacidades sobrantes son r^{2k} , 0, r^{2k+1}
- y despues:



- $s\overrightarrow{ADBC}t : r^{2k+1}$ $s\overrightarrow{BDA}t : r^{2k+1}$
- Capacidades sobrantes: r^{2k+2} , 0, r^{2k+1}




- Si suponemos que las capacidades sobrantes son r^{2k} , 0, r^{2k+1}
- y despues:



- $sA\overline{DB}Ct : r^{2k+1}$ $sA\overline{DB}Ct : r^{2k+2}$ $sBDAt: r^{2k+1}$
- Capacidades sobrantes: r^{2k+2} , 0, r^{2k+1}




- Si suponemos que las capacidades sobrantes son r^{2k} , 0, r^{2k+1}
- y despues:



- $sA\overrightarrow{DB}Ct : r^{2k+1}$ $sADBCt : r^{2k+2}$ $sBDAt: r^{2k+1}$
- Capacidades sobrantes: $r^{2k+2} r^{2k+2}$. $0 + r^{2k+2}$. $r^{2k+1} r^{2k+2}$


- Si suponemos que las capacidades sobrantes son r^{2k} , 0, r^{2k+1}
- y despues:



- $sA\overline{DB}Ct : r^{2k+1}$ $sA\overline{DB}Ct : r^{2k+2}$ $sBDAt: r^{2k+1}$
- Capacidades sobrantes: $0, r^{2k+2}, r^{2k+3}$




- Si suponemos que las capacidades sobrantes son r^{2k} , 0, r^{2k+1}
- y despues:



- $sA\overrightarrow{DBCt} : r^{2k+1}$ $sADBCt : r^{2k+2}$ $s\overrightarrow{BDA}t: r^{2k+1}$ $s\overrightarrow{CBD}t: r^{2k+2}$
- Capacidades sobrantes: $0, r^{2k+2}, r^{2k+3}$




- Si suponemos que las capacidades sobrantes son r^{2k} , 0, r^{2k+1}
- y despues:



- $sA\overrightarrow{DB}Ct : r^{2k+1}$ $sADBCt : r^{2k+2}$ $sBDAt : r^{2k+1}$ $sCBDt : r^{2k+2}$
- Capacidades sobrantes: $0 + r^{2k+2}$, $r^{2k+2} r^{2k+2}$, r^{2k+3}

- Si suponemos que las capacidades sobrantes son r^{2k} , 0, r^{2k+1}
- y despues:



- $sA\overrightarrow{DBCt} : r^{2k+1}$ $sADBCt : r^{2k+2}$
- $s\overrightarrow{BDA}t: r^{2k+1}$ $s\overrightarrow{CBD}t: r^{2k+2}$
- Capacidades sobrantes: r^{2k+2} , 0, r^{2k+3}



■ Si suponemos que las capacidades sobrantes son r^{2k} , 0, r^{2k+1}

```
■ sA\overline{DBCt}: r^{2k+1} sB\overline{DAt}: r^{2k+1}
■ sA\overline{DBCt}: r^{2k+2} sC\overline{BDt}: r^{2k+2}
```

- Capacidades sobrantes: r^{2k+2} , 0, r^{2k+3}
- Y hemos pasado de r^{2k} , 0, r^{2k+1} a r^{2k+2} , 0, r^{2k+3} asi que podemos repetir el ciclo.

35/51

■ Si suponemos que las capacidades sobrantes son r^{2k} , 0, r^{2k+1}

```
■ sA\overline{DBCt}: r^{2k+1} sB\overline{DAt}: r^{2k+1}
■ sA\overline{DBCt}: r^{2k+2} sC\overline{BDt}: r^{2k+2}
```

- Capacidades sobrantes: r^{2k+2} , 0, r^{2k+3}
- Y hemos pasado de r^{2k} , 0, r^{2k+1} a r^{2k+2} , 0, r^{2k+3} asi que podemos repetir el ciclo.
- Como el ciclo lo podemos repetir indefinidamente, Ford-Fulkerson no termina nunca.

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 35 / 51

Mas aun, es trivial ver que esta secuencia de flujos tiene valores que convergen a 3 pero el valor del flujo maximal es 21, asi que ni siquiera converge al flujo maximal.

36 / 51

- Mas aun, es trivial ver que esta secuencia de flujos tiene valores que convergen a 3 pero el valor del flujo maximal es 21, asi que ni siquiera converge al flujo maximal.
- En estos ejemplos estamos usando DFS para encontrar caminos aumentantes.

36 / 51

- Mas aun, es trivial ver que esta secuencia de flujos tiene valores que convergen a 3 pero el valor del flujo maximal es 21, asi que ni siquiera converge al flujo maximal.
- En estos ejemplos estamos usando DFS para encontrar caminos aumentantes.
- En vez de usar DFS, se puede usar una variación de Dijkstra para buscar un camino de máximo aumento de flujo.

- Mas aun, es trivial ver que esta secuencia de flujos tiene valores que convergen a 3 pero el valor del flujo maximal es 21, asi que ni siquiera converge al flujo maximal.
- En estos ejemplos estamos usando DFS para encontrar caminos aumentantes.
- En vez de usar DFS, se puede usar una variación de Dijkstra para buscar un camino de máximo aumento de flujo.
- Esto da un algoritmo polinomial pero no en n, m solamente sino en n, m y la mayor capacidad. (no probaremos esto).

36 / 51

- Mas aun, es trivial ver que esta secuencia de flujos tiene valores que convergen a 3 pero el valor del flujo maximal es 21, asi que ni siquiera converge al flujo maximal.
- En estos ejemplos estamos usando DFS para encontrar caminos aumentantes.
- En vez de usar DFS, se puede usar una variación de Dijkstra para buscar un camino de máximo aumento de flujo.
- Esto da un algoritmo polinomial pero no en *n*, *m* solamente sino en *n*, *m* y la mayor capacidad. (no probaremos esto).
- Otra posibilidad es usar BFS en vez de DFS.

36 / 51

- Mas aun, es trivial ver que esta secuencia de flujos tiene valores que convergen a 3 pero el valor del flujo maximal es 21, asi que ni siquiera converge al flujo maximal.
- En estos ejemplos estamos usando DFS para encontrar caminos aumentantes.
- En vez de usar DFS, se puede usar una variación de Dijkstra para buscar un camino de máximo aumento de flujo.
- Esto da un algoritmo polinomial pero no en *n*, *m* solamente sino en *n*, *m* y la mayor capacidad. (no probaremos esto).
- Otra posibilidad es usar BFS en vez de DFS.
- Eso equivale a decir que, de entre todos los caminos aumentantes, elegimos uno que tenga la longitud mínima.

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 36 / 51

- Mas aun, es trivial ver que esta secuencia de flujos tiene valores que convergen a 3 pero el valor del flujo maximal es 21, asi que ni siquiera converge al flujo maximal.
- En estos ejemplos estamos usando DFS para encontrar caminos aumentantes.
- En vez de usar DFS, se puede usar una variación de Dijkstra para buscar un camino de máximo aumento de flujo.
- Esto da un algoritmo polinomial pero no en *n*, *m* solamente sino en *n*, *m* y la mayor capacidad. (no probaremos esto).
- Otra posibilidad es usar BFS en vez de DFS.
- Eso equivale a decir que, de entre todos los caminos aumentantes, elegimos uno que tenga la longitud mínima.
- Veremos que esto da origen a un algoritmo polinomial en *n*, *m*.



Correctitud de Ford-Fulkerson

De todos modos, todavia no hemos visto la correctitud de Ford-Fulkerson.

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 37 / 51

Correctitud de Ford-Fulkerson

- De todos modos, todavia no hemos visto la correctitud de Ford-Fulkerson.
- Vimos una parte de la correctitud de Ford-Fulkerson: en todo momento, las funciones intermedias que produce son flujos.

37/51

Correctitud de Ford-Fulkerson

- De todos modos, todavia no hemos visto la correctitud de Ford-Fulkerson.
- Vimos una parte de la correctitud de Ford-Fulkerson: en todo momento, las funciones intermedias que produce son flujos.
- Por lo tanto, si termina, lo que devuelve es un flujo. (aunque vimos que a veces no termina).

37/51

Correctitud de Ford-Fulkerson

- De todos modos, todavia no hemos visto la correctitud de Ford-Fulkerson.
- Vimos una parte de la correctitud de Ford-Fulkerson: en todo momento, las funciones intermedias que produce son flujos.
- Por lo tanto, si termina, lo que devuelve es un flujo. (aunque vimos que a veces no termina).
- Lo que queremos ver a continuación es que, si termina, ese flujo que devuelve es maximal. (esta es la ventaja sobre Greedy).

37/51

Correctitud de Ford-Fulkerson

- De todos modos, todavia no hemos visto la correctitud de Ford-Fulkerson.
- Vimos una parte de la correctitud de Ford-Fulkerson: en todo momento, las funciones intermedias que produce son flujos.
- Por lo tanto, si termina, lo que devuelve es un flujo. (aunque vimos que a veces no termina).
- Lo que queremos ver a continuación es que, si termina, ese flujo que devuelve es maximal. (esta es la ventaja sobre Greedy).
- Pero para eso necesitaremos otro concepto y un teorema.

37/51

Definición:

Un Corte es un subconjunto de los vertices que tiene a *s* pero no tiene a *t*.

 Daniel Penazzi
 FF
 March 29, 2023
 38 / 51

Definición:

Un Corte es un subconjunto de los vertices que tiene a *s* pero no tiene a *t*.

Por ejemplo, $S = \{s\}$ es un corte.

38 / 51

Definición:

Un Corte es un subconjunto de los vertices que tiene a *s* pero no tiene a *t*.

Por ejemplo, $S = \{s\}$ es un corte.

 $S = V - \{t\}$ tambien es un corte.

38 / 51

Definición:

Un Corte es un subconjunto de los vertices que tiene a *s* pero no tiene a *t*.

Por ejemplo, $S = \{s\}$ es un corte.

 $S = V - \{t\}$ tambien es un corte.

Otro ejemplo: si los vértices son s, A, B, C, D, E, F, G, t

38 / 51

Definición:

Un Corte es un subconjunto de los vertices que tiene a *s* pero no tiene a *t*.

Por ejemplo, $S = \{s\}$ es un corte.

 $S = V - \{t\}$ tambien es un corte.

Otro ejemplo: si los vértices son s, A, B, C, D, E, F, G, t

Entonces $S = \{s, A, C, D, E, G\}$ también es un corte.

38 / 51

Capacidad de un Corte

Definición:

La capacidad de un corte es $cap(S) = c(S, \overline{S})$, donde $\overline{S} = V - S$

39 / 51

Capacidad de un Corte

Definición:

La capacidad de un corte es $cap(S) = c(S, \overline{S})$, donde $\overline{S} = V - S$

Definición:

Un corte es MINIMAL si su capacidad es la menor de las capacidades de todos los cortes.

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 39 / 51

Capacidad de un Corte

Definición:

La capacidad de un corte es $cap(S)=c(S,\overline{S})$, donde $\overline{S}=V-S$

Definición:

Un corte es MINIMAL si su capacidad es la menor de las capacidades de todos los cortes.

Es decir, S es un corte minimal si $cap(S) \leq cap(T)$ para todo corte T.

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 39 / 51

 Cortes minimales existen porque hay una cantidad finita de cortes.

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 40 / 51

- Cortes minimales existen porque hay una cantidad finita de cortes.
- Es fácil ver que hay 2^{n-2} cortes, donde n, como siempre, es la cantidad de vértices.

40 / 51

- Cortes minimales existen porque hay una cantidad finita de cortes.
- Es fácil ver que hay 2^{n-2} cortes, donde n, como siempre, es la cantidad de vértices.
- En algunas aplicaciones es importante encontrar cortes minimales. (luego veremos una).

40 / 51

- Cortes minimales existen porque hay una cantidad finita de cortes.
- Es fácil ver que hay 2^{n-2} cortes, donde n, como siempre, es la cantidad de vértices.
- En algunas aplicaciones es importante encontrar cortes minimales. (luego veremos una).
- Pero una complejidad de 2^{n-2} no es adecuada.

40 / 51

- Cortes minimales existen porque hay una cantidad finita de cortes.
- Es fácil ver que hay 2^{n-2} cortes, donde n, como siempre, es la cantidad de vértices.
- En algunas aplicaciones es importante encontrar cortes minimales. (luego veremos una).
- Pero una complejidad de 2^{n-2} no es adecuada.
- Afortunadamente un teorema relaciona cortes minimales con flujos maximales.

40 / 51



41 / 51

Teorema de Ford-Fulkerson(Max Flow Min Cut):

A Si f es un flujo y S es un corte, entonces $v(f) = f(S, \overline{S}) - f(\overline{S}, S)$.

 Daniel Penazzi
 FF
 March 29, 2023
 41 / 51

Teorema de Ford-Fulkerson(Max Flow Min Cut):

- A Si f es un flujo y S es un corte, entonces $v(f) = f(S, \overline{S}) f(\overline{S}, S)$.
- B El valor de todo flujo es menor o igual que la capacidad de todo corte.

41 / 51

Teorema de Ford-Fulkerson(Max Flow Min Cut):

- A Si f es un flujo y S es un corte, entonces $v(f) = f(S, \overline{S}) f(\overline{S}, S)$.
- B El valor de todo flujo es menor o igual que la capacidad de todo corte.
- C Si *f* es un flujo, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

41 / 51

Teorema de Ford-Fulkerson(Max Flow Min Cut):

- A Si f es un flujo y S es un corte, entonces $v(f) = f(S, \overline{S}) f(\overline{S}, S)$.
- B El valor de todo flujo es menor o igual que la capacidad de todo corte.
- C Si *f* es un flujo, las siguientes afirmaciones son equivalentes:
 - 1 Existe un corte S tal que v(f) = cap(S).

41 / 51

Teorema de Ford-Fulkerson(Max Flow Min Cut):

- A Si f es un flujo y S es un corte, entonces $v(f) = f(S, \overline{S}) f(\overline{S}, S)$.
- B El valor de todo flujo es menor o igual que la capacidad de todo corte.
- C Si *f* es un flujo, las siguientes afirmaciones son equivalentes:
 - 1 Existe un corte S tal que v(f) = cap(S).
 - 2 f es maximal.

41 / 51

Teorema de Ford-Fulkerson(Max Flow Min Cut):

- A Si f es un flujo y S es un corte, entonces $v(f) = f(S, \overline{S}) f(\overline{S}, S)$.
- B El valor de todo flujo es menor o igual que la capacidad de todo corte.
- C Si *f* es un flujo, las siguientes afirmaciones son equivalentes:
 - 1 Existe un corte S tal que v(f) = cap(S).
 - f es maximal.
 - 3 No existen *f*-caminos aumentantes.

41 / 51

Teorema de Ford-Fulkerson(Max Flow Min Cut):

- A Si f es un flujo y S es un corte, entonces $v(f) = f(S, \overline{S}) f(\overline{S}, S)$.
- B El valor de todo flujo es menor o igual que la capacidad de todo corte.
- C Si *f* es un flujo, las siguientes afirmaciones son equivalentes:
 - 1 Existe un corte S tal que v(f) = cap(S).
 - f es maximal.
 - 3 No existen *f*-caminos aumentantes.
- Y si se cumplen, el S de [1] es minimal.

41 / 51

Teorema de Ford-Fulkerson(Max Flow Min Cut):

- A Si f es un flujo y S es un corte, entonces $v(f) = f(S, \overline{S}) f(\overline{S}, S)$.
- B El valor de todo flujo es menor o igual que la capacidad de todo corte.
- C Si *f* es un flujo, las siguientes afirmaciones son equivalentes:
 - 1 Existe un corte S tal que v(f) = cap(S).
 - f es maximal.
 - 3 No existen *f*-caminos aumentantes.
- Y si se cumplen, el S de [1] es minimal.
- En realidad suele llamarse Max Flow Min Cut a la parte [C] especificamente.



41 / 51

Teorema de Ford-Fulkerson(Max Flow Min Cut):

- A Si f es un flujo y S es un corte, entonces $v(f) = f(S, \overline{S}) f(\overline{S}, S)$.
- B El valor de todo flujo es menor o igual que la capacidad de todo corte.
- C Si *f* es un flujo, las siguientes afirmaciones son equivalentes:
 - 1 Existe un corte S tal que v(f) = cap(S).
 - f es maximal.
 - 3 No existen *f*-caminos aumentantes.
- Y si se cumplen, el S de [1] es minimal.
- En realidad suele llamarse Max Flow Min Cut a la parte [C] especificamente.
- o incluso mas restrictivo, a la implicación $2 \Rightarrow 1$.



41 / 51

La demostración la daremos tambien mas adelante, para ir avanzando en la practica de los algoritmos.

42 / 51

- La demostración la daremos tambien mas adelante, para ir avanzando en la practica de los algoritmos.
- Una consecuencia del teorema es:

42 / 51

- La demostración la daremos tambien mas adelante, para ir avanzando en la practica de los algoritmos.
- Una consecuencia del teorema es:

Corolario:

Si el algoritmo de Ford-Fulkerson termina, termina con un flujo maximal

- La demostración la daremos tambien mas adelante, para ir avanzando en la practica de los algoritmos.
- Una consecuencia del teorema es:

Corolario:

Si el algoritmo de Ford-Fulkerson termina, termina con un flujo maximal

■ Prueba: si Ford-Fulkerson termina, entonces termina con un flujo *f* para el cual no hay mas *f*-caminos aumentantes.

42 / 51

- La demostración la daremos tambien mas adelante, para ir avanzando en la practica de los algoritmos.
- Una consecuencia del teorema es:

Corolario:

Si el algoritmo de Ford-Fulkerson termina, termina con un flujo maximal

- Prueba: si Ford-Fulkerson termina, entonces termina con un flujo *f* para el cual no hay mas *f*-caminos aumentantes.
- Por lo tanto f es maximal, por el Max Flow Min Cut Theorem. Fin

42 / 51

Si bien dejamos la prueba para mas adelante, para correr el algoritmo es importante conocer un detalle de la prueba.

43 / 51

- Si bien dejamos la prueba para mas adelante, para correr el algoritmo es importante conocer un detalle de la prueba.
- Si el algoritmo de FF termina, entonces termina cuando no se encuentren mas caminos aumentantes y por el MFMC es maximal.

43 / 51

- Si bien dejamos la prueba para mas adelante, para correr el algoritmo es importante conocer un detalle de la prueba.
- Si el algoritmo de FF termina, entonces termina cuando no se encuentren mas caminos aumentantes y por el MFMC es maximal.
- Ademas obtenemos un corte minimal con cap(S) = v(f), y eso se obtiene de la implicación $3 \Rightarrow 1$.

43 / 51

- Si bien dejamos la prueba para mas adelante, para correr el algoritmo es importante conocer un detalle de la prueba.
- Si el algoritmo de FF termina, entonces termina cuando no se encuentren mas caminos aumentantes y por el MFMC es maximal.
- Ademas obtenemos un corte minimal con cap(S) = v(f), y eso se obtiene de la implicación $3 \Rightarrow 1$.
- En algunas aplicaciones no solo es importante encontrar *f* sino tambien *S*.

43 / 51

S como certificado

Ademas S sirve como "certificado": para demostrar que f es maximal no hace falta volver a correr todo el algoritmo, basta exhibir S, calcular v(f) y cap(S) en forma independiente, y verificar si son iguales.

44 / 51

S como certificado

- Ademas S sirve como "certificado": para demostrar que f es maximal no hace falta volver a correr todo el algoritmo, basta exhibir S, calcular v(f) y cap(S) en forma independiente, y verificar si son iguales.
- Por la parte 1 ⇒ 2 del teorema, si son iguales sabemos que f es maximal.

S como certificado

- Ademas S sirve como "certificado": para demostrar que f es maximal no hace falta volver a correr todo el algoritmo, basta exhibir S, calcular v(f) y cap(S) en forma independiente, y verificar si son iguales.
- Por la parte 1 ⇒ 2 del teorema, si son iguales sabemos que f es maximal.
- Ademas en los ejercicios prácticos esto sirve para chequear que uno no haya cometido algún error tal que el flujo calculado no sea en realidad un flujo maximal, pues si $cap(S) \neq v(f)$ entonces hay un error en algun lado.

44 / 51

Y cual es el S que se construye en la demostración?

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 45 / 51

- Y cual es el S que se construye en la demostración?
- Es

 $S = \{s\} \cup \{x \in V : \text{ exista un } f\text{-camino aumentante desde } s \text{ a } x\}.$

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 45 / 51

- Y cual es el S que se construye en la demostración?
- Es $S = \{s\} \cup \{x \in V : \text{ exista un } f\text{-camino aumentante desde } s \text{ a } x\}.$
- Se puede ir construyendo el S definido antes mientras se corre Ford-Fulkerson, durante la busqueda de un camino aumentante.

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 45 / 51

- Y cual es el S que se construye en la demostración?
- Es $S = \{s\} \cup \{x \in V : \text{ exista un } f\text{-camino aumentante desde } s \text{ a } x\}.$
- Se puede ir construyendo el S definido antes mientras se corre Ford-Fulkerson, durante la busqueda de un camino aumentante.
- Si en algún momento $t \in S$, no hace falta seguir: existe un f-camino aumentante y podemos aumentar el flujo.

45 / 51

- Y cual es el S que se construye en la demostración?
- Es $S = \{s\} \cup \{x \in V : \text{ exista un } f\text{-camino aumentante desde } s \text{ a } x\}.$
- Se puede ir construyendo el S definido antes mientras se corre Ford-Fulkerson, durante la busqueda de un camino aumentante.
- Si en algún momento t ∈ S, no hace falta seguir: existe un f-camino aumentante y podemos aumentar el flujo.
- Si terminamos con $t \notin S$, el algoritmo se detendrá, el flujo será maximal, y el último S construido será el S que queremos.

45 / 51

Aún con las limitaciones que tiene Ford-Fulkerson, es suficiente para probar un teorema importante.

- Aún con las limitaciones que tiene Ford-Fulkerson, es suficiente para probar un teorema importante.
- Ya habiamos hablado antes sobre lo de abajo, pero lo vuelvo a recordar para plantear el teorema.

- Aún con las limitaciones que tiene Ford-Fulkerson, es suficiente para probar un teorema importante.
- Ya habiamos hablado antes sobre lo de abajo, pero lo vuelvo a recordar para plantear el teorema.
- En la definición de flujo, no se requiere que $f(\overrightarrow{xy})$ sea un entero para todo lado. Llamabamos "entero" a tales flujos.

- Aún con las limitaciones que tiene Ford-Fulkerson, es suficiente para probar un teorema importante.
- Ya habiamos hablado antes sobre lo de abajo, pero lo vuelvo a recordar para plantear el teorema.
- En la definición de flujo, no se requiere que $f(\overrightarrow{xy})$ sea un entero para todo lado. Llamabamos "entero" a tales flujos.
- Algunos libros, como el Biggs, si requieren eso.

46 / 51

- Aún con las limitaciones que tiene Ford-Fulkerson, es suficiente para probar un teorema importante.
- Ya habiamos hablado antes sobre lo de abajo, pero lo vuelvo a recordar para plantear el teorema.
- En la definición de flujo, no se requiere que $f(\overrightarrow{xy})$ sea un entero para todo lado. Llamabamos "entero" a tales flujos.
- Algunos libros, como el Biggs, si requieren eso.
- Si uno limita los flujos a flujos enteros, entonces como hay una cantidad finita de ellos es obvio que hay flujos enteros maximales, es decir, flujos que son maximales entre los flujos enteros.

■ Pero no necesariamente serán maximales entre todos los flujos.

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 47 / 51

- Pero no necesariamente serán maximales entre todos los flujos.
- Pej si tenemos un sólo lado st de capacidad 10,4 entonces el flujo entero maximal tiene valor 10, pero el flujo maximal tiene valor 10,4.

- Pero no necesariamente serán maximales entre todos los flujos.
- Pej si tenemos un sólo lado st de capacidad 10,4 entonces el flujo entero maximal tiene valor 10, pero el flujo maximal tiene valor 10,4.
- Esto es consecuencia directa de que hay lados con capacidades no enteras.

- Pero no necesariamente serán maximales entre todos los flujos.
- Pej si tenemos un sólo lado st de capacidad 10,4 entonces el flujo entero maximal tiene valor 10, pero el flujo maximal tiene valor 10,4.
- Esto es consecuencia directa de que hay lados con capacidades no enteras.
- Pero ¿qué pasa si todas las capacidades son enteras?

47 / 51

- Pero no necesariamente serán maximales entre todos los flujos.
- Pej si tenemos un sólo lado st de capacidad 10,4 entonces el flujo entero maximal tiene valor 10, pero el flujo maximal tiene valor 10,4.
- Esto es consecuencia directa de que hay lados con capacidades no enteras.
- Pero ¿qué pasa si todas las capacidades son enteras?
- Ese es el Teorema de la Integralidad:

- Pero no necesariamente serán maximales entre todos los flujos.
- Pej si tenemos un sólo lado st de capacidad 10,4 entonces el flujo entero maximal tiene valor 10, pero el flujo maximal tiene valor 10,4.
- Esto es consecuencia directa de que hay lados con capacidades no enteras.
- Pero ¿qué pasa si todas las capacidades son enteras?
- Ese es el Teorema de la Integralidad:

Teorema de la integralidad.

En un network con capacidades enteras, todo flujo entero maximal es un flujo maximal.



Daniel Penazzi FF March 29, 2023 47 / 51

■ El Teorema de la Integralidad sale directo del siguiente Teorema:

48 / 51

■ El Teorema de la Integralidad sale directo del siguiente Teorema:

Teorema

En un network donde todas las capacidades sean enteros, Ford-Fulkerson siempre termina y el flujo maximal resultante es un flujo entero.

■ El Teorema de la Integralidad sale directo del siguiente Teorema:

Teorema

En un network donde todas las capacidades sean enteros, Ford-Fulkerson siempre termina y el flujo maximal resultante es un flujo entero.

Este teorema demuestra el Teorema de la Integralidad porque ya vimos que si Ford-Fulkerson termina, entonces termina con un flujo maximal.

■ El Teorema de la Integralidad sale directo del siguiente Teorema:

Teorema

En un network donde todas las capacidades sean enteros, Ford-Fulkerson siempre termina y el flujo maximal resultante es un flujo entero.

- Este teorema demuestra el Teorema de la Integralidad porque ya vimos que si Ford-Fulkerson termina, entonces termina con un flujo maximal.
- Para demostrarlo demostraremos primero que todos los flujos intermedios que se producen en el algoritmo de Ford-Fulkerson son enteros.

■ El Teorema de la Integralidad sale directo del siguiente Teorema:

Teorema

En un network donde todas las capacidades sean enteros, Ford-Fulkerson siempre termina y el flujo maximal resultante es un flujo entero.

- Este teorema demuestra el Teorema de la Integralidad porque ya vimos que si Ford-Fulkerson termina, entonces termina con un flujo maximal.
- Para demostrarlo demostraremos primero que todos los flujos intermedios que se producen en el algoritmo de Ford-Fulkerson son enteros.
- Asi que obviamente el flujo final será entero.

48 / 51

Como empezamos con el flujo f = 0, que es entero, basta probar que si f es entero y lo aumentamos con un camino aumentante de Ford-Fulkerson, entonces el flujo resultante sigue siendo entero.

49 / 51

- Como empezamos con el flujo f = 0, que es entero, basta probar que si f es entero y lo aumentamos con un camino aumentante de Ford-Fulkerson, entonces el flujo resultante sigue siendo entero.
- Asumiendo f entero, tomemos entonces un f-camino aumentante $s = x_0, x_1,, x_r = t$.

49 / 51

- Como empezamos con el flujo f = 0, que es entero, basta probar que si f es entero y lo aumentamos con un camino aumentante de Ford-Fulkerson, entonces el flujo resultante sigue siendo entero.
- Asumiendo f entero, tomemos entonces un f-camino aumentante $s = x_0, x_1,, x_r = t$.
- Los ε_i que calculamos son:

49 / 51

- Como empezamos con el flujo f = 0, que es entero, basta probar que si f es entero y lo aumentamos con un camino aumentante de Ford-Fulkerson, entonces el flujo resultante sigue siendo entero.
- Asumiendo f entero, tomemos entonces un f-camino aumentante $s = x_0, x_1,, x_r = t$.
- Los ε_i que calculamos son:
 - \bullet $\varepsilon_i = c(x_i\overrightarrow{x_{i+1}}) f(x_i\overrightarrow{x_{i+1}})$ en los lados forward.

49 / 51

- Como empezamos con el flujo f = 0, que es entero, basta probar que si f es entero y lo aumentamos con un camino aumentante de Ford-Fulkerson, entonces el flujo resultante sigue siendo entero.
- Asumiendo f entero, tomemos entonces un f-camino aumentante $s = x_0, x_1,, x_r = t$.
- Los ε_i que calculamos son:
 - $\varepsilon_i = c(x_i \overrightarrow{x_{i+1}}) f(x_i \overrightarrow{x_{i+1}})$ en los lados forward.
 - Como tanto c como f son enteros, entonces ese ε_i es entero.

49 / 51

- Como empezamos con el flujo f = 0, que es entero, basta probar que si f es entero y lo aumentamos con un camino aumentante de Ford-Fulkerson, entonces el flujo resultante sigue siendo entero.
- Asumiendo f entero, tomemos entonces un f-camino aumentante $s = x_0, x_1,, x_r = t$.
- Los ε_i que calculamos son:
 - $\varepsilon_i = c(x_i \overrightarrow{x_{i+1}}) f(x_i \overrightarrow{x_{i+1}})$ en los lados forward.
 - Como tanto c como f son enteros, entonces ese ε_i es entero.
 - o bien $\varepsilon_i = f(x_{i+1} \vec{x_i})$ en los lados backward.

49 / 51

- Como empezamos con el flujo f = 0, que es entero, basta probar que si f es entero y lo aumentamos con un camino aumentante de Ford-Fulkerson, entonces el flujo resultante sigue siendo entero.
- Asumiendo f entero, tomemos entonces un f-camino aumentante $s = x_0, x_1,, x_r = t$.
- Los ε_i que calculamos son:
 - $\varepsilon_i = c(x_i \overrightarrow{x_{i+1}}) f(x_i \overrightarrow{x_{i+1}})$ en los lados forward.
 - Como tanto c como f son enteros, entonces ese ε_i es entero.
 - o bien $\varepsilon_i = f(x_{i+1} \overrightarrow{x_i})$ en los lados backward.
 - Como f es entero por hipotesis, entonces ε_i también es entero en este caso.



- Como empezamos con el flujo f = 0, que es entero, basta probar que si f es entero y lo aumentamos con un camino aumentante de Ford-Fulkerson, entonces el flujo resultante sigue siendo entero.
- Asumiendo f entero, tomemos entonces un f-camino aumentante $s = x_0, x_1,, x_r = t$.
- Los ε_i que calculamos son:
 - $\varepsilon_i = c(x_i \overrightarrow{x_{i+1}}) f(x_i \overrightarrow{x_{i+1}})$ en los lados forward.
 - Como tanto c como f son enteros, entonces ese ε_i es entero.
 - o bien $\varepsilon_i = f(x_{i+1} \overrightarrow{x_i})$ en los lados backward.
 - Como f es entero por hipotesis, entonces ε_i también es entero en este caso.
- **Concluimos que todos los** ε_i son enteros.



■ Como ε es el mínimo de los ε_i y estos son todos enteros, entonces ε es entero.

50 / 51

- Como ε es el mínimo de los ε_i y estos son todos enteros, entonces ε es entero.
- Como f es cambiado sumando o restando ε en los lados, entonces el nuevo f tambien es entero.

- Como ε es el mínimo de los ε_i y estos son todos enteros, entonces ε es entero.
- Como f es cambiado sumando o restando ε en los lados, entonces el nuevo f tambien es entero.
- Esto concluye con la primera parte de la prueba. Para poder terminar la prueba debemos ver que efectivamente Ford-Fulkerson siempre termina si las capacidades son enteras.

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 50 / 51

- Como ε es el mínimo de los ε_i y estos son todos enteros, entonces ε es entero.
- Como f es cambiado sumando o restando ε en los lados, entonces el nuevo f tambien es entero.
- Esto concluye con la primera parte de la prueba. Para poder terminar la prueba debemos ver que efectivamente Ford-Fulkerson siempre termina si las capacidades son enteras.
- Vimos que el ε es entero, y sabemos que es positivo, porque se calcula en un camino aumentante.

50 / 51

- Como ε es el mínimo de los ε_i y estos son todos enteros, entonces ε es entero.
- Como f es cambiado sumando o restando ε en los lados, entonces el nuevo f tambien es entero.
- Esto concluye con la primera parte de la prueba. Para poder terminar la prueba debemos ver que efectivamente Ford-Fulkerson siempre termina si las capacidades son enteras.
- Vimos que el ε es entero, y sabemos que es positivo, porque se calcula en un camino aumentante.
- Por lo tanto, en cada aumento de flujo, el valor del flujo aumenta en AL MENOS UNO.

Daniel Penazzi FF March 29, 2023 50 / 51

Como el valor de todo flujo es menor o igual que la capacidad de cualquier corte, todo flujo debe tener un valor acotado por pej, cap({s}).

51 / 51

- Como el valor de todo flujo es menor o igual que la capacidad de cualquier corte, todo flujo debe tener un valor acotado por pej, cap({s}).
- Como en cada calculo de un nuevo flujo el valor aumenta en al menos uno,

- Como el valor de todo flujo es menor o igual que la capacidad de cualquier corte, todo flujo debe tener un valor acotado por pej, cap({s}).
- Como en cada calculo de un nuevo flujo el valor aumenta en al menos uno,
- concluimos que Ford-Fulkerson puede calcular a lo sumo $cap(\{s\})$ flujos intermedios, y luego si o si debe terminar en el caso de capacidades enteras.

51/51

- Como el valor de todo flujo es menor o igual que la capacidad de cualquier corte, todo flujo debe tener un valor acotado por pej, cap({s}).
- Como en cada calculo de un nuevo flujo el valor aumenta en al menos uno,
- concluimos que Ford-Fulkerson puede calcular a lo sumo $cap(\{s\})$ flujos intermedios, y luego si o si debe terminar en el caso de capacidades enteras.
- Fin.

51/51