#### Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Laurea in Informatica

Sistemi Operativi e Reti (modulo Reti) a.a. 2024/2025

# Wireless e Reti Mobili (parte2)

dr. Manuel Fiorelli

manuel.fiorelli@uniroma2.it
https://art.uniroma2.it/fiorelli

#### Sommario

Introduzione

#### Wireless

- Collegamenti wireless e caratteristiche della rete
- WiFi: 802.11 wireless LAN
- Reti cellulari: 4G e 5G
- Bluetooth




#### Mobilità

- Gestione della mobilità: principi
- Gestione della mobilità: pratica
  - reti 4G/5G
  - Mobile IP
- Mobilità: impatto sui protocolli di livello superiore

#### Bluetooth: Personal area network


- meno di 10 m di diametro
- sostituzione dei cavi (mouse, tastiera, cuffie)
- wireless personal area network
   (WPAN) [connette dispositivi nell'area di lavoro di una persona] o piconet
- 2.4-2.5 GHz ISM radio band, fino a 3
   Mbps: essendo usata da molti altri dispositivi,
   Bluetooth deve tenere in particolare considerazione le interferenze



- master controller
- c client device
- parked device (inattivo)

#### Bluetooth: Personal area network


- TDM, slot di 625 μsec
- FDM: il mittente usa 79 canali di frequenza in un ordine conosciuto, pseudo-casuale da slot a slot (frequencyhopping spread spectrum, FHSS)
  - altri dispositivi/apparecchiature non nella piconet interferiscono solo in alcuni slot



- master controller
- c client device
- P parked device (inattivo)

#### Bluetooth: Personal area network


- ad hoc: nessuna infrastruttura
- fino a 8 dispositivi attivi: un master e dispositivi client:
  - il master stabilisce il "clock", decide la sequenza dei salti tra le frequenze, controlla la potenza di trasmissione, esegue il polling dei client
- parked mode (fino a 255): i client possono "andare a dormire" (park) e risvegliarsi successivamente (per preservare la batteria)
- bootstrapping: i nodi si autoassemblano (plug and play) in una piconet
  - neighbor discovery: il master invia (ripetutamente)
    messaggi inquiry in broadcast su ciascun canale di
    frequenza, cui i dispostivi (in ascolto su un determinato
    canale) rispondono dopo un ritardo casuale (per evitare
    collisioni)
  - paging: il master manda a ciascun singolo dispositivo un invito: quando riceve un ACK, il master invia al dispositivo del pattern per il frequency hopping, il clock e un indirizzo




- master controller
- c client device
- P parked device (inattivo)

#### Pandemia + Bluetooth

Alice and Bob meet each other for the first time and have a 10-minute conversation.



Their phones exchange anonymous identifier beacons (which change frequently).



Bob is positively diagnosed for COVID-19 and enters the test result in an app from a public health authority.





A few days later...

With Bob's consent, his phone uploads the last 14 days of keys for his broadcast beacons to the cloud.

Apps can only get more information via user consent




**G**oogle

#### Pandemia + Bluetooth


Alice continues her day unaware she had been near a potentially contagious person.



Alice's phone periodically downloads the broadcast beacon keys of everyone who has tested positive for COVID-19 in her region. A match is found with the Bob's anonymous identifier beacons.



Alice sees a notification on her phone.



Sometime later...

Alice's phone receives a notification with information about what to do next.



Additional information is provided by the health authority app or website



#### Sommario

Introduzione

#### Wireless

- Collegamenti wireless e caratteristiche della rete
- WiFi: 802.11 wireless LAN
- Reti cellulari: 4G e 5G
- Bluetooth



#### Mobilità

- Gestione della mobilità: principi
- Gestione della mobilità: pratica
  - reti 4G/5G
  - Mobile IP
- Mobilità: impatto sui protocolli di livello superiore

### Reti cellulari 4G/5G

- la soluzione per Internet mobile in wide-area
- dispiegamento/uso diffuso:
  - Più dispositivi mobili che fissi connessi alla banda larga (5 a 1 nel 2019)!
  - Disponibilità del 4G: 97% del tempo in Korea (90% negli US)
- tassi di trasmissione fino a centinaia di Mbps
- standard tecnici: 3rd Generation Partnership Project (3GPP)
  - wwww.3gpp.org
  - 4G: Long-Term Evolution (LTE)standard

### Reti cellulari 4G/5G

#### similarità con Internet cablato


- Distinzione periferia/nucleo, ma entrambi appartengono allo stesso carrier
- Rete cellulare globale: una rete di reti
- Uso diffuso di protocolli: HTTP, DNS, TCP, UDP, IP, NAT, separazione tra piano di controllo e piano di dati, SDN, Ethernet, tunneling
- Interconnessione a Internet cablato

#### Differenze con Internet cablato

- Differenti protocolli livello di collegamento wireless
- Mobilità come servizio di 1° classe
- "identità" dell'utente (attraverso la SIM card)
- modello di business: gli utenti si abbonano a un operatore di telefonia mobile
  - forte nozione di "home network", contrapposta al roaming in una "visited network"
  - accesso globale, con infrastruttura di autenticazione, e accordintra operatori 7-53


#### Mobile device:

- smartphone, tablet, laptop,IoT, ... con radio 4G LTE
- International Mobile
   Subscriber Identity (IMSI) a
   64-bit, memorizzato sulla
   SIM (Subscriber Identity
   Module) card
- Gergo LTE: User Equipment (UE)



#### Base station (stazione base):


- alla "periferia" della rete dell'operatore
- gestisce le risorse radio, per i mobile device nella propria area di copertura ("cella")
- coordina l'autenticazione del dispositivo con altri elementi
- simile all'AP WiFi ma:
  - ruolo attivo nella mobilità degli utenti
  - si coordina con quasi tutte le base station per ottimizzare l'uso della radio



Gergo LTE: eNode-B


#### Home Subscriber Service

- memorizza informazioni sui mobile device per i quali la rete dell'HSS è la loro "home network"
- lavora con l'MME per l'autenticazione dei dispositivi




# Serving Gateway (S-GW), PDN Gateway (P-GW)

- situati lungo il percorso dei dati tra Internet e il mobile device
- P-GW
  - gateway per la rete mobile cellulare
  - appare come qualunque altro router di Internet
  - fornisce servizi NAT
- altri router:
  - uso estensivo di tunneling




# Mobility Management Entity —

- Autenticazione dei device (device-to-network, networkto-device) coordinata con l'HSS della home network del dispositivo mobile
- gestione dei dispositivi mobili:
  - handover dei device tra celle
  - tracking/paging della posizione dei device
- setup del percorso (tunneling) dal mobile device e il P-GW




### LTE: separazione del piano dei dati e di controllo



#### piano di controllo


 nuovi protocolli per la gestione della mobilità, la sicurezza e l'autenticazione




#### piano dei dati

- nuovi protocolli a livello fisico e di collegamento
- uso estensivo di tunnel per gestire la mobilità

### Pila protocollare del piano dei dati LTE: first hop




# Pila protocollare del piano dei dati LTE: packet core



#### tunneling:

- datagrammi mobile incapsulati usando GPRS Tunneling Protocol (GTP), inviati dentro datagrammi UDP all'S-GW
- S-GW reinvia i datagrammi al P-GW tramite un altro tunnel
- supporta la mobilità: solo gli endpoint del tunnel cambiano quando l'utente mobile si sposta

### Piano dei dati LTE: associazione con una BS




- 1 BS invia in broadcast un segnale di sincronizzazione primario ogni 5 ms
  - BS di più carrier possono inviare in broadcast segnali di sincronizzazione
- 2 Il mobile node ricerca un tutte le bande di frequenza un segnale di sincronizzazione primario, quindi individua il secondo segnale di sincronizzazione su questa frequenza.
  - il mobile node trova quindi le informazioni trasmesse dalla BS: larghezza di banda del canale, configurazioni, informazioni sul vettore cellulare della BS.
  - il mobile node può ricevere informazioni da più stazioni di base, più reti cellulari
- (3) il mobile node sceglie con quale BS associarsi (ad esempio, preferendo la rete dell'operatore d'origine)
- sono necessari altri passaggi per l'autenticazione, la creazione dello stato e la configurazione del piano dati.

Piano dei dati LTE: dettaglio sui tunnel

Il datagramma originale è incapsulato usando GTP-U, nella cui intestazione è contenuto il TEID (tunnel endpoint identifier): ciò consente di avere più tunnel tra le stesse estremità (es. P-GW e S-GW), ciascuno dedicato a un solo UE. Da notare l'uso di TEID diversi nelle direzioni downstream e upstream.

La PDU del protocollo GTP-U è incapsulata in un segmento UDP, a sua volta incapsulato in un datagramma IP, la cui sorgente e destinazione sono le due estremità del tunnel (anziché lo UE e il corrispondente in Internet).


Il P-GW deve conoscere la corrispondenza tra indirizzo IP dell'UE e TEID (in particolare, quello relativo al tunnel downstream verso S-GW), mentre S-GW e eNodeB lavorano soprattutto con i TEID. L'S-GW può "giuntare" due tunnel, mentre l'eNodeB sa quale contesto radio corrisponde ai TEID nei due versi.



Il diagramma non distingue

tra datagramma IP esterno,


(a) from the UE to the Internet



(b) from the Internet to the UE

Fonte: <a href="https://www.netmanias.com/en/post/blog/5927/lte/lte-gtp-tunnel-1-today-we-will-talk-about-gtp-tunnels-used-in-the-lte-network">https://www.netmanias.com/en/post/blog/5927/lte/lte-gtp-tunnel-1-today-we-will-talk-about-gtp-tunnels-used-in-the-lte-network</a>


### LTE: sleep modes



come in WiFi, Bluetooth: i mobile node LTE possono mettere la radio a "dormire" per preservare la batteria:

- light sleep: dopo centinai di millisecondi di inattività
  - si svelga periodicamente (centinaia di ms) per controllare le trasmissioni downstream
- deep sleep: dopo 5-10 secondi of inattività
  - la mobilità può cambiare le celle durante il sonno profondo: è necessario ristabilire l'associazione.

### Rete cellulare globale: una rete di reti IP



#### home network HSS:

 informazioni sull'identificazione e sui servizi, mentre si è nella rete domestica e in roaming

#### all IP:

- gli operatori si interconnettono tra di loro e on l'internet pubblico nei punti di scambio
- legacy 2G, 3G: non tuttoIP, gestito altrimenti

### Passaggio al 5G: motivazione




Figure: from Recommendation ITU-R M.2083-0 (2015)

"initial standards and launches have mostly focused on enhanced Mobile Broadband, 5G is expected to increasingly enable new business models and countless new use cases, in particular those of massive Machine Type Communications and Ultra-reliable and Low Latency Communications."

### Passaggio al 5G: motivazione

- obiettivo: incremento di 10x del bitrate di picco, riduzione di 10x della latenza, aumento di 100x della capacità di traffico rispetto 4G
- 5G NR (new radio):
  - due bande di frequenza: FR1 (450 MHz–6 GHz) and FR2 (24 GHz–52 GHz): frequenze delle onde millimetriche
  - non è retrocompatibile con il 4G
  - MIMO: antenne multiple direzionali
- frequenze delle onde millimetriche: velocità di trasmissione dei dati molto più elevate, ma su distanze più brevi
  - pico-cell: diametro: 10-100 m
  - necessaria distribuzione massiccia e densa di nuove stazioni di base

#### Sommario

Introduzione

#### Wireless

- Collegamenti wireless e caratteristiche della rete
- WiFi: 802.11 wireless LAN
- Reti cellulari: 4G e 5G
- Bluetooth



#### Mobilità

- Gestione della mobilità: principi
- Gestione della mobilità: pratica
  - reti 4G/5G
  - Mobile IP
- Mobilità: impatto sui protocolli di livello superiore

### Cos'è la mobilità?

spettro della mobilità, dal punto di vista del livello di rete:


Esempi di reti di accesso sono una WLAN o una cella LTE nessuna mobilità alta mobilità il dispositivo si sposta il dispositivo si il dispositivo di Il dispositivo si tra reti di accesso nella sposta tra le reti sposta entro la sposta tra reti di di accesso, ma è stessa rete di rete di un singolo fornitori differenti, spento durante fornitore, mantenendo accesso wireless, mantenendo connessioni in corso lo spostamento. in una sola rete di connessioni in corso fornitore Siamo interessati a questi!

all'interno di una sola base station, non c'è neache mobilità a livello di collegamento

### Il problema della mobilità

Se un dispositivo si sposta da una rete all'altra:

Come farà la "rete" a sapere che deve inoltrare i pacchetti alla nuova rete?



### Approcci alla mobilità

- lasciare che sia la rete (i router) a gestirla:
  - i router annunciano il nome, l'indirizzo IP permanente del nodo mobile in visita attraverso il protocollo BGP
  - quando un dispositivo mobile abbandona una visited network, questa ritira la rotta
  - il routing di Internet potrebbe già farlo senza alcuna modifica! Le tabelle di routing indicano la posizione di ogni nodo mobile tramite la corrispondenza del prefisso più lungo!

### Approcci alla mobilità

- lasciare che sia la rete (i router) a gestirla:

  - quando un dispositivo mo ritira la rotta
     scalabile per miliardi di dispositivi
  - il routing di Internet potrebbasione di senza alcuna modifica! Le tabelle di routing indicano la posizione di ogni nodo mobile tramite la corrispondenza del prefisso più lungo!
- lasciare che siano gli end-system a gestirla: funzionalità nella "periferia"
  - *instradamento indiretto (indirect routing):* la comunicazione dal corrispondente al dispositivo mobile attraverso la rete home, viene quindi inoltrata al dispositivo mobile nella rete visitata
  - *instradamento diretto (direct routing):* il corrispondente ottiene l'indirizzo del dispositivo mobile nella rete visitata, invia direttamente al dispositivo mobile


#### Contattare un amico

Considerate un amico che cambia spesso domicilio, come lo trovate?

- cercate in tutti gli elenchi telefonici?
- vi aspettate che vi faccia sapere dove sta?
- chiamate i suoi genitori?
- Facebook!


L'importanza di avere una "casa":

- una fonte di informazioni definitive su di voi
- un posto dove le persone possono trovare dove vi trovate





### Rete domestica, rete visitata: 4G/5G



#### home network (rete domestica):


- piano di servizio (a pagamento) con un operatore di telefonia mobile
- L'HSS della rete domestica memorizza le informazioni circa l'identità e i servizi

#### visited network (rete visitata):

- qualsiasi altra rete diversadalla tua rete domestica
- accordo di servizio con altre reti: per fornire l'accesso alla telefonia mobile in visita


### Rete domestica, rete visitata: ISP/WiFi

ISP/WiFi: nessuna nozione di "casa"




- credenziali dell'ISP (ad esempio, nome utente, password) memorizzate sul dispositivo o presso l'utente
- gli ISP possono avere una presenza nazionale o internazionale
- reti differenti: credenziali differenti
  - alcune eccezioni (es., eduroam)
  - Esistono architetture (IP mobile) per la mobilità di tipo 4G, ma non sono utilizzate.

### Rete domestica, rete visitata: visione generica



### Registrazione: casa deve sapere dove stai!




Risultato finale:

- il mobility manager della rete visitata sa del dispositivo mobile
- l'HSS domestico sa la posizione del dispositivo mobile

il nodo mobile *si associa* al mobility
manager della rete
visitata

il mobility manager della rete visitata registra la posizione del dispositivo mobile nell'HSS della rete domestica

### Mobilità con routing indiretto




### Mobilità con routing indiretto: commenti

- instradamento triangolare (triangular routing):
  - inefficiente se il corrispondente e il dispositivo mobile sono nella stessa rete



- Il dispositivo mobile si sposta tra reti visitate: trasparente al corrispondente!
  - si registra in una nuova rete visitata
  - la nuova rete visitata si registra presso l'HSS domestico
  - i datagrammi continuano a essere inoltrati dalla rete domestica al dispositivo mobile nella nuova rete
  - connessioni (es., TCP) in corso tra il corrispondente e il dispositivo mobile possono essere mantenute!

# Mobilità con routing diretto



# Mobilità con routing diretto: commenti

- supera le inefficienze dell'instradamento triangolare
- non-trasparente al corrispondente: il corrispondente deve ottenere l'indirizzo care-of (nella rete vistata) dall'agente domestico
- che succede se il dispositivo mobile cambia rete?
  - può essere gestito, ma aggiunge complessità

### Sommario

Introduzione

#### Wireless


- Collegamenti wireless e caratteristiche della rete
- WiFi: 802.11 wireless LAN
- Reti cellulari: 4G e 5G
- Bluetooth



#### Mobilità

- Gestione della mobilità: principi
- Gestione della mobilità: pratica
  - reti 4G/5G
  - Mobile IP
- Mobilità: impatto sui protocolli di livello superiore

# Mobilità nelle reti 4G: compiti di mobilità principali



**Streaming** 


server

#### 1) associazione alla stazione base:

- il dispositivo mobile fornisce
   l'IMSI identificando se stesso e la home network
- 2 Configurazione del piano di controllo:
  - MME, home HSS stabiliscono lo stato del piano di controllo - il mobile device è nella visited network
- 3 Configurazione del piano di dati:
  - MME configura tunnel di inoltro per il dispositivo mobile
  - la visited network e la home network stabiliscono tunnel da home P-GW a cellulare

- 4 mobile handover:
  - il dispositivo mobile cambia il proprio punto di aggancio nella rete visitata


# Configurare gli elementi del piano di controllo LTE




- Il dispositivo mobile comunica con l'MME locale attraverso il canale del piano di controllo (control-signaling channel) con la BS
- l'MME usa l'informazione sull'IMSI del dispositivo mobile per contattare l'HSS della home network del dispositivo
  - Recupera informazioni per l'autenticazione, la cifratura e i servizi di rete
  - L'HSS nella home network sa ora che il dispositivo mobile è residente nella visited network
- La BS e il dispositivo mobile selezionano i parametri per il canale radio tra BS e dispositivo mobile nel piano di dati (data-plane channel channel)


# Configurazione dei tunnel del piano dati per un cellulare


- tunnel da S-GW a BS: quando il dispositivo mobile cambia stazione base, semplicemente cambia l'indirizzo IP dell'estremità del tunnel
- tunnel da S-GW a home P-GW tunnel: implementazione dell'instradamento indiretto




 tunneling attraverso GTP (GPRS tunneling protocol): il datagramma del dispositivo mobile al server di streaming incapsulato utilizzando GTP all'interno di UDP, all'interno del datagramma










la BS corrente (source) seleziona il BS target, invia un messaggio di *Richiesta di Handover* al BS target

la BS target pre-alloca slot temporali nel canale radio, risponde con un ACK con informazioni necessarie al dispositivo mobile per associarsi alla nuova BS

la BS source informa il dispositivo mobile della nuova stazione base

 il dispositivo mobile può ora inviare attraverso la nuova BS - handover appare completo al dispositivo mobile




la BS corrente (source) seleziona il BS target, invia un messaggio di *Richiesta di Handover* al BS target

2 la BS target pre-alloca slot temporali nel canale radio, risponde con un ACK con informazioni necessarie al dispositivo mobile per associarsi alla nuova BS

la BS source informa il dispositivo mobile della nuova stazione base


 il dispositivo mobile può ora inviare attraverso la nuova BS - handover appare completo al dispositivo mobile

la BS source smette di inviare datagrammi al cellulare, inoltra invece alla nuova BS (che inoltra al dispositivo mobile attraverso il canale radio) nuova BS (che inoltra al dispositivo mobile attraverso il canale radio)



la BS target informa l'MME che è la nuova BS per il dispositivo mobile


 l'MME istruisce l'S-GW per cambiare l'estremità del tunnel alla (nuova) BS target



la BS target informa l'MME che è la nuova BS per il dispositivo mobile

 l'MME istruisce l'S-GW per cambiare l'estremità del tunnel alla (nuova) BS target

6 la BS target manda un ACK indietro alla BS source: handover completo, la BS source può rilasciare le risorse



- la BS target informa l'MME che è la nuova BS per il dispositivo mobile
  - l'MME istruisce l'S-GW per cambiare l'estremità del tunnel alla (nuova) BS target

- 6 la BS target manda un ACK indietro alla BS source: handover completo, la BS source può rilasciare le risorse
- i datagrammi del dispositivo mobile ora fluiscono attraverso il nuovo tunnel dal BS target all'S-GW

## Mobile IP

- L'architettura di mobile IP standardizzata ~20 anni fa [RFC 5944]
  - Molto prima degli smartphone ubiqui e del supporto del 4G ai protocolli di Internet
  - Non ha visto un grande dispiegamento/uso
  - forse WiFi per Internet, e cellulari 2G/3G per la voce erano "sufficientemente buoni" al tempo
- architettura di mobile IP:
  - routing indiretto al nodo (attraverso la home network) usando tunnel
  - mobile IP home agent: combina i ruoli dell'HSS e dell'home P-GW in 4G
  - mobile IP foreign agent: combina i ruoli dell'MME e dell'S-GW in 4G
  - Protocolli per agent discovery nelle visited network, registrazione della posizione visitata nella home network attraverso estensioni di ICMP

# Wireless, mobilità: impatto sui protocolli di livello superiore

- abbiamo discusso l'impatto di wireless e mobilità a livello di collegamento e rete
- nei livelli superiori, l'impatto dovrebbe essere minimo...
  - il modello di servizio best effort resta inalterato
  - TCP e UDP possono girare (e in effetti lo fanno) sul wireless e il mobile
- ... ma dal punto di vista delle prestazioni:
  - perdita di pacchetti dovuta a handover, pacchetti scartati a causa a causa di errori sui bit più frequenti nei collegamenti wireless
  - TCP interpreta la mancata ricezione dell'ACK come una perdita dovuta a congestione, riducendo la finestra di congestione (senza motivo). Soluzioni:
    - recupero locale (infatti Wi-Fi implementa il trasferimento di dati affidabile a livello di singolo collegamento)
    - consapevolezza del mittente dei collegamenti wireless (es. distinguendo le perdite causate dal wireless dalle perdite per congestione)
    - split connection (la connessione end-to-end divisa in una connessione da un capo all'access point wireless e una connessione dall'access point wireless all'altro capo)
  - traffico in tempo reale danneggiato dai ritardi
  - data la natura condivisa del canale wireless, occorre che le applicazione considerino la larghezza di banda come una risorsa scarsa

### Riassunto

Introduzione

#### Wireless

- Collegamenti wireless e caratteristiche della rete
- WiFi: 802.11 wireless LAN
- Reti cellulari: 4G e 5G
- Bluetooth



#### Mobilità

- Gestione della mobilità: principi
- Gestione della mobilità: pratica
  - reti 4G/5G
  - Mobile IP
- Mobilità: impatto sui protocolli di livello superiore

### Riassunto

#### Wireless

- Collegamenti wireless e caratteristiche della rete
- WiFi: 802.11 wireless LAN
- Reti cellulari: 4G e 5G

#### Mobilità

- Gestione della mobilità: principi
- Gestione della mobilità: pratica
  - Reti 4G/5G
  - Mobile IP
- Mobilità: impatto sui protocolli di livello superiore

