Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Laurea in Informatica

Sistemi Operativi e Reti (modulo Reti) a.a. 2024/2025

Introduzione (parte2)

dr. Manuel Fiorelli

manuel.fiorelli@uniroma2.it
https://art.uniroma2.it/fiorelli


Capitolo 1: tabella di marcia

- Cos'è Internet?
- Cos'è un protocollo?
- Ai confini della rete: host, reti di accesso, mezzi trasmissivi
- Il nucleo della rete: commutazione di pacchetto e commutazione di circuito, struttura di Internet
- Prestazioni: perdite, ritardi, throughput
- Sicurezza
- Livelli di protocollo, modelli di servizio
- Un po' di storia



Il nucleo della rete

- una maglia (mesh) di commutatori di pacchetto e collegamenti che interconnettono i sistemi periferici di Internet
- commutazione di pacchetto (packetswitching): i sistemi periferici suddividono i messaggi di livello applicativo in pacchetti (packet) (comprensivi di un'intestazione)
 - la rete inoltra (forward) i pacchetti da un router al successivo attraverso i collegamenti (link), lungo un percorso (path o route) dalla sorgente alla destinazione
 - I pacchetti sono inoltrati indipendentemente, senza prenotazione delle risorse




Due funzioni chiave del nucleo della rete

Inoltro (forwarding):

- o "switching"
- azione locale: sposta i pacchetti in arrivo al collegamento di ingresso del router al collegamento di uscita appropriato


in arrivo



Instradamento (routing):

- azione *globale*: determina i percorsi presi dai pacchetti dalla sorgente alla destinazione
- algoritmi di instradamento

Introduction: 1-41





- ritardo (delay) di trasmissione: servono L/R secondi per trasmettere (transmit) pacchetti di L bit attraverso un collegamento a R bps
- store and forward: il router deve aver ricevuto l'intero pacchetto prima di poter cominciare a trasmettere sul collegamento in uscita

Esempio numerico "one-hop":

- *L* = 10 kbit
- *R* = 100 Mbps
- Ritardo di trasmissione "one-hop"

$$= \frac{10 \text{ kbit}}{100 \text{ Mbps}} = \frac{10 \cdot 10^3 \text{ bit}}{100 \cdot 10^6 \frac{\text{bit}}{\text{s}}} = 0.1 * 10^{-3} \text{ s} = 0.1 \text{ ms}$$





Ritardo da un capo all'altro (end-to-end) per la trasmissione di 1 pacchetto su un percorso di N collegamenti di pari velocità R:

$$d_{end-to-end} = N \frac{L}{R}$$

Trascurando il ritardo di propagazione e altre forme di ritardo.

Non confondete il numero di collegamenti N
con il numero di nodi: questi ultimi sono N + 1

1 2 3 4

1 2 3 4

5


Ritardo da un capo all'altro (end-to-end) per la trasmissione di P pacchetto su un percorso di N collegamenti di pari velocità R:

$$d_{end-to-end} = (N+P-1)\frac{L}{R}$$

Trascurando il ritardo di propagazione e altre forme di ritardo.

In questo scenario semplificato, i pacchetti arrivano a destinazione uno dopo l'altro: dopo $N\frac{L}{R}$ il primo pacchetto è arrivato a destinazione, ma devono trascorrere ulteriori P-1 intervalli di $\frac{L}{R}$ affinché arrivino tutti i pacchetti restanti.

Commutazione di pacchetto: accodamento




L'accodamento (queuing) si verifica quando il lavoro arriva più velocemente di quanto possa essere servito:







Commutazione di pacchetto: accodamento



Accodamento dei pacchetti e perdite: se il tasso di arrivo (arrival rate) (in bps) al collegamento eccede il tasso di trasmissione (bps) del collegamento per un certo periodo di tempo:

- i pacchetti si accodano in attesa di essere trasmessi sul collegamento in uscita
- i pacchetti possono essere scartati (persi) se la memoria (buffer) si riempie


Alternativa alla commutazione di pacchetto:

commutazione di circuito

le risorse richieste lungo un percorso (buffer e velocità di trasmissione sui collegamenti) per consentire la comunicazione tra sistemi periferici sono riservate per l'intera durata della sessione di comunicazione

- La rete stabilisce una connessione punto a punto, detta circuito
- risorse dedicate: nessuna condivisione
 - trasferimento dati a velocità costante e garantita
- i segmenti del circuito restano inattivi se non utilizzati (nessuna condivisione)

Tecniche di multiplexing (a banda costante) per suddividere un singolo collegamento fisico tra più circuiti



 usato comunemente nella rete telefonica tradizionale

^{*} Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive


Commutazione di circuito: FDM e TDM


Multiplexing a Divisione di Frequenza (Frequency Division Multiplexing (FDM))

- spettro di frequenza di un collegamento suddiviso in bande (band): bande adiacenti sono separate da piccoli intervalli di guardia (guard) non usati
- ogni circuito ha una propria banda, può trasmettere alla velocità massima di quella banda ristretta.

Multiplexing a Divisione di Tempo (Time Division Multiplexing (TDM))

- tempo suddiviso frame di durata fissa, ripartiti in un numero fisso di slot
- ciascun circuito riceve slot periodici, può trasmettere alla massima velocità della banda di frequenza (più ampia) solo nei propri slot temporali






Commutazione di circuito: FDM e TDM (cont)


Multiplexing a Divisione di Frequenza (Frequency Division Multiplexing (FDM))

- la porzione ristretta di banda assegnata a ciascun circuito limita la velocità di trasmissione, che risulta inferiore rispetto a quella ottenibile sfruttando l'intero spettro di frequenza
- le trasmissioni su diverse bande di frequenza possono svolgersi in contemporanea

Multiplexing a Divisione di Tempo (Time Division Multiplexing (TDM))

sia R la velocità di trasmissione del collegamento e N il numero di slot per frame. Se un circuito riceve un solo slot per frame, la sua velocità media di trasmissione sarà R/N; tuttavia, durante la trasmissione, il circuito opera alla massima velocità supportata dal collegamento






FDM: intuizione

 La luce (visibile) corrisponde a una porzione dello spettro elettromagnetico

 Luce monocromatica: descritta da un'onda elettromagnetica caratterizzata da una certa lunghezza d'onda (equivalentemente, frequenza) – viene percepita come un colore

Supponiamo di trasmettere su una stessa fibra ottica impulsi con sorgenti sincronizzate a luce blu, rossa e verde.


Il segnale combinato osservato all'altra estremità della fibra ci apparirà di un colore determinato dalla sintesi additiva dei colori degli impulsi trasmessi. Tuttavia, facendo riferimento allo schema a destra, potremmo sempre risalire in maniera non ambigua a quali sorgenti hanno effettivamente inviato un impulso.



FDM: intuizione (cont.)

Newton dimostrò che un prisma può scomporre la luce bianca in uno spettro di colori, mentre una lente convergente e un secondo prisma possono ricomporre lo spettro in luce bianca.

Questo suggerisce un modo per combinare sorgenti luminose a frequenze diverse in un unico segnale, che può poi essere suddiviso nuovamente nelle sue componenti originali.




Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Isaac Newton

Commutazione di pacchetto vs commutazione di circuito

Esempio:

- collegamento a 1 Gb/s
- ogni utente:
 - 100 Mb/s quando "attivo"
 - attivo per il 10% del tempo



D: quanti utenti possono usare questa rete sotto la commutazione di circuito e sotto la commutazione di pacchetto?

- Commutazione di circuito: 10 utenti
- Commutazione di pacchetto: con 35 utenti, probabilità > 10 attivi allo stesso tempo è meno di .0004 *

D: come abbiamo ottenuto 0.0004?

$$R:P(utenti\ attivi > 10) = 1 - P(utenti\ attivi \le 10)$$

$$= 1 - \sum_{i=0}^{10} P(utenti\ attivi = i) = 1 - \sum_{i=0}^{10} {35 \choose i} 0.1^{i} (1 - 0.1)^{35 - i} = 1 - \sum_{i=0}^{10} \frac{35!}{i! (35 - i)!} 0.1^{i} (1 - 0.1)^{35 - i} \le 0.0004$$


fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione binomiale

^{*} Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive

Commutazione di pacchetto vs commutazione di circuito

Esempio:

collegamento a 1 Gb/s



D: che succede se soltanto uno degli utenti è attivo?


- Commutazione di circuito: l'utente attivo può trasmettere a una velocità (media) di 100 Mbps, inferiore alla capacità del collegamento di 1 Gbps, parte della quale è stata preallocata agli altri utenti e rimarrà inutilizzata
- Commutazione di pacchetto: l'unico utente attivo può trasmettere continuamente pacchetti alla massima velocità del collegamento (1Gbps)

Commutazione di pacchetto vs commutazione di circuito

La commutazione di pacchetto è una "vincitrice assoluta"?


- ottimo per i dati a "raffica" a volte ha dati da inviare, ma altre volte no (condivisione delle risorse, assegnazione delle risorse su richiesta)
 - più semplice, non necessita l'impostazione della chiamata (né di mantenere le informazioni sui circuiti su tutti i router *stateless*).
- eccessiva congestione: ritardo e perdita di pacchetti in caso di buffer overflow
 - sono necessari protocolli per il trasferimento affidabile dei dati e per il controllo della congestione
- ritardi end-to-end variabili e imprevedibili: a causa della variabilità e imprevedibilità dei ritardi di accodamento
 - servizi in tempo reale (come la telefonia e la videoconferenza)

- i sistemi periferici accedono a Internet tramite i cosiddetti Internet Service Provider (ISP) di accesso
- gli ISP di accesso devono essere interconnessi a loro volta
 - in modo che due host qualsiasi (ovunque!) possano inviare pacchetti l'uno all'altro
- la rete di reti risultante è molto complessa
 - evoluzione guidata da economia, politiche nazionali




Seguiamo un approccio graduale per descrivere l'attuale struttura di Internet


Domanda: dati milioni di ISP di accesso, come collegarli tra loro?




Domanda: dati milioni di ISP di accesso, come collegarli tra loro?




Opzione: collegare ogni ISP di accesso a un ISP globale di transito?
ISP cliente (customer) e ISP fornitore (provider) hanno un accordo economico




Ma se un ISP globale è un'attività vantaggiosa, ci saranno concorrenti




Ma se un ISP globale è un'attività vantaggiosa, ci saranno concorrentiche devono essere interconnessi





... e ISP regionali possono sorgere per collegare gli ISP di accesso agli ISP di primo livello (che non possono avere router "vicini" a ogni ISP di livello inferiore)





... e le reti di fornitori di contenuti (ad esempio, Google, Microsoft, Akamai) possono gestire la propria rete, per avvicinare servizi e contenuti





Al "centro": un piccolo numero di grandi reti ben connesse

- ISP di primo livello (ISP "tier-1") (es., Level 3, Sprint, AT&T, NTT): possiede una rete globale e può raggiungere ogni altra rete su Internet esclusivamente tramite accordi di peering "settlementfree" (cioè senza scambi di denaro per il traffico)
- Rete di fornitori di contenuti (es., Google, Facebook): reti private che connettono i suoi data center a Internet, spesso aggirando ISP tier-1 e regionali


Capitolo 1: tabella di marcia

- Cos'è Internet?
- Cos'è un protocollo?
- Ai confini della rete: host, reti di accesso, mezzi trasmissivi
- Il nucleo della rete: commutazione di pacchetto e commutazione di circuito, struttura di Internet
- Prestazioni: perdite, ritardi, throughput
- Sicurezza
- Livelli di protocollo, modelli di servizio
- Un po' di storia




Come si verificano ritardi e perdite?

- i pacchetti si accodano nei buffer del router, aspettando il proprio turno per la trasmissione
 - la lunghezza della coda cresce quando il tasso di arrivo dei pacchetti sul collegamento eccede (temporaneamente) la capacità del collegamento di evaderli
- la perdita di pacchetti si verifica quando la memoria che contiene la coda dei pacchetti si riempie



Ritardo per i pacchetti: quattro cause



$$d_{\text{nodo}} = d_{\text{elab}} + d_{\text{acc}} + d_{\text{trasm}} + d_{\text{prop}}$$


d_{elah} : elaborazione di nodo

- controllo errori sui bit
- determinazione del canale di uscita
- tipicamente < microsecondi</p>

d_{acc} : ritardo di accodamento

- attesa di trasmissione
- dipende dal livello di congestione del router

Ritardo per i pacchetti: quattro cause



$$d_{\text{nodo}} = d_{\text{elab}} + d_{\text{acc}} + d_{\text{trasm}} + d_{\text{prop}}$$

d_{trasm} : ritardo di trasmissione:

- L: lunghezza del pacchetto (in bit)
- R: tasso di trasmissione del collegamento (in bps)

$$d_{trasm} = L/R$$

d_{trasm} e d_{prop} molto diversi

d_{prop} : ritardo di propagazione:


- d: lunghezza del collegamento fisico
- v: velocità di propagazione (~2x10⁸ m/sec)

$$d_{prop} = d/v$$

Non dipende dalla lunghezza del pacchetto né dalla velocità di trasmissione!

Non dipende dalla lunghezza del collegamento né dalla velocità di propagazione del segnale!


L'analogia della carovana



- auto ~ bit; carovana ~ pacchetto; casello ~ collegamento
- Al casello occorrono 12 s per servire ciascuna auto (trasmettere un bit)
- si "propagano" a 100 km/h
- D: Tra quanto tempo la carovana sarà in fila davanti al secondo casello?

- tempo per "spingere" l'intera carovana attraverso il casello sull'autostrada = 12*10 = 120 secondi.
- tempo di propagazione dell'ultimo veicolo dal 1° al 2° pedaggio: 100km/(100km/h) = 1 ora
- *R:* 62 minuti

L'analogia della carovana



- supponiamo che le auto ora "si propaghino" a 1000 km/h
- e supponiamo che i casellanti ora impieghino un minuto per servire un'autovettura
- D: Le auto arriveranno al secondo casello prima di tutte le auto servite dal primo casello?

<u>R: Sì!</u> dopo 7 minuti, la prima auto arriva al secondo casello; tre auto sono ancora al primo casello

Animazione interattiva:

https://media.pearsoncmg.com/ph/esm/ecs kurose compnetwork 8/cw/content/interactiveanimations/transmission-vs-propagation-delay/transmission-propagation-delay-ch1/index.html

Ritardo: altre cause nei sistemi periferici

- un sistema periferico ritarda l'invio di un pacchetto su un mezzo condiviso con altri sistemi periferici come parte di un protocollo di accesso al mezzo
- ritardo di pacchettizzazione nelle applicazioni multimediali in tempo reale
- Etc..

Commutazione di pacchetto: ritardo end-to-end (o punto-punto)

I ritardi totali di nodo cui è incorso un pacchetto lungo il suo percorso dalla sorgente alla destinazione si accumulano, determinando un ritardo end-to-end (o punto-punto) pari a:

$$d_{end-to-end} = \sum_{i} (d_{elab_i} + d_{acc_i} + d_{trasm_i} + d_{prop_i})$$


Ritardo di accodamento dei pacchetti (con buffer infinito)

- a: velocità media di arrivo dei pacchetti
- L: lunghezza del pacchetto (in bit)
- R: velocità di trasmissione (in bit/s)


$$\frac{L \cdot a}{R}$$
: velocità di arrivo dei bit velocità di servizio dei bit

Non lineare: piccolo aumento di int. traffico ha effetto più significativo per valori elevati

"intensità di traffico"




- $La/R \sim 0$: ritardo medio di accodamento piccolo
- $La/R \rightarrow 1$: ritardo medio di accodamento sempre più grande (con tempi di interarrivo casuali)
- La/R > 1: più "lavoro" in arrivo di quanto possa essere servito ritardo tende all'infinito!



 $La/R \rightarrow 1$

Perdita di pacchetti (con buffer finito)

- la coda (anche detta buffer) che precede un collegamento è ha capacità finita
- quando il pacchetto trova la coda piena, viene scartato (e quindi va perso)
- il pacchetto perso può essere ritrasmesso dal nodo precedente, dal sistema terminale che lo ha generato, o non essere ritrasmesso affatto




^{*} Check out the Java applet for an interactive animation (on publisher's website) of queuing and loss

Ritardo di accodamento dei pacchetti (rivisitato)

Animazione interattiva:


https://media.pearsoncmg.com/ph/esm/ecs_kurose_compnetwork_8/cw/content/interactiveanimations/queuing-loss-applet/index.html



40.600 mses 4 packets dropped out of 146.

Ritardi e percorsi in Internet

- Ma cosa significano effettivamente ritardi e perdite nella "vera" Internet?
- traceroute: programma diagnostico che fornisce una misura del ritardo dalla sorgente al router lungo i percorsi Internet punto-punto verso la destinazione. For all i:
 - invia tre pacchetti che raggiungeranno il router i sul percorso verso la destinazione (con il campo time-to-live uguale a *i*)
 - il router i restituirà i pacchetti al mittente
 - il mittente calcola l'intervallo tra trasmissione e risposta



Ritardi e percorsi in Internet


traceroute: da gaia.cs.umass.edu a www.eurecom.fr

```
Tre misure di ritardo da
                                   gaia.cs.umass.edu a cs-gw.cs.umass.edu
1 cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms
                                                             border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu
3 cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms
4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms
5 jn1-so7-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms
6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms
7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 22 ms
                                                            collegamento
8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms
                                                            transoceanico
9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 104 ms
                                                                sembra che i ritardi
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms
                                                               diminuiscano! Perché?
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms
13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms 124 ms
14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms
16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms 128 ms 126 ms
                  * significa nessuna risposta (risposta persa, router non risponde)
19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms
```

^{*} Do some traceroutes from exotic countries at www.traceroute.org


Throughput

- throughput: frequenza (bit/unità di tempo) alla quale i bit sono trasferiti tra mittente e ricevente
 - *istantaneo*: in un determinato istante
 - medio: in un periodo di tempo più lungo (es. il throughput medio del trasferimento di un file di F bit in T secondi è F/T bps)




Throughput

 $R_s < R_c$ Qual è il throughput medio end to end?



 $R_s > R_c$ Qual è il throughput medio end to end?




In entrambi i casi, abbiamo assunto che i soli bit inviati sulla rete siano quelli tra client e server

Collo di bottiglia

Collegamento su un percorso punto-punto che vincola un throughput end to end

Throughput: scenario Internet



10 connessioni (equamente) condividono il link del collo di bottiglia della dorsale R bits/sec

- throughput end to end per ciascuna connessione: $min(R_c, R_s, R/10)$
- in pratica: R_c o R_s è spesso il collo di bottiglia

^{*} Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/

Throughput: osservazioni

- Il throughput end-to-end dipende in primo luogo dalla velocità di trasmissione dei collegamenti attraversati dal flusso di dati
 - se il percorso non è interessato da altro traffico: $throughput \approx min\{R_i\}$ dove R_i è la velocità di trasmissione dell'i-esimo collegamento
 - altrimenti, la presenza di altro traffico può limitare il throughput: nella slide sullo "scenario Internet", abbiamo stimato il throughput assumendo di suddividere la velocità di trasmissione di un collegamento tra i vari flussi che lo attraversano
- Il throughput effettivo può essere inferiore a causa di altri fattori (es. protocolli)