# LIVELLI DEL SOFTWARE DI I/O

### Danilo Croce

Gennaio 2025



### **OVERVIEW**

- Principi dell'hardware di I/O
- Livelli del software di I/O



### OBIETTIVI DEL SOFTWARE DI I/O

#### • Indipendenza dal Dispositivo:

- Il software di I/O dovrebbe permettere l'accesso a diversi dispositivi senza specificare il tipo di dispositivo in anticipo.
- **Esempio**: un programma che legge un file dovrebbe funzionare indifferentemente con dischi fissi, SSD o penne USB.

#### Denominazione Uniforme:

- I nomi di file o dispositivi dovrebbero essere stringhe o numeri indipendenti dal dispositivo.
- **Esempio**: in UNIX, l'integrazione dei dispositivi nella gerarchia del file system consente un indirizzamento uniforme tramite nomi di percorso.
  - Non vogliamo digitare ST6NM04 per indirizzare il primo disco rigido.
    - /dev/sda è meglio
    - /mnt/movies ancora meglio



### OBIETTIVI DEL SOFTWARE DI I/O (2)

#### Gestione degli Errori:

- Gli errori **vanno gestiti il più vicino possibile all'hardware**, idealmente dal controller stesso o dal driver del dispositivo.
- Errori transitori (come quelli di lettura) spesso scompaiono ripetendo l'operazione.

#### Trasferimenti Sincroni vs Asincroni:

- La maggior parte dell'I/O fisico è asincrono, ma per semplicità, molti programmi utente trattano l'I/O come se fosse sincrono (bloccante).
- Il sistema operativo rende operazioni asincrone sembranti bloccanti, ma fornisce anche l'accesso all'I/O asincrono per applicazioni ad alte prestazioni.
- Il sistema operativo deve gestire DMA



### OBIETTIVI DEL SOFTWARE DI I/O (3)

#### • Buffering:

- Spesso i dati da un dispositivo non vanno direttamente alla destinazione finale, richiedendo un buffer temporaneo.
  - Un pacchetto che arriva su un'interfaccia di rete deve essere ricevuto e analizzato prima di capire quale applicazione (esempio browser) può usarlo
  - Un segnale audio deve essere posizionato preventivamente in un buffer per evitare interruzioni
- L'uso di buffer può influenzare le prestazioni, soprattutto per dispositivi con vincoli real-time.

#### Dispositivi Condivisibili vs Dedicati:

- Dispositivi come dischi e SSD possono essere condivisi da più utenti, mentre altri come stampanti e scanner sono tipicamente dedicati.
- Il sistema operativo deve gestire entrambe le categorie per evitare problemi come i deadlock.






I/O Programmato

I/O Guidato dagli Interrupt

I/O con DMA

# I/O PROGRAMMATO - PROCESSO E ESEMPIO PRATICO


- **Definizione di I/O Programmato**: la CPU gestisce direttamente tutto il processo di trasferimento dei dati.
- Esempio Pratico con Riferimento:
  - Un processo utente prepara una stringa "ABCDEFGH" in un buffer dello spazio utente.
  - Il processo effettua una chiamata di sistema per stampare la stringa, dopo aver ottenuto l'accesso alla stampante ( a ).





# I/O PROGRAMMATO - PROCESSO E ESEMPIO PRATICO

- Azione del Sistema Operativo: copia il buffer in uno spazio del kernel.
  - Invia i caratteri alla stampante uno alla volta, aspettando che questa sia pronta per ogni carattere (b e c).
- Polling o Busy Waiting:
  - Il sistema operativo entra in un ciclo di polling, controllando il registro di stato della stampante e inviando un carattere alla volta.





# ESEMPIO DI CODICE E LIMITI DELL'I/O PROGRAMMATO

#### Esempio di Codice per I/O programmato:

- Utilizza copy\_from\_user(buffer, p, count) per copiare i dati dal buffer utente a quello del kernel.
- Un ciclo for (i = 0; i < count; i++) gestisce il trasferimento carattere per carattere alla stampante.

#### Svantaggi dell'I/O Programmato:

- Occupa la CPU a tempo pieno durante il processo di I/O, facendo continuamente polling sullo stato della stampante.
- Inefficiente in sistemi complessi dove la CPU ha altre attività importanti da gestire.



# ESEMPIO DI CODICE E LIMITI DELL'I/O PROGRAMMATO (2)

#### Applicazioni e Contesti Efficaci:

- L'I/O programmato è efficace quando il tempo di elaborazione di un carattere è breve.
- Adatto a sistemi embedded dove la CPU non ha altre attività significative.

#### Necessità di Metodi di I/O Alternativi:

- Nei sistemi più complessi, il busy waiting diventa un approccio inefficiente.
- Ricerca di metodi di I/O che liberino la CPU da costanti attività di polling.



# I/O GUIDATO DAGLI INTERRUPT PROCESSO DI STAMPA

#### Scenario di Stampa senza Buffer:

- Una stampante che stampa un carattere alla volta, con un rifardo di 10 ms per carattere,
- permettendo alla CPU di eseguire altri processi durante l'attesa.

#### • Utilizzo degli Interrupt:

- Dopo la chiamata di sistema copy from user per stampare una stringa, il buffer viene copiato nello spazio del kernel e il primo carattere viene inviato alla stampante.
- La CPU poi passa l'esecuzione ad altri processi mentre attende che la stampante sia pronta per il carattere successivo.

#### Cambio di Contesto e Blocco del Processo:

- Il processo che ha richiesto la stampa viene bloccato fino a quando non è stampata l'intera stringa.
- La CPU attiva lo scheduler per eseguire altri processi durante l'attesa.

```
/* copia dati dall'utente al kernel.*/
copy from user(buffer, p, count);
/*abilita gli interrupt*/
enable interrupts();
/*attende che la stampante sia pronta
  a ricevere caratteri */
while (*printer status reg != READY) ;
/*invia il primo carattere alla stampante.*/
*printer data register = p[0];
/*passa il controllo a un altro processo.*/
scheduler();
```

Codice eseguito al momento della chiamata di sistema per la stampa.



# I/O GUIDATO DAGLI INTERRUPT PROCESSO DI STAMPA (2)

#### Generazione dell'Interrupt da Parte della Stampante:

 La stampante genera un interrupt quando è pronta per il carattere successivo, interrompendo il processo corrente e salvandone lo stato.

#### Esecuzione della Procedura di Servizio Interrupt:

- Viene eseguita la procedura di servizio di interrupt per la stampante.
- Se ci sono altri caratteri da stampare, il gestore stampa il successivo.

#### Sblocco del Processo e Ritorno dall'Interrupt:

- Se tutti i caratteri sono stati stampati, il gestore degli interrupt esegue azioni per sbloccare il processo utente.
- Riconosce l'interrupt e ritorna al processo interrotto, che riprende l'esecuzione da dove era stato lasciato.
- Problema: Interrupt ad ogni carattere!

```
/* Controlla se tutti i caratteri sono stati stampati. */
if (count == 0) {
    /* Sblocca il processo utente che ha richiesto la stampa */
    unblock user();
} else {
    /* Invia il carattere successivo alla stampante. */
    *printer data register = p[i];
    /* Decrementa il conteggio dei caratteri rimanenti. */
    count = count - 1;
    /* Passa al carattere successivo nel buffer. */
   i = i + 1;
/* Riconosce l'interrupt ricevuto dalla stampante. */
acknowledge interrupt();
/* Ritorna dall'interrupt, permettendo alla CPU di riprendere altre
operazioni. */
return from interrupt();
```

Procedura di servizio interrupt per la stampante.



## I/O CON DMA: EFFICIENZA E GESTIONE

### DEI PROCESSI

#### Principio del DMA:

- Il DMA riduce il numero di interrupt, passando da uno per ogni carattere a uno per buffer.
- Libera la CPU per eseguire altre attività durante il trasferimento di I/O.

#### Setup e Inizio del Trasferimento (a):

- Preparazione dei Dati: copy from user.
- Configurazione DMA: set up\_DMA\_controller.
- Ottimizzazione delle Risorse CPU: scheduler.

#### Gestione dell'Interrupt e Conclusione (b):

- Gestione dell'interrupt generato dal completamento del trasferimento DMA: acknowledge interrupt.
- Ripresa del Processo Utente: unblock user.
- Ritorno dal Contesto dell'Interrupt: return from interrupt.

```
/* Copia i dati dall'utente al kernel. */
copy from user (buffer, p, count);
/* Impostazione del controller DMA per il
trasferimento */
set up DMA controller();
/* La CPU eseque altri processi mentre il DMA
gestisce il trasferimento. */
scheduler();
                         (a)
/* Riconosce l'interrupt ricevuto dal DMA. */
acknowledge interrupt();
/* Sblocca il processo utente dopo che il
trasferimento è completo. */
unblock user();
/* Ritorna dall'interrupt, consentendo alla CPU di
prosequire con altre operazioni. */
return from interrupt();
                         (b)
```

