- 1) Depois de entender como funciona as **Slowly Changing Dimension**, você irá determinar no Data Mart da presidência que:
 - As dimensões tempo e fábrica usarão auto incremento no banco de dados, sendo Slowly Changing Dimension Tipo 1
 - As dimensões organizacional e cliente irão ser Slowly Changing Dimension Tipo 2
 - A dimensão produto será Slowly Changing Dimension Tipo 1, mas com controle de ID feito pelo Pentaho Data Integration
- 2) Acesse o MySQL através do **HeidiSQL** e modifique o *Data Mart* da presidência. Apague o banco de dados **dmpresidencia**, crie-o novamente, e execute o seguinte script:

```
USE DMPRESIDENCIA;
CREATE TABLE Dim_Organizacional (
    ID Vendedor INT NOT NULL,
    Cod Vendedor NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Desc_Vendedor NVARCHAR(250) NOT NULL,
    Cod_Gerente NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Desc_Gerente NVARCHAR(250) NOT NULL,
    Cod Diretor NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Desc Diretor NVARCHAR(250) NOT NULL,
    Versao INT NOT NULL,
    DataInicial DATE NOT NULL,
    DataFinal DATE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (ID Vendedor)
);
CREATE TABLE Dim Produto (
    ID Produto INT NOT NULL,
    Cod Produto NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Desc Produto NVARCHAR(250) NOT NULL,
    Cod Marca NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Atr Tamanho NVARCHAR(250) NOT NULL,
    Atr Sabor NVARCHAR(250) NOT NULL,
    Cod Categoria NVARCHAR(50) NOT NULL.
```


```
ALTER TABLE Fato_Presidencia ADD CONSTRAINT cliente_fato_presidencia_
FOREIGN KEY (ID Cliente)
REFERENCES Dim Cliente (ID Cliente)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION;
ALTER TABLE Fato_Presidencia ADD CONSTRAINT tempo_fato_presidencia_fl
FOREIGN KEY (ID Tempo)
REFERENCES Dim Tempo (ID Tempo)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION;
ALTER TABLE Fato_Presidencia ADD CONSTRAINT dim_fabrica_fato_presider
FOREIGN KEY (ID_Fabrica)
REFERENCES Dim Fabrica (ID Fabrica)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION;
                                                       COPIAR CÓDIGO
```

3) Em **C:\treinamento\designer-tools\data-integration\simple-jndi**, abra o arquivo **jdbc.properties** e inclua os comandos de conexão:


Observe as diferenças dos comandos acima com o do seu ambiente, como estar ou não no horário de verão e o usuário e senha do MySQL.

4) Acesse o **Pentaho Data Integration** no repositório **reposucos** e crie uma transformação chamada **DimensoesDataMart**.


5) Crie uma conexão, chamada **Data Mart Presidência**, com as seguintes propriedades:




6) Nesta transformação, acrescente um *step* do tipo *Table input*. Chame-o de **Dimensão Fábrica DW** e inclua as seguintes propriedades:




7) Adicione um *step* do tipo *Insert / update*. Chame-o de **Carga Dimensão Fábrica DM**, ligue o *step* **Dimensão Fábrica DW** a este e nas propriedades deste novo *step*, inclua:




8) Acrescente um *step* do tipo *Table input*. Chame-o de **Dimensão Tempo DW** e inclua as seguintes propriedades:




9) Adicione um *step* do tipo *Insert / update*. Chame-o de **Carga Dimensão Tempo DM**, ligue o *step* **Dimensão Tempo DW** a este e nas propriedades deste novo *step*, inclua:




10) Acrescente um *step* do tipo *Table input*. Chame-o de **Dimensão Produto DW**e inclua as seguintes propriedades:




11) Adicione um *step* do tipo *Combination lookup/update*. Chame-o de **Carga Dimensão Produto DM**, ligue o *step* **Dimensão Produto DW** a este e nas propriedades deste novo *step*, inclua:




12) Acrescente um *step* do tipo *Table input*. Chame-o de **Dimensão Cliente DW**e inclua as seguintes propriedades:




13) Adicione um *step* do tipo *Dimension lookup/update*. Chame-o de **Carga Dimensão Cliente DM**, ligue o *step* **Dimensão Cliente DW** a este e nas propriedades deste novo *step*, inclua:




14) Acrescente um *step* do tipo *Table input*. Chame-o de **Dimensão Vendedor DW** e inclua as seguintes propriedades:



15) Adicione um *step* do tipo *Dimension lookup/update*. Chame-o de **Carga Dimensão Vendedor DM**, ligue o *step* **Dimensão Vendedor DW** a este e nas propriedades deste novo *step*, inclua:



16) Você terá:



17) Salve e execute a transformação. Verifique no MySQL se as tabelas de dimensão foram carregadas.