Kraften F økes "uendelig sakte" fra F = P: A

til F = Pf A, slik at gassen hele tiden er i

termisk likevekt, med veldefinert T (konst.),

V (avtagende) og p (økende). Dessuten

ingen friksjon (mellom stempel og beholder)


eller turbulens (i system eller omgivelser), dus


ingen dissipative effekter.

I praksis: Både umulig og upraktisk.


Alle reelle prosesser er (mer eller mindre) irreversible.

Men: Manga reelle prosesser er <u>Lilnærmet</u> reversible.










$$W = \int_{V_1}^{V_2} p \cdot dV = 0$$

Isobar: p

$$W = \rho \int_{V_1}^{V_2} dV = \rho \cdot (V_2 - V_1)$$


Isoterm, med ideall gass:




$$p(V) = nRT/V$$

$$\Rightarrow W = nRT \int_{V_1}^{V_2} dV = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

Fri utvidelse:





Med p>0 og V2>V, blir SpdV>0, men prosessen er <u>ir</u>reversibel, slik at dW = pdV ikhe kan brukes.

Vi inser at her er W = 0.

