5. Termodynamiske potensialer og relasjoner [LHL 17] 65

Potensialer, dus tilstandsfunksjoner med dimensjon energi, så langt:

Indre energi U og entalpi H = U + pV.

Nyttige i ulike situasjoner; f.eks:

 $C_{V} = \left(\frac{\partial L}{\partial L}\right)^{A}$; $C_{P} = \left(\frac{\partial L}{\partial H}\right)^{B}$

5.1 Helmholtz fri energi F [LHL 17.6]

Definisjon: | F = U-TS

Liter endring i F: dF = dU-TdS-SdT

Fra for, TDI: TdS = dU+pdV

=> | dF = - pdV - sdT |

=> V og T er de naturlige variable for F, i den forstand at dersom V og T holdes - konstante i en prosess, dus dV = dT = 0, er dF = 0, dus F er konstant.

Eks: Huordan skal vi tolke dF i en isoterm prosess?

Lasn: Isoterm => dT = 0 => dF = -pdV Ettersom + pdV er arbeid utført our systemet på omgivelsene, blir dF arbeidet utfort på systemet.

Med F som funksjon av V og T:

$$dF = \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T dV + \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V dT$$

Dessuten: dF = -p dV = S dT

Dermed: P = - (2F/2V), 5 = : (2F/2T),

Og siden $\frac{\partial^2 F}{\partial T \partial V} = \frac{\partial^2 F}{\partial V \partial T}$

blir $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V} = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T}$

Eks: Vis at Z = e BF i statistisk mekanikh; B= kBT

LASN: Vi viser dette ved å vise at det gir U= (E) f.eks. for et system med diskrete energinivåer En.

Z=e-BF => BF=-lnZ => F=-kBT lnZ

 $U = F + TS = F - T \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V}$

 $\frac{\partial F}{\partial T} = \frac{\partial F}{\partial \beta} \frac{\partial \beta}{\partial T} = \frac{\partial F}{\partial \beta} \cdot \left(-\frac{1}{k_B T^2} \right)$

 $\Rightarrow U = F + \beta \left(\frac{\partial F}{\partial \beta}\right)_{V} = \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\beta \cdot F\right) = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z$ $= -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\frac{1}{Z} \frac{\partial}{\partial \beta} \left\{\sum_{n} e^{-\beta E_{n}}\right\}$

 $= \frac{1}{Z} \sum_{n} E_{n} e^{-\beta E_{n}} = \langle E \rangle \quad \text{ok!}$

Med F = -kBT ln Z har vi også:

P = - (OF/OV)_T = kBT OluZ

S=-(OF/OT) v = kB ln Z + kBT Olm Z

5.2 Gibbs fri energi G [LHL 17.6]

Definisjon: G = U-TS + pV

eut: G=F+pV eller G=H-TS

Liter endring i G:

dG = dU - TdS - SdT + pdV + Vdp som med TDI, TdS = dU + pdV, blir

dG = -SdT + Vdp

=> Tog p er de naturlige variable for G;
dus i prosesser med konstant Tog p
er også G konstant.

Med G = G(T, p):

 $dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T} dP$

slik at

 $S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P}$; $V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T}$

og videre

$$\left(\frac{\partial b}{\partial z}\right)^{L} = -\left(\frac{\partial L}{\partial A}\right)^{b}$$

Terminologi:

I reversibel isoderm prosess fant vi (s.65) dF = -pdV, dvs -dF = pdV, dvs systemet "frigjør" energimengden ldFl, som konverteres til arbeid. Derav "fri energi".

Skal straks finne en lignende begrunnelse for G.

"Fri energi" er godt innarbeidet språkbruh. Men vi kunne like gjerne snakke om Helmholtz funksjon F og Gibbs funksjon G.

Gibbs fri energi og termodynamisk likevekt:

Fra før: $\Delta S > 0$ for et <u>isolert system</u>


Dus: Når det isolerte systemet har kommet
i dermodyn, likevekt, er <u>S</u> maksimal.

Hva med et system som <u>ikke</u> er isolert, men som kan utveksle varme og arbeid med omgivelser med konstant trykk og temperatur?

Skal vise at <u>G er minimal</u> når systemet har oppnådd likevekt med omgivelsene, med trykk po og temperatur To. Dus:

Systemet går i retning likevekt via spontane

prosesser som minimerer G.



Isolert, lukket totalsystem

► Gir Tas > Q

Omgivelser i likevekt:
Po, To, Vo, Uo, So
konstante

System:
p, T, V, U, S

 $(p,T) \rightarrow (p_0,T_0)$

1. lov: $Q = \Delta U + W$; antar kun pdV-arbeid, $\{2.lov: \Delta S + \Delta S_o \ge 0, dvs \Delta S \ge -\Delta S_o \}$ $W = P_0 \Delta V$ Comgivelser i likevekt: $Q = -T_0 \Delta S_o$ Dermed: To as > AU+ POAV

⇒ AU - T. AS + P. AV € O

Siden To og Po er konstanle, kan vi skrive

dus

ΔG ≤ 0 ; G = U-T₆S + P₀V

Eksempler:

Eks 1: Fotosyntese. Går den kjemiske reaksjonen

6 CO2 + 6 H2O - C6 H12 O6 + 6 O2

spontant ved normale betingelser?

Løsn 1: Normale betringelser er p = latm = 101325 Pa

og T = 25°C = 298.15 K, som i f.eks. "SI

Chemical Data" ar Aylward & Findlay, evt. chemeo.com

CO2 (g) H2O (g) C6H12O6 O2 (g)

DfG0 -394 -229 -821 (fruktose) O (k3/mol)

- 794 (glukose)

Pr mol glukose:

 $\Delta G_{ren} = [-794 + 6 \cdot (394 + 229)] k_3 = 2944 k_3$

Dus, reaksjonen går ikke spontant; energi må

tilfores, i form av fotoner i sollyset.