架構圖 · Filee Rust（Rust 常駐外殼 ＋ 上游 Filee 2.2.0）

常駐的只有等待與選擇，轉檔與視窗用完就結束

上游原版一直開著
要 ~300 MB；
轉換能力一行沒改，
上游改版整包替換。

filee-rust.exe · 一直開著（Rust）

閒置目標 < 30 MB（待實測）

上游 Filee · 要用才開，做完自己結束

USER
檔案總管裡的你
按住 Ctrl 拖檔案
Ctrl+Alt+Space
右鍵「用 Filee 轉換」

HOOK
全域輸入與手勢
WH_MOUSE_LL · WH_KEYBOARD_LL
只聽不攔・判斷是不是檔案總管

DONUT
環形選單
Direct2D · OLE 拖放
依檔案類型選面・正反面・群組

一般轉檔

CLI
filee-cli.exe
convert --preset <id>
每次一個・轉完就結束（實測 0.5 秒、89 MB）

工具・合併

WATCH
自動轉換資料夾
檔案穩定 2 秒才轉
300 DPI 政策・右鍵選單

UI
進度通知與系統匣
完成檔數・開啟・開資料夾
暫停／恢復・結束

GUI
Filee.exe --hosted
--settings · --run=<工具>
裁切・剪輯・頁面編輯・列印工作室

開設定

讀設定・寫紀錄

改設定

同一組

JSON
共用的設定與紀錄
%APPDATA%\Filee\ settings · presets · profiles · history

EXT
轉換引擎（每週自動更新）
MS Office 優先 → LibreOffice・7-Zip・OCR…

圖例　環形選單（焦點）　使用者操作　處理程式　畫面元件　臨時開啟的上游視窗　共用資料　外部引擎　選了就跑（線色同起點）　要開視窗的才走這條