# 8. 内存管理

## 逻辑地址与物理地址:


**逻辑地址**是操作系统为程序提供的地址,方便程序访问变量。逻辑地址由**段地址和偏移 地址**组成。

**物理地址**是内存中的真实地址,是 CPU 通过地址总线访问内存单元的地址。物理地址和逻辑地址的转换是由内存管理单元(MMU)完成的。

## 地址重定位 (地址映射):

将逻辑地址(虚地址)映射到实际的物理地址(实地址)的地址转换功能叫做**地址映射**,也叫**地址重定位**。

1. 静态重定位(装入时进行). 无需硬件支持. 程序装入内存的过程中完成:



2. 动态重定位(边执行边修改),需要硬件支持(重定位寄存器):



#### 总结:

**静态地址重定位**:即在程序装入内存的过程中完成,是指在程序开始运行前,程序中的各个地址有关的项均已完成重定位,地址变换通常是在装入时一次完成的,以后不再改变,故成为静态重定位。

优点: 无需硬件支持

缺点: 1)程序重定位之后就不能在内存中搬动了; 2)要求程序的存储空间是连续的,不能把程序放在若干个不连续的区域中。

动态地址重定位: 不是在程序执行之前而是在程序执行过程中进行地址重定位。更确切的说,是在每次访问内存单元前才进行地址变换。 动态重定位可使装配模块不加任何修改而装入内存,但是它需要硬件一定位寄存器的支持。


优点: 1)目标模块装入内存时无需任何修改,因而装入之后再搬迁也不会影响其正确执行,这对于存储器紧缩、解决碎片问题是极其有利的; 2) 一个程序由若干个相对独立的目标模块组成时,每个目标模块各装入一个存储区域,这些存储区域可以不是顺序相邻的,只要各个模块有自己对应的定位寄存器就行。

缺点: 需要硬件支持。

## 连续存储管理方式(分配和回收):

## 一、固定分区方式:

概念:将内存空间划分为若干个固定大小的区域,每个分区中只装入一道作业。划分:



(直接标记分区是否空闲 来分配和回收)

注意: 会产生内部碎片! 降低内存利用率。

## 二、可变分区方式:

## 1. 分配算法

## a. 首次适应算法

概念:该算法从空闲分区链首开始查找,直至找到一个能满足其大小要求的空闲分区为止。然后再按照作业的大小,从该分区中划出一块内存分配给请求者,余下的空闲分区仍留在空闲分区链中。

**特点:** 该算法倾向于使用内存中低地址部分的空闲区,在高地址部分的空闲区。根区很少被利用,从而保留了高地址部分的大空闲区。显然为以后到达的大作业分配大的内存空间创造了条件。

**缺点:** 低地址部分不断被划分,留下许多难以利用、很小的空闲区(**外部 碎片**),而每次查找又都从低地址部分开始,会增加查找的开销。

#### b. 最佳适应算法

概念: 该算法总是把既能满足要求,又是最小的空闲分区分配给作业。所有的空闲区按其大小排序后,以递增顺序形成一个空白链(由小到大)。

特点: 每次分配给文件的都是最合适该文件大小的分区。

缺点: 内存中留下许多难以利用的小的空闲区(外部碎片)。

## c. 最坏适应算法

概念: 最坏适应算法是将输入的作业放置到主存中与它所需大小差距最大

的空闲区中。空闲区大小**由大到小**排序。


特点:尽可能地利用存储器中大的空闲区。

缺点: 绝大多数时候都会造成资源的严重浪费甚至是完全无法实现分配。

## 三个算法图例

例题 4-2: 某系统内存空间分区分配状态如图 4-3(a)所示,程序 A 运行请求 20 KB,程序 B 运行请求 15 KB,程序 C 运行请求 34 KB,分别采用首次适应算法、最佳适应算法和最坏适应算法讨论内存分配情况。

解答:分别采用三种算法的分配情况如图 4-3(b)、(c)、(d)所示。




(a) 系统内存空间分区分配状态 (b) 首次适应算法

(c) 最佳适应算法

(d) 最坏适应算法

图 4-3 空间分配状态及三种算法分配情况

## 2. 回收算法



- (1) 上邻接: 指的是待回收分区 R 在低端地址与另一个空闲分区 F1 相邻。回收 R 时, R
- (2) 下邻接: 指的是待回收分区 R 在高端地址与另一个空闲分区 F2 相邻。回收 R 时, R 与 F2 合并成为新的 F2 空闲分区,分区的起始地址变为原来 R 的起始地址,并且大小变为 F2 与 R 大小之和。

与 F1 合并成为新的 F1 空闲分区,分区的起始地址不变,但是大小变为 F1 与 R 大小之和。

- (3) 上下邻接: 指的是待回收分区 R 在低端地址与空闲分区 F1 相邻,同时在高端地址与空闲分区 F2 相邻。回收 R 时, R、F1 和 F2 合并成为新的 F1 空闲分区,分区的起始地址不变,仍为原来 F1 的起始地址,但是大小变为 R、F1 和 F2 大小之和。并且原来的 F2 分区节点要从空闲分区链中删除,导致空闲分区数量减 1。
- (4) 无邻接: 指的是待回收分区 R 不与任何其他空闲分区相邻。回收 R 时,需要在合适的位置创建新的空闲分区节点,这样导致空闲分区数量加 1。

#### 3. 伙伴系统

- 整个可分配的分区大小2<sup>U</sup>
- 需要的分区大小为2<sup>U-1</sup> < s ≤ 2<sup>U</sup> 时,把整个块分配 给该进程;
  - □ 如s ≤2i-1,将大小为2i的当前空闲分区划分成两个大小为2i-1的空闲分区
  - 重复划分过程,直到2i-1 < s ≤ 2i,并把一个空闲分区分配给该进程 https://blog.csdn.net/L

## 数据结构:

空闲块按大小和起始地址组织成二维数组

初始状态: 只有一个大小为 2<sup>u</sup> 的空闲块

## 分配过程:

由小到大在空闲块数组中找最小的可用空闲块 如空闲块过大,对可用空闲块进行二等分,直到得到合适的可用空闲块

## 释放过程:

把释放的块放入空闲数组 合并满足条件的空闲块

## 合并过程:

大小相同 2^i

地址相邻

低地址空闲块起始地址为 2^(i+1)的位数

特点:空间利用率有所降低,拆分合并开销很大;时间上性能更佳