OS LAB 1 系统引导

个人信息

姓名: 郑凯琳

学号: 205220025

邮箱: 205220025@smail.nju.edu.cn

1. 实验目的

(1) 学习在 Linux 环境下编写、调试程序,掌握 Shell、Vim、GCC、Binutils、Make、QEMU、GDB的使用。

- (2) 学习 AT&T 汇编程序的特点
- (3) 理解系统引导的含义, 理解系统引导的启动。


2. 实验进度

我完成了所有内容,成功地在实模式、保护模式及保护模式加载磁盘的条件下运行 Hello World 程序。

3. 实验结果

(1) 在实模式下实现一个 Hello World 程序

在实模式下在终端中打印 Hello, World!



创建一个主引导扇区,然后用 qemu 启动它,并在屏幕上输出 Hello, World!

(2) 在保护模式下实现一个 Hello World 程序

从实模式切换至保护模式,并在保护模式下在终端中打印 Hello, World!

```
make[1]: Entering directory '/home/winggo/os2824/labi/bootloader'
gcc : -n32 : 01 : fnos-stack-protector boot.c - o bootloader.elf
objcopy - S - J .text = 0 sharey bootloader.elf
objcopy - S - J .text = 0 sharey bootloader.elf
objcopy - S - J .text = 0 sharey bootloader.elf
objcopy - S - J .text = 0 sharey bootloader.elf
objcopy - S - J .text = 0 sharey bootloader.elf
objcopy - S - J .text = 0 sharey bootloader.elf
objcopy - S - J .text = 0 sharey bootloader.elf
objcopy - S - J .text = 0 sharey bootloader.elf
objcopy - S - J .text = 0 sharey bootloader.elf
old app: nake app.bln
nake[1]: Leaving directory '/home/winggo/os2824/labi/bootloader'
cd app: nake app.bln
okae[1]: texting directory '/home/winggo/os2824/labi/app'
opp.s: Asserting end of file not at end of a line; newline inserted
id n. elf [138] oc estart - treat obscoled opp.s opp.s
```

在系统启动时首先进入 8086 的实模式,但是由于实模式下的安全问题和其分段机制的问题,在 80386 中引入了保护模式。

模拟了8086的实模式到80386的保护模式的切换。

(3) 在保护模式下加载磁盘中的 Hello World 程序运行

从实模式切换至保护模式,在保护模式下读取磁盘 1 号扇区中的 Hello World 程序至内存中的相应位置, 跳转执行该 Hello World 程序,并在终端中打印 Hello, World!

```
make[1]: Entering directory '/home/winggo/os2024/labi/bootloader' gcc - c-n32 -01 -fno-stack-protector boot.c -0 boot.0 ld -n elf_lab e - start -1 start o boot o -0 bootloader.elf obj.copy replace to this protector boot.c -0 bootloader.elf obj.copy replace to the start obj.copy replace to the replace to t
```

4. 实验修改的代码位置

(1) 实模式下实现一个 Hello World 程序

start.s

```
.code16
.global start
start:
    movw %cs, %ax
    movw %ax, %ds
    movw %ax, %es
    movw $ax, %es
    movw $ax, %ss
    movw $ax, %ss
    movw $ax, %ss
    movw $ax, %sp # setting stack pointer to 0x7d00

# TODO:通过中断输出Hello World
    pushw $13 # pushing the size to print into stack
    pushw $13 # pushing the address of message into stack
    callw displayStr # calling the display function

loop:
    jmp loop

message:
    .string "Hello, World!\n\0"

displayStr:
    pushw %bp
    movw 4(%esp), %ax
    movw %ax, %bp
    movw (%esp), %cx
    movw $0x0301, %ax
    movw $0x0000, %bx
    movw $0x0000, %bx
    movw $0x0000, %bx
    movw $0x0000, %dx
    int $0x10
    popw %bp
    ref
```

通过中断来实现输出 "Hello, World!"。通过调用 BIOS 中断 0x10,并设置 AH 寄存器的值为 0x13,以及设置其他必要的寄存器值,可以实现在屏幕上显示文本。

displayStr 函数负责将字符串从内存中读取并输出到屏幕上。

(2) 在保护模式下实现一个 Hello World 程序

start.s

```
.code16
.global start
start:
novw Ks, Max
novw Ms, Mas, Mas
novw Ms, Mas, Mas
novw Ms, Ms, Mas
novw Ms, Ms, Ms
novw Ms, Ms, Ms
s moov Ms
s m
```

- 1) 使用 cli 关闭中断。
- 2) 启动 A20 总线。

如果 A20 地址线未开启,地址的第 20 位将永远为 0,导致地址空间不连续。

- 3) 加载 GDTR 寄存器。
- 4) 设置 CRO 的 PE 位 (第 0 位) 为 1。启动保护模式。
- 5) 长跳切换至保护模式。

CS 不可直接修改。

在 32 位模式下, 指令从 w 变成 I, 表示操作双字数据。

通过循环控制将 al 不断地设置为需要打印的 ASCII 字符,然后使用 movw %ax, %gs:(%edi)来写入显存。

```
.p2align 2
gdt: # 8 bytes for each table entry, at least 1 entry|
# bytes for each table entry, at least 1 entry|
# byte base[21:0].base[13:0]
# byte base[21:0].(exo9)(type)),(0xc0)(limit[19:10])),base[31:24]
# vord 0.
# 1000: Code segment entry
# vord 0.xffff,0
# 1000: data segment entry
# vord 0.xffff,0
# 1000: data segment entry
# vord 0.xffff,0
# 1000: graphics segment entry
# vord 0.xffff,0
# 1000: graphics segment entry
# vord 0.xffff,0
# 1000: graphics segment entry
# vord 0.xffff,008000
# 2000: graphics segment entry
# vord 0.xffff,008000
# 2000: gdtDesc:
# vord (gdtDesc: gdt -1)
# long gdt
```

定义了全局描述符表(Global Descriptor Table, GDT),用于存储段描述符的数据结构、管理内存分段和保护。

- 代码段描述符
- 数据段描述符
- 图形段描述符

(3) 在保护模式下加载磁盘中的 Hello World 程序运行

start.s

```
code16
.global start
start:
novw MCS, Max
novw MAX, MS
n
```

同 (2)。

boot.c

```
void bootMain(void) {
    //TODO
    void (*elf)(void);
    elf = (void(*)(void))0x8c00;
    readSect((void*)elf, 1); // loading sector 1 to 0x8c00
    elf(); // jumping to the loaded program
}
```

在 boot.c 中调用 readSect(void *dst, int offset)函数,通过 boot.h 中封装的读写接口,完成磁盘中 1 号扇区中 Hello World 程序的加载,并使用函数指针的方式执行该程序。

注:将 elf 赋值为 0x8c00 是因为在 app 的 Makefile 中可以看到其入口地址就是 0x8c00。