基础(3).md 2020/2/21

面向对象与面向过程的区别?

面向对象的编程是一组对象互相配合通过沟通完成特定功能。

类

成员变量初始化时,整型和浮点型数据都为0;布尔为false;引用为Null;字符为空字符。方法只有执行时才占用内存构造方法与类同名,不用写返回值类型;每个类默认有一个无参数的构造方法,但是如果自定义了构造方法就不会有默认

方法的重载和重写

• 方法的重载:

在同一个类里,方法名相同,参数列表不同,就称为方法的重载;不能用返回值类型来判断区分重载的方法,如果有方法名相同,返回值不同的情况,编译时会报方法名重复的错; java识别方法的方法是: 1.看方法名; 2.看参数列表。

• 方法的重写:

在子类中,包含与父类相同名的方法称为重写; 遵循两同两小一大,两同指:方法名相同,参数列表相同;两小指:返回值类型和抛出的异常子类方法要比父类小或者相同;一大指:访问权限子类比父类大或者相同。

super和this

都不可以与static共用; this是调用自己类的实例变量和方法, super是调用父类的实例变量和方法, 因为都要先找到调用的对象本身, 所以不能与static通用, 因为静态方法和变量是属于类而不是对象。

四个概念: 源文件,包,类,project;一个包可以包含多个源文件,源文件中可以包含多个类。

访问控制: private、default、protected、public

继承: extends 继承中的构造方法:

子类的构造方法必须调用父类的构造方法,所以如果父类没有**无参数构造方法**,那么子类对象必须显示调用父类构造方法,不然编译报错。

• 规范:不要让子类随意访问、修改父类的方法,父类中辅助其他的方法引用Private修饰;不希望被重写的可以用final public修饰。不要在父类构造器中使用将被子类重写的方法。

多态:

引用变量有两种类型,一个是编译时类型,另一个是运行时类型,前者是指声明定义的,后者是实际指向的。 多态: 把子类对象赋给父类引用,使相同类型的变量、调用同一个方法时呈现出多种不同的行为特征。 注意: 1.对象的实例变量不具备多态性,调用时,还是使用父类的实例变量,多态的是方法; 2.编译阶段只能使用编译时类型所拥有的方法,即编写时,只能调用父类的方法名。

引用变量的强制类型转换

只能在有继承关系的两个类型之间进行转换,不然会在**编译时**报错; 还有一种运行时会报错 (ClassCastExceptioin)的情况,父类引用指向子类对象时(多态),如: Object obj = new

基础(3).md 2020/2/21

Integer(5); String str = (String) obj; 上述情况会报错,因为转换的类型与变量的运行时类型不是继承关系! 所以引用类型转换时要考虑变量的编译时类型和运行时类型。

instanceof

为了防止引用类型转换时出错,可以先用instanceof进行判断。格式:引用变量 instanceof 类名; 判断 前者是否是后者的实例。注意,instanceof前面的引用变量的编译时类型要么与后面的类相同或者有继承关系,否则会有编译错误。如: //报错的,string和math没有继承关系 String s = "hello"; s instanceof Math; //正确的 Object d = "hello"; d instanceof Math; //虽然变量d的运行时类型为string,但是编译时类型object是math的父类。