# EasyDSS流媒体服务器使用文档

# 概述

EasyDSS商用流媒体服务器是EasyDarwin流媒体团队开发的一款支持视频点播、转码、RTMP推流直播、RTMP/HLS直播分发、服务端录像、录像检索、录像下载、时移回放的商用流媒体服务器,采用业界优秀的流媒体框架模式设计,服务运行高效、稳定、可靠、易维护,支持RTMP直播、RTMP推送、HTTP点播、HLS直播,并支持关键帧缓冲,画面秒开等多种特性,能够接入WEB、Android、iOS、微信等全平台客户端,是移动互联网时代贴近企业点播直播需求的一款接地气的流媒体服务器,配套OBS、EasyRTMP等直播推流工具以及EasyPlayer等网络播放器,可以形成一套完整的视频直播、录播解决方案,满足用户在各种行业场景的流媒体业务需求。

# EasyDSS功能清单

• 接收RTMP推流

EasyDSS能够接收RTMP推流客户端推送的RTMP音视频流(H264+AAC),并转发给播放客户端;

• 分发RTMP流

EasyDSS提供RTMP流的高性能分发,RTMP播放客户端可直接连接EasyDSS进行播放;

• 分发HLS流

EasyDSS提供同步输出HLS流的功能,可以将推送的RTMP流进行实时HLS切片,并提供HLS流的高性能分发;

• 直播录像

支持将推送的直播流进行同步录像保存;

• 直播录像检索

支持检索系统的直播录像,提供录像检索和列表接口;

• 直播录像回放点播

可以点播录制的服务端录像,提供HLS点播,自由seek与倍数播放功能;

• 录像下载

可以对检索到的录像段进行下载,另存为MP4文件;

• HTTP服务器

EasyDSS同时也是一款高性能的HTTP服务器,用于提供HTTP访问,同时用于HLS流分发(具备nginx所有属性功能);

防盗链

支持HTTP防盗链技术;

• 主动拉取RTMP流进行转发

EasyDSS支持对RTMP流的主动拉取,并将此RTMP流进行RTMP/HLS的转发;

• 转发RTMP流推送

支持将推送客户端推送的RTMP流,转发推送到其他RTMP流媒体服务器;

• 推流鉴权验证

支持对推送客户端的推送流进行推流验证,若无权限的推流地址,则不接收客户端推流;

• 推流信息统计

可以对推送流进行信息统计,包括推送时长、观看人数、起始时间、持续时长、视频码率、音频码率、推送流量等信息;

• 播放鉴权

支持播放客户端播放验证,无权限的播放地址将无法进行播放;

• 播放信息统计

可以对播放客户端的数量进行统计,并且可以统计客户端的开始时间、播放时长、播放流量等信息;

• 视频文件点播

支持点播HLS/mp4文件;

跨平台

支持多种平台部署运行, Windows、Linux等;

二次开发

提供HTTP二次开发接口,可使用接口进行一定的二次开发;

# 配置与部署

注:无论是Windows还是Linux运行EasyDSS流媒体服务器,都不支持中文路径,请大家使用全英文路径;

## 基础配置

根目录下放置了简化配置文件 easydss.conf

json { "RTMP\_PORT": 19085, //RTMP 推送端口 "HTTP\_PORT": 19088, //HTTP 对外端口 "HTTP\_ROOT\_PATH": "www", //WEB ROOT 目录 "HLS\_PATH": "www/hls", //直播文件目录

## 高级功能配置

conf/template.conf 为 EasyDSS 流媒体服务器高级功能配置文件

1、rtmp功能配置

```nginx rtmp { server { listen \$RTMP\_PORT; #rtmp 监听端口,默认10085

```
#application可以自定义多个,例如: zklt
application live { #rtmp 直播应用
    live on;
}

application hls { #hls 直播应用
    live on; #live 表示只分发 rtmp
    hls on; #hls 同步输出 rtmp 和 hls 直播
    hls_record on; #不配置或者配置 off 表示不录像,on 表示服务器端同步录像
    hls_path $HLS_PATH; #hls 直播切片目录
    hls_fragment 4s; #ts 切片时长
}
```

} ```

2、rtmp拉流配置

```nginx rtmp { server { #rtmp 监听端口,默认 10085 listen 10085;

```
#自动拉流配置
application pulltest {
    live on;

#rtmp 地址为拉流地址,name 指定 rtmp 的 name
    pull rtmp://ip:port/app/stream1 name=stream1;
    pull rtmp://ip:port/app/stream2 name=stream2;
    pull rtmp://ip:port/app/stream3 name=stream3;
}
```

} ```

### 例如配置为

pull rtmp://www.easydass.com:10085/live/livetest name=livetest ,

则本地EasyDSS的转发地址为

rtmp://ip:port/pulltest/livetest

3、rtmp推流配置

EasyDSS提供rtmp推流转推功能

```nginx rtmp { server { listen 10085; #rtmp监听端口,默认10085

```
#自动推流配置
application pushtest {
    live on;

#rtmp地址为推流地址, name指定rtmp的name

#当EasyDSS接收app为pushtest, name为stream1的rtmp流时

#可以同步转发到指定的rtmp推流地址
    push rtmp://ip:port/app/stream1 name=stream1;

#当EasyDSS接收app为pushtest的推流时
```

```
#可以同步转发到指定的rtmp推流地址
        #rtmp流的name将自动添加到转发地址进行转发
        #如:接收推流为/pushtest/stream
        #则会转发到rtmp://ip:port/app/stream
        push rtmp://ip:port/app;
 }
} ```
4、防盗链功能配置
```nginx http { ... server { listen $HTTP_PORT;
    location / {
       root $HTTP_ROOT_PATH;
       #Anti-stealing-link
       valid_referers none blocked localhost 127.0.0.1 ~\.baidu\. ~\.google\. addyourdomain;
       if ($invalid_referer) {
           return 403;
    }
addyourdomain 此处替换成您自己的域名如:
www.easydss.com
多个用空格分开,如:
www.easydss.com *.easydss.com
通过以上配置,当在其他网站下试图打开您域名下的视频时,将会得到 access denied 信息表示防盗链配置成功.
5、接收推流处理-on_publish
rtmp { ... application live { live on; ... on_publish http://ip:port/xxxxx; } ... }
```参数说明
method: POST
MIME: application/x-www-form-urlencoded
args: app - RTMP的application名称
   name - 当前推流的流名称
response: HTTP code返回200允许推流,其他为不允许 ```
6、接收推流处理结束-on_publish_done
rtmp { ... application live { live on; ... on_publish_done http://ip:port/xxxxx; } ... }
```参数说明
method: POST
MIME: application/x-www-form-urlencoded
args: app - RTMP的application名称
   name - 当前推流的流名称
   begintime - 推流开始时间,从1970年1月1日的秒数
   duration - 推流持续时间,单位为秒
   inbytes - 推流总流量,单位为bytes
   outbytes - 客户端播放总流量,单位为bytes
```

7、客户端开始播放处理-on\_play

```
rtmp { ... application live { live on; ... on_play http://ip:port/xxxxx; } ... }
```

```
```参数说明
```

method: POST

MIME: application/x-www-form-urlencoded

args: app - RTMP的application名称

```
name - 当前推流的流名称
addr - 客户端地址
```

response: HTTP code返回200允许推流,其他为不允许 ```

8、客户端停止播放处理-on\_play\_done

```
 \texttt{rtmp } \{ \text{ } \dots \text{ application live } \{ \text{ live on; } \dots \text{ on\_play\_done http://ip:port/xxxxx; } \} \dots \}
```

```参数说明

method: POST

MIME: application/x-www-form-urlencoded

args: app - RTMP的application名称

```
name - 当前推流的流名称
addr - 客户端地址
```

...

## 部署说明

#### Windows

• 直接运行

Windows 版本 EasyDSS 流媒体服务器运行比较简单,直接运行 start.bat 即可,此时可以在 Windows 进程管理器中可以看到 EasyDSS 的进程运行,这里有两点需要注意:

- 1. EasyDSS 采用的是多进程模式,所以任务管理器中可能会有多个 EasyDSS.exe 进程;
- 2. EasyDSS 运行日志无控制台显示,日志记录在 logs/error.log;
- 3. 以服务的形式运行

以服务的形式运行程序,能够达到开机自启动的目的,方便维护. 在发布包的根目录下有两个脚本文件 install service.bat 和 uninstall service.bat,分别用来安装和卸载 EasyDSS 服务.

## Linux

• 启动服务,运行 easydss 目录里面的 start.sh ;


cd easydss ./start.sh

• 停止服务,运行 stop.sh 即可;


cd easydss ./stop.sh

### 部署测试

启动服务后,在浏览器中打开测试页面, http://ip:10088



点击播放



# 业务调用方案

## 点播调用

• 以 Windows 文件点播为例

我们将切片好的demo目录放置到EasyDSS服务器的www目录中,例如:

www/videos

那么demo文件的点播地址就是:

http://{ip}:10088/videos/demo/video.m3u8

# 直播调用

• 单次直播/录像/检索/回放流程

以单次的警用单兵设备直播为例,在警用单兵 APP 中,以每一次案件或者警员出勤为例,我们为每一例案件或者出勤分配一个32位的 ID,然后再调用 EasyRTMP 推送到对应 EasyDSS 流媒体服务器,推送到:

rtmp://{ip}:{port}/hls/{ID}

{ip} 为 EasyDSS 流媒体服务器 IP 地址,公网演示用的地址为: www.easydss.com

{port} 为直播推流端口,默认为 10085

{ID} 为本次直播的案件 ID 或者出勤记录 ID

例如:我们推送到

rtmp://www.easydss.com:10085/hls/b344ab65-0767-448e-beef-b3c7b3344dc4

那么本次直播现场的实时播放地址为:

rtmp://www.easydss.com:10085/hls/b344ab65-0767-448e-beef-b3c7b3344dc4

本次直播的实时录像回放地址可通过 视频回看接口 获取,再根据侦办过程中的具体时间,对 Playback 地址进行回放即可;

这样就能够将每一次侦办过程的直播、录像、检索、回放整个流程非常完美地完成!

#### 服务接口

服务对外提供 HTTP RESTful 接口, 方便业务系统集成调用.

#### 获取直播列表

GET /api/v1/getlivesessions

返回结果示例:

js { "EasyDarwin" : { "Body" : { "SessionCount" : 1, "Sessions" : { "Sessions" : [ { "Application" : "hls", "AudioBitrate" : 2883, "HLS" : "/hls/stream\_1/

| 字段           | 说明                 |
|--------------|--------------------|
| Id           | 设备 ID              |
| Application  | 直播类型,分为 live 和 hls |
| HLS          | hls直播地址            |
| RTMP         | rtmp直播地址           |
| InBitrate    | 推流输入码率             |
| OutBitrate   | 播放输出码率             |
| VideoBitrate | 视频码率               |
| AudioBitrate | 音频码率               |
| InBytes      | 推流总流量              |
| OutBytes     | 客户端播放总流量           |
| NumOutputs   | 客户端播放人数            |
| Time         | 直播时长               |

## 视频回看接口

### 请求回看设备列表

GET /api/v1/query\_record\_devices

返回结果示例:

json { "msg": "success", "code": 0, "data": { "devices": [ "stream\_1000", "stream\_1001" ] } }

| 字段      | 说明       |
|---------|----------|
| devices | 设备 ID 数组 |

## 按月检索录像接口

GET /api/v1/query\_record\_monthly?id=xxx&period=yyyyMM

| 参数     | 美型     | 说明                     |
|--------|--------|------------------------|
| id     | string | 指明设备id                 |
| period | string | 格式yyyyMM, 指明查询哪个月的录像记录 |

返回结果示例: json { "data": { "flags" : "00001100..." }, "code": 0, "msg": "成功" }

| 字段    | 类型     | 说明                               |
|-------|--------|----------------------------------|
| flags | string | 固定长度31,每一位只能是"1"或"0",分别表示当日有没有录像 |

## 按日检索录像接口

GET /api/v1/query\_record\_daily?id=xxx&period=yyyyMMdd

| 参数     | 类型     | 说明                      |
|--------|--------|-------------------------|
| id     | string | 指明设备id                  |
| period | string | 格式yyyyMMdd,指明查询哪一天的录像记录 |

#### 返回结果示例:

json { "data": { list : [{ "start\_time" : "20170731000000", "duration" : 90.00, "hls" : "/xxx/20170731000000/xxx\_record.m3u8", "snap" : "/xxx/201707310000

| 字段         | 类型      | 说明                        |
|------------|---------|---------------------------|
| start_time | string  | 录像开始时间,格式: yyyyMMddHHmmss |
| duration   | integer | 录像历时,单位:秒                 |
| hls        | string  | 录像文件地址                    |
| snap       | string  | 录像快照地址                    |

## 下载录像视频

GET /api/v1/download\_video?id=xxx&time=yyyyMMddHHmmss

| 参数   | 类型     | 说明                               |
|------|--------|----------------------------------|
| id   | string | 指明设备id                           |
| time | string | 格式yyyyMMddHHmmss,所要下载录像视频的起始录制时间 |

## 返回结果示例:

json { "data": { "url" : "/hls/1031/20180115/20180115153245/tmp.mp4" }, "code": 0, "msg": "success" }

| 字段  | 类型     | 说明            |
|-----|--------|---------------|
| url | string | 录像 mp4 文件下载地址 |

注:接口返回录像mp4文件下载地址,客户端立即访问可能404,因为后台合成mp4文件需要一定时间,客户端可以发起一组循环探测,一旦下载地址不再是404,即可启动下载

## 删除录像视频(按设备)

GET /api/v1/delete\_files\_device?id=xxx

| 参数 | 类型     | 说明     |
|----|--------|--------|
| id | string | 指明设备id |

注: 不可删除正在推流且开启录像设备录像视频, 业务层可通过获取直播列表接口确认指定设备是否处于推流且开启录像状态

## 删除录像视频(按月)

GET /api/v1/delete\_files\_monthly?id=xxx&period=yyyyMM

| 参数     | 类型     | 说明                     |
|--------|--------|------------------------|
| id     | string | 指明设备id                 |
| period | string | 格式yyyyMM, 指明删除哪个月的录像记录 |

## 删除录像视频(按日)

GET /api/v1/delete\_files\_daily?id=xxx&period=yyyyMMdd

| 参数     | 类型     | 说明                       |
|--------|--------|--------------------------|
| id     | string | 指明设备id                   |
| period | string | 格式yyyyMMdd, 指明删除哪一天的录像记录 |

注: 不可删除正在推流且开启录像设备的**当日**录像视频,业务层可通过获取直播列表接口确认指定设备是否处于推流且开启录像状态

#### 删除录像视频(按录像文件)

 $GET\ /api/v1/delete\_file?id=xxx\&period=yyyyMMdd\&filename=yyyyMMddHHmmss$ 

| 参数       | 类型     | 说明                             |
|----------|--------|--------------------------------|
| id       | string | 指明设备id                         |
| period   | string | 格式yyyyMMdd, 指明删除哪一天的录像记录       |
| filename | string | 格式yyyyMMddHHmmss,指明删除当天哪一条录像文件 |

注: 不可删除正在推流且开启录像设备的**当日**录像视频,业务层可通过获取直播列表接口确认指定设备是否处于推流且开启录像状态

## 获取基础配置信息

GET /api/v1/getbaseconfig

返回结果示例:

json { "EasyDarwin" : { "Body" : { "HTTPWanPort" : 10088, "RTMPWanPort" : 10085, "ServerWanIP" : "127.0.0.1" }, "Header" : { "Build" : "2017.1019.164630",

| 字段          | 说明      |
|-------------|---------|
| HTTPWanPort | HTTP 端口 |
| RTMPWanPort | RTMP端口  |
| ServerWanIP | 服务器IP   |

## 获取服务运行信息

GET /api/v1/getserverinfo

返回结果示例:

json { "EasyDarwin" : { "Body" : { "Hardware" : "x86", "InterfaceVersion" : "v1", "RunningTime" : "0 Days 5 Hours 15 Mins 35 Secs", "Server" : "EasyDSS v1

| 字段               | 说明       |
|------------------|----------|
| Hardware         | 硬件信息硬件信息 |
| InterfaceVersion | 接口版本     |
| RunningTime      | 运行时间     |
| Server           | 软件信息     |
| Validity         | 授权信息     |

# 获取更多信息

咨询电话: 13718530929

邮件: support@easydarwin.org

WEB: www.EasyDSS.com

Copyright © www.EasyDSS.com 2012-2018

