

간장버터 계란밥

버터의 유지방, 간장의 감칠맛, 반숙 노른자. 세 가지 지방·감칠맛 층이 밥알을 코팅하는 구조다. 재료는 단순하지만 **불 조절과 소스 붓는 위치**에서 맛이 갈린다.

항목	내용
조리 시간	8분 (준비 2분 + 조리 6분)
분량	1인분
난이도	하
핵심 기술	버터 브라우닝 직전에서 멈추기, 반숙 프라이

재료

기본

재료	계량	메모
따뜻한 밥	1공기 (210g)	갓 지은 밥 또는 전자레인지 2분. 찬밥은 금지 — 소스가 흡수되지 않는다
계란	2개	실온에 5분 꺼내두면 흰자가 팬에 덜 퍼진다
버터	1큰술 (12g)	가염 버터면 간장을 2/3큰술로 줄인다
대파	5cm	흰 부분 위주로 송송

소스 (반드시 미리 섞어둘 것)

재료	계량
진간장	1큰술
설탕	1/2작은술
물	1큰술
참기름	1/2큰술

물 1큰술이 왜 들어가나: 간장만 팬에 부으면 순식간에 타서 쓴맛이 난다. 물이 온도를 낮춰주는 완충재 역할을 하고, 졸아들면서 농도가 딱 맞게 잡힌다.

있으면 좋은 것

- 김가루 한 줌
- 통깨 약간
- 베이컨 1줄 또는 스팸 (2단계에서 함께)

도구

- 20cm 프라이팬 (코팅 팬 권장)
- 작은 종지 (소스용)
- 뒤집개

타임라인

시간	할 일
0:00-2:00	밥 데우기 시작, 대파 썰기, 소스 미리 섞기
2:00-3:00	팬 예열 + 버터 녹이기 + 파 볶기
3:00-6:00	계란 반숙 프라이
6:00-7:00	소스 졸이기
7:00-8:00	담고 고명 올리기

만드는 법

1. 준비 (0:00-2:00)

밥부터 데우기 시작한다. 그 사이 대파를 송송 썰고, **종지에 간장·설탕·물·참기름을 섞어 팬 옆에 둔다.**

이 단계를 건너뛰면 4단계에서 계란이 익는 동안 소스를 계량하게 되고, 그 30초 사이에 노른자가 완숙이 된다.

2. 버터에 파향 입히기 (2:00-3:00)

팬을 **중불**로 30초 예열한 뒤 버터를 넣는다. 버터가 다 녹고 잔거품이 찾아들면 대파를 넣고 30초만 볶는다.

- 버터가 갈색이 되기 **직전**이 향의 정점이다. 연기가 나면 이미 늦었다.
- 베이컨·스팸을 쓸 거면 버터 넣기 전에 먼저 바삭하게 굽고, 그 기름에 버터를 더한다.

3. 계란 반숙 프라이 (3:00-6:00)

파를 팬 한쪽으로 밀고, 빈 자리에 계란 2개를 깨 넣는다.

- **불을 약불로 낮춘다.** 여기서 세면 흰자만 타고 노른자가 안 익는다.
- 뚜껑을 덮으면 노른자 표면에 얇은 막이 생겨 흐르지 않고 예쁘게 익는다.
- 흰자 가장자리가 레이스처럼 바삭해지고 노른자가 아직 찰랑거릴 때가 완성.
- **뒤집지 않는다.**

4. 소스 졸이기 (6:00-7:00)

섞어둔 소스를 **계란 위가 아니라 팬 바닥 빈 곳에** 붓는다.

- 지글거리며 20~30초 졸이면 표면에 윤기가 돌고 향이 확 올라온다.
- 팬을 살짝 기울여 소스가 계란 밑으로 흐르게 한다.
- 불을 끈다.

왜 바닥에 붓나: 계란 위에 부으면 소스가 흡수되지 않고 흘러내려 밥이 짜지기만 한다. 팬 바닥에서 한 번 졸여야 수분이 날아가고 단맛·감칠맛이 농축된다.

5. 담기 (7:00–8:00)

그릇에 밥 → 계란 → **팬에 남은 소스를 밥 위에 싹 긁어 붓는다.** 김가루, 통깨 순으로 올린다.

6. 먹기

노른자를 터뜨려 밥 전체에 비빈다. 비비고 나서 5초 기다렸다 먹으면 밥알이 소스를 더 머금는다.

실패 진단표

증상	원인	해결
간장이 쓰다	불이 켜거나 물 없이 간장만 넣음	중불 유지 + 소스에 물 1큰술 필수
맛이 밍밍하다	소스를 계란 위에 부어서 흘러내림	팬 바닥에 붓고 20초 졸이기
노른자가 완숙됐다	계란 넣고 불을 안 낮춤	계란 투입 직후 약불
밥이 질척하다	소스를 한 번에 다 부음	절반만 붓고 맛보고 추가
버터 향이 안 난다	버터를 너무 일찍/늦게 넣음	팬 예열 30초 후 투입, 거품 찾아들면 바로 다음 단계
흰자가 팬에 늘어붙는다	팬 예열 부족	버터 넣기 전 팬을 먼저 달군다

응용

- **면으로:** 밥 대신 라면사리·우동면을 삶아 물기 빼고 동일하게. 소스는 1.5배.
- **매콤하게:** 소스에 고춧가루 1/2작은술 또는 고추기름 1작은술.
- **더 든든하게:** 2단계에서 베이컨 1줄을 먼저 바삭하게.
- **일본식으로:** 설탕 대신 맛술 1큰술, 마지막에 가쓰오부시 한 줌.
- **치즈 버전:** 4단계 후 슬라이스 치즈 1장을 계란 위에 올려 잔열로 녹인다.

재료 대체

없으면	대신
버터	식용유 1큰술 + 마요네즈 1작은술 (고소함 보충)
진간장	국간장은 짜므로 2/3큰술만
대파	쪽파, 양파 1/8개
설탕	올리고당·물엿 1작은술

보관

소스만 따로 3~4배로 만들어 밀폐용기에 넣으면 **냉장 2주**. 계란밥·볶음밥·두부덮밥에 그대로 쓸 수 있다. 완성된 계란밥은 보관에 부적합하니 바로 먹는다.