
CloudFlare 配置指南和端口转发技巧

CloudFlare 配置指南和端口转发技巧

具体实现

- 1、登录CloudFlare
- 2、域名托管
 - 1、托管域名配置
 - 2、等待生效
 - 3、托管完成
- 3、配置转发
 - 1、微服关联Cloudflare
 - 1、创建隧道
 - 2、连接隧道
 - 2、配置应用转发
 - 1、获取应用端口
 - 2、配置转发
 - 3、测试Cloudflare应用与转发应用是否正常访问
 - 4、配置转发域名
 - 1、添加公共主机名
 - 2、公共主机名配置
- 4、测试访问
- 5、其他注意事项


需求背景:用户需把微服内的应用通过域名托管和端口转发的方式,实现公网访问微服内的应用,实现下图界面




具体实现

1、登录CloudFlare


• 在微服上打开应用商店——>下载CloudFlared并打开——>点击右上角切换语言"中文简体"——>点 击底部"ZeroTrust仪表盘"




• 这里会出现CloudFlare的登录页面——>点击右上角切换语言"中文简体"——>这里有CloudFlare账号就登录,没有需要注册一个



• 登录后选择一个账户




• 这里CloudFlare会让您搞一个团队名称,这个根据业务需求自行选择,这里我是直接点击右上角"取消并退出"——>回到仪表盘主页




2、域名托管

1、托管域名配置

• 在仪表盘中输入您事先准备好的域名——>点击继续




• 点击第一个Free——>再点继续




• 继续前往激活——>继续



• 在"将您当前的名称服务器替换为 Cloudflare 名称服务器"中的B项中的两个域名复制一下(备用)



• 回到您注册域名的平台,找到域名管理界面——>修改注册资料——>把DNS服务器换成上一步复制的域名——>确定提交



2、等待生效


• 更换之后请耐心等待生效时,各个域名平台检测时效性不同,可以用命令测试是否生效

```
#在Linux上
dig NS 域名
#如果一直出不来可以更换一下主机的DNS;如: 223.5.5.5; 8.8.8.8等
#在ANSWER SECTION处产生新配的DNS就证明成功了
```

```
zcbox-2b287587 ~ # dig NS wabby.xyz
 <<>> DiG 9.18.28-1~deb12u2-Debian <<>> NS wabby.xyz
;; global options: +cmd
;; Got answer:
; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 24773
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;wabby.xyz.
                                IN
                                        NS
;; ANSWER SECTION:
                                IN
                                        NS
wabby.xyz.
                                                alexandra.ns.cloudflare.com.
                                ΙN
                                        NS
                                                nolan.ns.cloudflare.com.
wabby.xyz.
;; Query time: 460 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Thu Mar 13 10:53:53 CST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 99
 .zcbox-2b287587 ~ #
```

3、托管完成

• 点击"概况"页面刷新后,出现"好消息! Cloudflare 正在保护您的站点"就证明托管成功了




3、配置转发


1、微服关联Cloudflare

1、创建隧道

• 在Cloudflare账户主页侧边导航栏打开"Zero Trust"



• 点击"网络"——>Tunnel——>创建隧道



• 隧道类型选择"Cloudflared"

← 返回到"隧道"

创建隧道

创建一个隧道,将 HTTP Web 服务器、SSH 服务器、远程桌面和其他协议安全地连接到 Cloudflare。



选择隧道类型

选择用于将您的资源连接到 Cloudflare 的全球网络的方法。




• 为隧道命名——>保存隧道




2、连接隧道


• 选择Debin——>复制左边"如果您的计算机上已安装 cloudflared: "内容



• 粘贴到微服的这个窗口,点击保存——>启动



• 再次点击侧边导航栏"Tunnel"可以看出隧道连接状态正常



2、配置应用转发

1、获取应用端口

• 进入微服os界面

```
cd /data/system/pkgm/lpks
#这个是所安装软件的软件包存放目录
```

• 找到需要转发到应用, 查看是否运行

```
lpk-manager status |grep alist
#lpk-manager status |grep 服务名
#这里以alist懒散为例
```

```
|lzcbox-2b287587 /data/system/pkgm/lpks # lpk-manager status |grep alist
cloud.lazycat.app.alist(wlabby) | running
```

• 解压lpk包到外部目录 (不要把包解压到当前目录!!!!)

```
ls |grep alsit
#查看当前目录包含"alsit"的文件或目录
unzip cloud.lazycat.app.alist.lpk -d /root
#把cloud.lazycat.app.alist.lpk解压到root目录下(这里解压的目录可以自定义的,切记不要是当前目录!!!)
```

```
lzcbox-2b287587 /data/system/pkgm/lpks # ls |grep alist
cloud.lazycat.app.alist.lpk
lzcbox-2b287587 /data/system/pkgm/lpks # ^C
lzcbox-2b287587 /data/system/pkgm/lpks # unzip cloud.lazycat.app.alist.lpk -d /root
Archive: cloud.lazycat.app.alist.lpk
  inflating: /root/content.tar
  inflating: /root/icon.png
  inflating: /root/manifest.yml
lzcbox-2b287587 /data/system/pkgm/lpks #
```

- 回到root目录查看服务端口
- (需注意!!!一个应用包含前端后端等其他组件,用户需要选择需要映射出去的服务端口)

```
cd /root
#回到root目录
cat manifest.yml
#查看manifest.yml, 在routes这会有端口,例如现在这个5244
```

```
zcbox-2b287587 ~ # cat manifest.yml
lzc-sdk-version: 0.1
package: cloud.lazycat.app.alist
version: 3.34.0-patch3
name: Alist
description: 一个支持多存储的文件列表程序, 使用 Gin 和 Solidjs
license: https://choosealicense.com/licenses/mit/
homepage:
author:
usage: 如果想使用 WebDAV 访问 AList,请先去 AList 的管理界面更改密码。
application:
 subdomain: alist
 user_app: true
    - /=http://server.cloud.lazycat.app.alist.lzcapp:5244
    - /selfhost/=file:///lzcapp/pkg/content/selfhost
    - /static/manifest.json=file:///lzcapp/pkg/content/manifest.json
services:
 server:
   image: registry.lazycat.cloud/xhofe/alist:v3.34.0-patch11
   environment:
     - ALIST_ADMIN_PASSWORD=admin
    entrypoint: alist server --data /lzcapp/var
```

2、配置转发

- 打开微服——>下载"局域网端口转发工具"应用"——>打开——>添加映射规则——>开始填写
- (需注意!!!一个应用包含前端后端等其他组件,用户需要选择需要映射出去的服务端口)

```
注意事项:
左侧:
局域网出口类型:选择"微服虚拟网卡(仅微服应用容器内可访问)"
微服虚拟网卡:"host.lzcapp"端口:尽量与需要映射的端口一致
右侧:
转发目标类型:微服应用
微服应用:选择需要映射的应用(这一有个注意点:这个下拉应用选项中需要选Running的)server tcp端口(这三个根据自身服务来)
添加完成之后点击"测速连接"确保能正常——>创建
```




3、测试Cloudflare应用与转发应用是否正常访问

```
lzc-docker ps -a |grep cloudfalre #找出cloudfalre应用运行的容器 | lzc-docker exec -it cloudlazycatappcloudfalredweb-cloudflaredweb-1 bash #以交互式的 Bash shell,进入cloudfalred的容器 curl -I host.lzcapp:5244 #访问微服的5244端口,-I只显示请求头信息,返回状态码200,证明访问成功
```

4、配置转发域名


1、添加公共主机名

• 回到cloudfalre的web页面——>点击隧道后面的"配置"



• 点击"公共主机名"——>添加公共主机名





2、公共主机名配置


子域: 可以自定义(一般写转发的应用名称)

域: 下拉复选需要的域名

类型: HTTP


URL:host.lzcapp:需要转发的应用服务端口

最后保存主机名



4、测试访问

• 分别在手机端、电脑端、命令行端输入alist.wabby.xyz,都能正常访问了



5、其他注意事项

为确保系统安全,避免暴露高风险的直连后端端口,应严格控制端口映射和转发策略。对于长期未使用的端口,应及时取消其映射或转发配置,以降低潜在的安全风险,防止因端口暴露而导致的未经授权访问或网络攻击,从而保障系统的稳定性和数据安全。