```
介绍
SDK的集成及使用
集成
初始化
日志
功能说明
使用收银台
ProGuard
更多
联系我们
```

介绍

钱包收银台SDK

SDK的集成及使用

集成

步骤1

在项目(最外层Project)的 build.gradle中加入 maven { url "https://dl.bintray.com/rongwallet/maven/" },如下:

```
allprojects {
    repositories {
        jcenter()
        maven { url "https://dl.bintray.com/rongwallet/maven/" }
    }
}
```

步骤2

在Module的 build.gradle 引用

```
compile 'com.rongcapital:rongpay:0.0.1'
```

初始化

```
public class BaseApplication extends Application {
    @Override
    public void onCreate() {
        super.onCreate();
        RongSdk.initial(this);
    }
}
```

需要在Application中初始化,不要在Activity中初始化。

日志

1. 在调用 RongSdk.initial(this);后,会打印当前SDK的版本,如下:

```
D/RongSdk: RongSdk Version : 1.0
```

2. 涉及网络部分出错会有Error级别的Log输出。

功能说明

1. 收银台

使用收银台

01:调用收银台

```
RongSdk.receipt(MainActivity.<mark>this</mark>, "青橙科技订单", "健身房费用", DateUtil
s.getCurrentDataString(), 1L);
```

参数说明:

```
/**

* @param context activity

* @param title 订单标题

* @param details 订单详情

* @param orderId 订单ID

* @param amount 订单金额,单位分

*/
```

02:在 onActivityResult 中接收回调

```
@Override
    protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode,
Intent data) {
        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
        if(resultCode == RESULT_OK && requestCode == Constants.RECEIP
T_ACTION) {
        Log.d("main/" + data.getStringExtra("data"));
    }
}
```

requestCode == Constants.RECEIPT_ACTION,不能修改, Constants.RECEIPT_ACTION=1001

ProGuard

如果项目使用了混淆, 请加入如下代码:

```
-dontwarn com.rongcapital.sdk.ui.view.**
-keep class com.rongcapital.sdk.ui.** { *; }
-dontwarn okio.**
-dontwarn javax.annotation.Nullable
-dontwarn javax.annotation.ParametersAreNonnullByDefault
-keep public class * implements com.bumptech.glide.module.GlideModule
-keep public class * extends com.bumptech.glide.AppGlideModule
-keep public enum com.bumptech.glide.load.resource.bitmap.ImageHeader
Parser$** {
  **[] $VALUES;
  public *;
-keepattributes *Annotation*
-keepclassmembers class ** {
    @org.greenrobot.eventbus.Subscribe <methods>;
-keep enum org.greenrobot.eventbus.ThreadMode { *; }
# Only required if you use AsyncExecutor
-keepclassmembers class * extends org.greenrobot.eventbus.util. Throwa
bleFailureEvent {
    <init>(java.lang.Throwable);
-keep class com.google.zxing.client.android.camera.open.**
-keep class com.google.zxing.client.android.common.executor.**
```

更多

下载整个工程了解更多

• 查看Sample, 可以更好的了解如何集成, 每个功能的使用。

联系我们

QQ: 565451174

email: wangliangliang@rongcapital.cn