Centos 7 搭建 Gitlab 伺服器超詳細(搭建成功)

https://www.cnblogs.com/zhangycun/p/10963094.html

一、安裝並組態必要的依賴關係

在 CentOS 系統上安裝所需的依賴: ssh, 防火牆, postfix(用於郵件通知), wget, 以下這些命令也會打開系統防火牆中的 HTTP 和 SSH 連接埠訪問。

注意:使用者不是管理員權限,出現如下警告使用者不在 sudoers 檔案中此事將被報告可以使用 su root 切換 root 權限

1.安裝 ssh

sudo yum install -y curl policycoreutils-python openssh-server

```
Last login: Thu Apr 19 22:41:08 2018
[root@localhost ~]#|sudo yum install -y curl policycoreutils-python openssh-server 己加载插件: fastestmirror base extras updates
(1/4): base/7/x86_64/group_gz
(2/4): extras/7/x86_64/primary_db
(3/4): base/7/x86_64/primary_db
(4/4): updates/7/x86_64/primary_db
Determining fastest mirrors
* base: mirrors.aliyun.com
* extras: mirrors.aliyun.com
* extras: mirrors.aliyun.com
* updates: mirrors.aliyun.com

* updates: mirrors.aliyun.com

* updates: mirrors.aliyun.com

* tupdates: mirrors.aliyun.com

* updates: mirrors.aliyun.com

* tupdates: mirrors.aliyun.com

* updates: mirrors.aliyun.com

* updates: mirrors.aliyun.com

* updates: mirrors.aliyun.com

* tupdates: mirrors.aliyun.com

* tupdates: mirrors.aliyun.com

* updates: mirrors.aliyun.com

* tupdates: mirrors.aliyun.com

* updates: mirrors.aliyun.com

* tupdates: mirrors.aliyun.com

* tupdates: mirrors.aliyun.com

* tupdates: mirrors.aliyun.com

* updates: mirrors.aliyun.com

* tupdates: mirrors.aliyun.com
```

若出現以下圖片的資訊則表示成功

```
: libselinux-2.2.2-6.el7.x86 64
己安装:
 policycoreutils-python.x86_64 0:2.5-17.1.el7
作为依赖被安装:
 audit-libs-python.x86_64 0:2.7.6-3.el7 checkpolicy.x86_64 0:2.5-4.el7
                                                                                libcgroup.x86_6
 python-IPy.noarch 0:0.75-6.el7
                                          setools-libs.x86_64 0:3.3.8-1.1.el7
更新完毕:
 curl.x86 64 0:7.29.0-42.el7 4.1 dracut.x86 64 0:033-502.el7 4.1 openssh-server.x86 64 0:
作为依赖被升级:
 audit.x86_64 0:2.7.6-3.el7
                                             audit-libs.x86_64 0:2.7.6-3.el7
                                                                                        dracut-co
 libcurl.x86_64 0:7.29.0-42.el7_4.1
                                            libgudev1.x86_64 0:219-42.el7_4.10
                                                                                        libselin
 libsemanage.x86_64 0:2.5-8.el7
                                            libsepol.x86_64 0:2.5-6.el7
                                                                                        openssh.
                                            openssl-libs.x86_64 1:1.0.2k-8.el7
systemd-sysv.x86_64 0:219-42.el7_4.10
 openssl.x86_64 1:1.0.2k-8.el7
                                                                                       policyco
 systemd-libs.x86 64 0:219-42.el7 4.10
[root@localhost ~]#
```

2.將 SSH 服務設定成開機自啟動

安裝命令:sudo systemctl enable sshd

3.啟動 SSH 服務

安裝命令:sudo systemctl start sshd

```
完毕!
[root@localhost ~]# sudo systemctl enable sshd
[root@localhost ~]# sudo systemctl start sshd
[root@localhost ~]# og. CSdn. net/duyusean
```

4.安裝防火牆

(如果已經安裝了防火牆並且已經在運行狀態,則可直接進行第6步) yum install firewalld systemd -y

[root@localhost ~]# yum install firewalld systemd -y

若出現"完畢!"的字樣,則表示安裝成功

```
作为依赖被升级:
NetworkManager-libnm.x86_64 1:1.8.0-11.el7_4
NetworkManager-wifi.x86_64 1:1.8.0-11.el7_4
libnl3.x86_64 0:3.2.28-4.el7

替代:
NetworkManager.x86_64 1:1.0.6-27.el7

完毕! https://blog.csdn.net/duyusean
[root@localhost ~]# []
```

5. 開啟防火牆

安裝命令:service firewalld start

[root@localhost]# service firewalld start divuse an Redirecting to /bin/systemctl start firewalld.service

6.新增 http 服務到 firewalld

pemmanent 表示永久生效,若不加--permanent 系統下次啟動後就會失效。 sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http

[root@localhost ~]# sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http success

7.重啟防火牆

安裝命令:sudo systemctl reload firewalld

[root@localhost ~]# sudo systemctl reload firewalld [root@localhost ~]#hlog.csdn.net/duyusean [root@localhost ~]# []

8.安裝 Postfix 以傳送通知郵件

安裝命令: sudo yum install postfix

```
[root@localhost ~]# sudo yum install postfix 己加载插件: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirrors.aliyun.com
* extras: mirrors.aliyun.com
* updates: mirrors.aliyun.com
$ the 2:postfix-2.10.1-6.el7.x86_64 己安装并且是最新版本
无须任何处理
[root@localhost ]# []S://blog.csdn.net/duyusean
```

9.將 postfix 服務設定成開機自啟動

安裝命令: sudo systemctl enable postfix

10.啟動 postfix

安裝命令:sudo systemctl start postfix

```
[root@localhost ~]# sudo systemctl enable postfix
[root@localhost ~]# sudo systemctl start postfix
[root@localhost ~]#blog.csdn.net/duyusean
[root@localhost ~]# [
```

在安裝 Postfix 期間,可能會出現組態螢幕。選擇"Internet Site"並按 enter 鍵。使用您的伺服器的外部 DNS 以"mail name"並按 enter。如果出現額外的螢幕,繼續按 enter 鍵接受預設值。

11.wget 用於從外網上下載外掛

檢查系統中是否已經安裝 wget,使用命令若出現下圖 wget 相關版本描述則說明系統中已經安裝 wget 若報系統找不到命令說明 wget 未安裝

```
[root@localhost ~]# wget -V
GNU Wget 1.14 在 linux-gnu 上編译。

+digest +https +ipv6 +iri +large-file +nls +ntlm +opie +ssl/openssl

Wgetrc:
    /etc/wgetrc (系统)
字符集: /usr/share/locale
编译: gcc -DHAVE_CONFIG_H -DSYSTEM_WGETRC="/etc/wgetrc"
    -DLOCALEDIR="/usr/share/locale" -I. -I../lib -I../lib -O2 -g -pipe
    -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector-strong
    --param=ssp-buffer-size=4 -grecord-gcc-switches -m64 -mtune=generic

链接程序: gcc -O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions
    -fstack-protector-strong - param=ssp-buffer-size=41, net/duyusean
    -grecord-gcc-switches -m64 -mtune=generic -lssl -lcrypto
```

若 wget 未安裝則進行安裝,安裝命令: yum -y install wget

```
[root@localhost ~]# yum -y install wget
己加载插件: fastestmirror
base
extras
https://packages.gitlab.com/gitlab/gitlab-ce/el/7/x86_64/repodat
-accelerate.amazonaws.com/7/8/el/7/x86_64/repodata/6b03db6762ed2
AccessKeyId=AKIAJ74R7IHMTQVGFCEA&Signature=8lkMGH7Va3pKvfHnouLCG
milliseconds with 0 out pf 0/bytespeceived;)net/duyusean
正在尝试其它镜像。
```

12.安裝 vim 編輯器

安裝命令:yum install vim -y

二、新增 GitLab 鏡像源並安裝 gitlab 伺服器

1.新增 gitlab 鏡像

```
wget https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/gitlab-ce/yum/el7/gitlab-ce-
10.0.0-ce.0.el7.x86_64.rpm
```

```
[root@localhost ~]# wget https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/gitlab-ce/yum/el7/gitlab-ce-10.5.7-ce.0.el7.x86_64.rpm --2018-04-19 17:20:44-- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/gitlab-ce/yum/el7/gitlab-ce-10.5.7-ce.0.el7.x86_64.rpm 正在解析主机 mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn (mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn)... 101.6.8.193, 2402:f000:1:408:8100::1 正在连接 mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn)|101.6.8.193|:443... 己连接。己发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 0K 长度: 427374190 (408M) [application/x-redhat-package-manager] 正在保存至: "gitlab-ce-10.5.7-ce.0.el7.x86_64.rpm"
```

2.安裝 gitlab

安裝命令:rpm -i gitlab-ce-10.0.0-ce.0.el7.x86_64.rpm

安裝過程需要些時間,如果出現下圖,則說明安裝成功。(個人在安裝時並未出現,但是也是成功的)

4.修改 gitlab 組態檔案指定伺服器 ip 和自訂連接埠:

vim /etc/gitlab/gitlab.rb

進入編輯器後按"i"鍵進入編輯狀態,修改完畢後,按 ESC 鍵退出編輯狀態 然後退出並保存,命令輸入":wq"

ps:注意這裡設定的連接埠不能被佔用,默認是 8080 連接埠,如果 8080 已經使用,請自訂其它連接埠,並在防火牆設定開放相對應得連接埠

5.重設並啟動 GitLab

執行:

gitlab-ctl reconfigure
gitlab-ctl restart

提示 "ok: run:"表示啟動成功


```
[root@localhost ~]# gitlab-ctl restart
ok: run: gitaly: (pid 16136) ls
ok: run: gitlab-monitor: (pid 16147) 0s
ok: run: gitlab-workhorse: (pid 16159) 0s
ok: run: logrotate: (pid 16169) ls
ok: run: nginx: (pid 16176) 0s
ok: run: node-exporter: (pid 16219) ls
ok: run: postgres-exporter: (pid 16226) 0s
ok: run: postgresql: (pid 16237) 0s
ok: run: prometheus: (pid 16246) 0s
ok: run: redis: (pid 16257) 0s
ok: run: redis-exporter: (pid 16263) ls
ok: run: sidekiq: (pid 16278) 0s
ok: run: sidekiq: (pid 16278) 0s
ok: run: unicorn: (pid 16287) ls
[root@localhost ~]# Sun. Net / duyusean
```

6. 訪問 GitLab 頁面

如果沒有域名,直接輸入伺服器 ip 和指定連接埠進行訪問

初始帳戶: root 密碼:5iveL!fe

第一次登錄修改密碼



7. 為了安全性考慮,需要建立 public key

```
建立 key
[root@git-node1 demo]# ssh-keygen #一路 Enter
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id rsa):
Created directory '/root/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id rsa.pub.
The key fingerprint is:
48:94:9a:65:cd:0f:f3:17:c6:dc:3c:28:0a:bb:47:98 root@git-node1
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]---+
      .+ 0 +
     .= = . * + |
     =.= * 0 . . |
    o.E.o o .
```



8. 複製 id_rsa.pub 公鑰

[root@git-node1 demo]# cat ~/.ssh/id_rsa.pub

9. 新增公鑰至 gitlab,如圖 1-6-1




圖 1-6-1 新增伺服器公鑰

三、新增遠端倉庫

1. gitlab 建立倉庫,進行遠端同步

如圖 1-6-2




圖 1-6-2gitlab 建立遠端倉庫

2. 使用 git remote 新增遠端倉庫地址,選擇 SSH 方式克隆。

[root@ ~]# cd demo/ //必須是 git init 初始化倉庫目錄
[root@ demo]# git remote add origin git@git-node1:root/git demo.gitxxx

四 、修改遠端倉庫

由於剛開始新增的遠端倉庫寫錯了 url,現在通過如下命令進行 url 修改 [root@ demo]# git remote set-url origin git@git-node1:root/git_demo.git

五、查看遠端倉庫

如果已經組態了遠端倉庫伺服器,可以運行 git remote 命令。它會列出你指定每一個遠端伺服器的簡寫。

[root@git-node1 demo]# git remote
Origin

也可以指定-v 選項,會顯示需要讀寫遠端倉庫 git 保存簡寫名稱以及對應的 URL 地址。

[root@git-node1 demo]# git remote -v
origin git@git-node1:root/git_demo.git (fetch)
origin git@git-node1:root/git_demo.git (push)

六、推送遠端倉庫

將本地庫更新內容推送至遠端,用 git push 命令,實際上是將當前分支推送至遠端倉庫。由於遠端庫是新建立空的,我們在第一次推送時候,git 默認是不會把本地 master 關聯至遠端的 master,所以我們需要加上-u 參數,這樣 git 不但會把本地的 master 分支內容推送至遠端倉庫的 master 分支,並且還會將本地的 master 分支和遠端 master 分支關聯起來。在以後推送或者拉取時就可以簡化命令。

```
Counting objects: 5, done.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (5/5), 432 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To git@git-node1:root/git_demo.git
* [new branch] master -> master

分支 master 設定為跟蹤來自 origin 的遠端分支 master。
如果推送衝突可以選擇--force 強行推送
[root@git-node1 xuliangwei]# git push origin --force
如果一次都沒有推送資料,可以選擇-all 一次全部推送至遠端伺服器
[root@git-node1 xuliangwei]# git push origin --all
```

[root@git-node1 demo]# git push -u origin master

七、克隆遠端倉庫

```
如果現在倉庫已經有開發好的項目,需要加入進來開發,可以先 clone 整個項目。
[root@git-node1 tmp]# git clone git@git-node1:root/git_demo.git
Clone to 'git_demo'...
remote: Counting objects: 5, done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0)
receive: 100% (5/5), done.
```

八、拉取遠端倉庫

簡單的說,這個命令會訪問遠端倉庫,從中取出你還沒有的資料,或者 git pull 之後還是沒有的資料。

此前在新增的遠端倉庫的時候指定了倉庫名origin,命令會自動將其新增為遠端倉庫並默認以

origin 為簡寫。

所以,git fetch origin 相當於從遠端獲取最新版本到本地,然後比較本地 master 分支和遠端 master 分支差別最後進行合併。

```
[root@git-node1 demo]# git fetch origin //拉取主分支最新版本(可以拉取其他分支) [root@git-node1 demo]# git fetch origin dev //獲取 dev 分支最新資料
```

拉取資料,在生產環境中見到比較多的還是 git pull 相當於是從遠端獲取最新版本並 merge 到本地

```
[root@ xuliangwei]# git pull origin master #拉取主分支最新版本(可以拉取其他分支) [root@ xuliangwei]# git pull origin dev //獲取 dev 分支最新資料
```

上述命令其實相當於 git fetch 和 git merge 在實際使用中, git fetch 更安全一些,因為在 merge 前,我們可以查看更新情況,然後再決定是否合併

九、更改遠端倉庫

如果想重新命名一個遠端倉庫名稱。將 test 重新命名為 rainbow,可以通過 git remote rename 進行修改。

注意:這同時會修改你的遠端分支名字。之前引用 test/master 的現在會引用 rainbow/master

1. 新增新遠端分支,並賦予 test 為遠端倉庫名稱

```
[root@git-node1 git_demo]# git remote add test git@git-
node1:root/git_demo.git
[root@git-node1 git_demo]# git remote -v
origin git@git-node1:root/git_demo.git (fetch)
origin git@git-node1:root/git_demo.git (push)
test git@git-node1:root/git_demo.git (fetch)
test git@git-node1:root/git_demo.git (push)
```

2. 修改 test 名稱為 rainbow 名稱

```
[root@git-node1 git_demo]# git remote rename test rainbow
[root@git-node1 git_demo]# git remote -v
origin git@git-node1:root/git_demo.git (fetch)
origin git@git-node1:root/git_demo.git (push)
rainbow git@git-node1:root/git_demo.git (fetch)
rainbow git@git-node1:root/git_demo.git (push)
```

十、移除遠端倉庫

因為一些變動不再使用一些特定的鏡像,可以通過 git remote remove 遠端倉庫名稱,移除遠端倉庫

1.查看遠端倉庫

```
[root@git-node1 git_demo]# git remote -v
origin git@git-node1:root/git_demo.git (fetch)
origin git@git-node1:root/git_demo.git (push)
rainbow git@git-node1:root/git_demo.git (fetch)
rainbow git@git-node1:root/git_demo.git (push)
```

2.移除不再使用的 rainbow 遠端倉庫

```
[root@git-node1 git_demo]# git remote remove rainbow
[root@git-node1 git_demo]# git remote -v
origin git@git-node1:root/git_demo.git (fetch)
origin git@git-node1:root/git_demo.git (push)
```

十一、Git 遠端倉庫小結

要新增一個倉庫,首先必須知道倉庫的地址,然後使用 git remote add 命令新增遠端倉庫,也可使用 git clone 命令克隆。(Git 支援多種協議,包括 http、https,但通過 ssh 支援的原生 git 協議速度最佳。)

要關聯一個遠端庫,使用命令 git remote add origin git@server-name:path/reponame.git,關聯後,使用命令 git push -u origin master 第一次推送 master 分支的所有内容,此後,每次本地提交後,只要有必要,就可以使用命令 git push origin master 推送最新修改

```
# git remote add [remote] [url]#新增(關聯)遠端庫
# git remote set-url [remote] [url] #修改遠端倉庫
# git clone [url] #克隆遠端倉庫項目
# git remote #查看指定遠端倉庫命名簡寫
# git remote -v #查看遠端倉庫詳細資訊以及名稱對應 URL
# git push -u remote master #第一次推送 master 分支的所有內容
# git fetch remote [branch/tag] #下載遠端倉庫的所有變動
```

```
# git pull remote [branch/tag] #拉取主分支最新版本(可以拉取其他分支)
# git push remote [branch/tag] --force #強行推送當前分支至遠端分支,及時衝突
# git push remote [branch/tag] --all #推送所有分支到遠端倉庫
# git remote rename [oldname] [newname] #修改遠端倉庫名稱
# git remote remove [name] #刪除遠端倉庫名稱以及 URL 地址
```

十二、安裝過程遇見的那些坑

在 CentOS 裡面安裝軟體,提示軟體已安裝,但是 rpm -q 和-e 都是提示包沒有安裝

查看與 rpm 包相關的檔案和其他資訊

\$ rpm -qa | grep 包名

[root@localhost ~]# rpm | qap | grep | gitlab - ces 10:0:0:0eq | 0|:el7:x86:64
gitlab - ce - 10:0:0 - ce:0:el7:x86:64

查詢包是否被安裝

命令:rpm -q 包名

```
[root@localhost ~]#_rpms-q/gitlabzce-1010.016e.07e17.x86_64
gitlab-ce-10.0.0-ce.0.el7.x86_64
```

刪除軟體包

命令:rpm -e 包名

[root@localhost ~]# rpm -e gitlab-ce-10.0.0-ce.0.el7.x86_64

運行以上三步, 把原來的包刪除掉重新下載和安裝