

Codex、Claude Code 与 Open Interpreter CLI 中文手册

适用版本：AI CLI Profile Manager **0.3.3**（本地/源码目标，未发布 Release） 用途：帮助中文用户直接使用原生 Codex CLI、Claude Code 和当前官方 Rust Open Interpreter。

aicli 只负责选择 Profile 并启动原生 CLI。本手册保留上游英文命令，便于复制和搜索。上游版本会变化；某条命令不在当前 CLI 的 `/help` 或斜杠菜单中时，以当前官方界面为准。

1. 最常用命令先看这里

1.1 会话内操作对照

任务	Codex CLI	Claude Code	Open Interpreter Rust	通常何时生效
查看可用命令	输入 <code>/</code> 或 <code>/help</code>	输入 <code>/</code> 或 <code>/help</code>	<code>/help</code>	立即
切换模型	<code>/model</code>	<code>/model</code>	<code>/model</code>	下一请求
调整思考强度	<code>/reasoning</code> ，或在 <code>/model</code> 中选择 reasoning effort	<code>/effort</code>	由模型/Provider 配置决定	下一请求
调整权限	<code>/permissions</code>	<code>/permissions</code>	<code>/permissions</code>	当前会话
压缩上下文	<code>/compact</code>	<code>/compact</code>	只在当前版本帮助明确提供时使用	当前会话
查看状态	<code>/status</code>	<code>/status</code> （若当前版本提供）	<code>/help</code> 查看当前能力	立即
恢复旧会话	<code>/resume</code> 或 <code>codex resume</code>	<code>/resume</code> 、 <code>claude -c</code> 或 <code>claude -r</code>	以当前 <code>/help</code> 为准	进入旧会话
新建会话	<code>/new</code>	<code>/clear</code> 或新开进程，以当前版本为准	新开 <code>interpreter</code> 进程	新上下文
非交互运行	<code>codex exec "任务"</code>	<code>claude -p "任务"</code>	<code>interpreter exec "任务"</code>	新进程

请勿跨引擎照抄思考命令。当前 Codex 构建可提供独立的 `/reasoning`；若当前斜杠菜单没有该项，就在 `/model` 中选择 reasoning effort。配置层字段是 `model_reasoning_effort`。Claude Code 使用第 3 节所列的独立 effort 命令。

1.2 用 aicli 启动

```
aicli start codex-official
aicli start claude-official
aicli start oi-ollama
```

指定项目：

```
aicli start codex-official --project "C:\Work\Project"
aicli start claude-qwen-paygo --project "D:\项目\演示"
```

启动参数在进程创建时生效，会话内斜杠命令在当前会话中生效。需要更换 Provider 时退出当前 CLI，重新运行 `aicli start <Profile ID>`。

2. Codex CLI

2.1 模型与思考

```
/model
/reasoning
```

`/model` 用于选择模型，并可在模型支持时选择 reasoning effort；提供 `/reasoning` 的构建也可从独立入口调整。以当前斜杠菜单为准。启动时可透传模型：

```
aicli start codex-official -- --model gpt-5.6-sol
```

第三方 Codex Profile 的 Provider 配置由 aicli 管理。不要透传 `-c`、`--config` 或 `--profile` 覆盖 Provider；这些参数与启动计划冲突，会被拒绝。

DeepSeek Codex public beta 使用 `codex-deepseek`：固定 `deepseek-v4-flash`、Responses 与 1M context，要求 Codex CLI `0.144.0+`，默认 `high`，支持 `low` / `high` / `max`。`deepseek-v4-pro` 当前仅预留且不可选。AICLI 用 DPAPI 保存 Key，受管配置只写 `env_key`；不要照抄官方示例里的明文 `experimental_bearer_token`。

2.2 权限、沙箱和计划模式

```
/permissions
/plan
```

- `/permissions` 调整当前会话的审批模式。
- `/plan` 进入偏规划的工作方式；是否可用以当前版本斜杠菜单为准。
- 完全绕过审批和沙箱风险极高，不应作为公开 Profile 的默认值。

2.3 上下文、状态和用量

```
/compact
/status
/usage
```

- `/compact` 总结已有对话以腾出上下文空间，可能丢失细节。
- `/status` 显示当前模型、权限、可写范围和剩余上下文等会话状态。
- `/usage` 或会话结束页的用量汇总显示上游或客户端统计到的 token / 费用信息；它不是 aicli 的费用计算器，也**不一定**等于云厂商账单。

2.4 会话管理

```
/resume  
/new  
/rename  
/archive  
/delete
```

- `/resume` 选择已保存对话。
- `/new` 在同一 CLI 中开始新任务。
- `/rename` 为当前任务命名。
- `/archive` 归档但保留记录。
- `/delete` 永久删除会话记录，执行前确认对象。

启动入口：

```
codex resume  
codex exec "检查当前项目"
```

2.5 MCP、Skills、插件与 Apps

当前 Codex 可在斜杠菜单中提供 `/mcp`、`/skills`、`/plugins`、`/apps` 等入口。它们由 Codex 自身配置，不由 aicli 伪装成跨引擎等价功能。连接 GitHub、Google Drive 等外部服务时，仍需在 upstream 完成插件、App/MCP 和账号授权。

3. Claude Code

3.1 模型与 effort

```
/model  
/effort
```

Claude Code 可在启动时指定：

```
aicli start claude-official -- --model sonnet --effort high
```

第三方 Provider 可能只接受“开/关思考”或自有等级。aicli 不把千问、DeepSeek 的思考语义冒充成官方 Claude 完全等价的 effort。

3.2 权限模式

```
/permissions
```

Claude Code 的整会话 permission mode 与工具 Allow/Ask/Deny 规则是两层设置。底栏 `manual mode on` 是默认档，不是没有权限。

默认情况下，`Shift+Tab` 通常循环：

```
manual → acceptEdits → plan
```

启动时指定：

```
# 日常写代码、减少文件编辑确认
aicli start claude-qwen-paygo -- --permission-mode acceptEdits

# 仅适合外部已隔离环境
aicli start claude-qwen-paygo -- --permission-mode bypassPermissions --dangerously-skip-permissions
```

PowerShell 可能吞掉 `--`，导致权限参数未进入 Claude。需要时用：

```
pwsh -NoProfile -File $env:LOCALAPPDATA\aicli\bin\aicli.ps1 --% start claude-qwen-paygo -- --permission-mode acceptEdits
```

`bypassPermissions` 需要新进程启动时明确启用，且通常无法仅靠 `Shift+Tab` 从 `manual` 切到最高档。第三方模型通常不满足 `auto` 模式的模型或账号门槛。

3.3 会话与非交互入口

```
claude -c
claude -r
claude -p "检查当前项目"
```

- `-c` / `--continue` 继续当前目录最近的对话。
- `-r` / `--resume` 按会话 ID 或选择器恢复。
- `-p` / `--print` 非交互输出后退出。

会话内常用 `/resume`、`/compact`、`/model`、`/effort`、`/permissions`、`/status` 和 `/logout`；以当前斜杠菜单为准。

3.4 第三方 API 常见提示

使用 `claude-qwen-*`、`claude-deepseek` 或 `claude-custom` 时，上游可能提示检测到自定义 API Key。确认前先用：

```
aicli profile show claude-qwen-paygo
aicli native claude-qwen-paygo
```

核对数据去向确实是你选择的 Provider。若同时登录 `claude.ai`，可能出现双认证或 `connectors disabled` 提示；这是上游认证优先级提示，不自动代表启动失败。

Claude 的 MCP、插件、Chrome 或外部连接器仍由 Claude Code 自身管理。第三方 API 是否支持对应能力取决于 Provider，不应仅凭按钮存在认定可用。

4. Open Interpreter Rust

4.1 只支持当前官方 Rust 版

```
irm https://www.openinterpreter.com/install.ps1 | iex
interpreter --version
```

要求输出 `interpreter 0.0.21` 或更高。输出为 `Open Interpreter 0.4.x` 的旧 Python 产品及其安装链和参数体系不属于本产品支持面。

4.2 常用操作

```
interpreter
interpreter exec "解释当前目录"
interpreter update
```

会话内使用：

```
/model
/permissions
/help
```

当前 Rust 版采用 Codex 风格 TUI 和 TOML 配置。aicli 使用临时 `-c` 配置 Provider、模型、`base_url` 和 `wire_api`，不会写入旧版 YAML Profile。

4.3 权限和代码执行

Open Interpreter 面向本机代码执行。使用 `/permissions` 检查当前审批与沙箱设置；不要把云端模型的输出视为可信命令。aicli 的公开 Profile：

- 不启用任何自动跳过审批参数。
- 不启用沙箱绕过。
- 云端 Key 只放在目标子进程环境，并从 OI Shell 环境排除。
- Live 文本测试使用只读沙箱、无审批执行工具的禁用路径和临时空目录。

官方资料：[快速开始](#)、[CLI Reference](#)、[配置](#)、[Provider](#)。

5. 三套 CLI 不等价的地方

层面	Codex	Claude Code	Open Interpreter Rust
主配置	<code>~/.codex/config.toml</code>	<code>~/.claude/settings.json</code>	<code>~/.openinterpreter/config.toml</code>
aicli Provider 方式	独立命名 Profile 文件	子进程环境和受控设置	临时 <code>-c</code> TOML 覆盖
思考操作	<code>/reasoning</code> ，或在 <code>/model</code> 中选择 reasoning effort	<code>/effort</code>	取决于模型和 Provider

层面	Codex	Claude Code	Open Interpreter Rust
权限	<code>/permissions</code> 、沙箱/审批	permission mode + <code>/permissions</code>	<code>/permissions</code>
非交互	<code>codex exec</code>	<code>claude -p</code>	<code>interpreter exec</code>
本机执行	Codex 工具	Claude 工具	核心使用场景，需格外注意权限

相同名称不保证实现和风险完全相同。切换引擎时先看 `aicli native <Profile ID>`，再看上游当前 `/help`。

6. 第一次看懂 CLI（可选学习篇）

本篇故意放在常用命令之后。不读也能按前文使用产品。

6.1 终端和项目目录

- **看到什么：** `PS C:\Work\Demo>`
- **意思：**这是当前工作目录；省略 `--project` 时，`aicli` 会在这里启动 CLI。
- **安全练习：**运行 `Get-Location`。
- **结果：**显示当前文件夹的绝对路径。

项目目录不是“AI 的记忆目录”，而是本次工具读写和 Git 操作的工作根。换项目通常应退出当前 CLI，再到新目录启动。

6.2 启动参数和斜杠命令

- **看到什么：** `aicli start claude-official -- --effort high`
- **意思：**第一个 `--` 之前属于 `aicli`，之后逐项交给 Claude Code。
- **安全练习：**先运行 `aicli native claude-official` 查看基础启动计划。
- **结果：**看到脱敏的可执行文件、环境差异和数据去向。

进入 CLI 后输入 `/model` 属于会话内命令，不会重写 `aicli Profile`。

6.3 请求、会话和进程

概念	含义
一次请求	你发送一条消息，模型完成一次响应
一个会话	多轮共享上下文和会话状态
恢复会话	加载以前保存的会话
新会话	使用干净的对话上下文
新进程	再运行一次 <code>aicli start</code> ；可换 Provider、项目和启动参数

Provider 切换要求新进程；模型、权限等是否能在当前会话变化由各上游 CLI 决定。

6.4 模型、思考和权限

- **模型**决定由哪个模型响应。
- **思考强度**调节延迟、token 使用与复杂任务质量；不同 Provider 语义不同。
- **权限**决定工具在改文件、执行命令或访问外部资源前是否询问。
- **计划模式**强调先分析后执行，不等于操作系统级安全沙箱。

安全练习：在一个测试目录中打开 CLI，先查看 `/permissions`，不要直接启用 `bypass`。

6.5 上下文、输入、输出和缓存 token

- **上下文窗口**：模型本次能看到的指令、历史、文件摘要和工具结果总量。
- **input tokens**：本次请求送入模型的内容。
- **output tokens**：模型新生成的内容。
- **cached input tokens**：Provider 复用的输入前缀；是否显示和如何计量由上游决定。
- **remaining context**：当前会话还能容纳多少内容，不等于账号剩余额度。

Token 是计量单位，不等于人民币费用。aicli 不计算费用。Codex 可用 `/status` 或 `/usage` 查看上游提供的信息；其他 CLI 以当前状态页或官方用量页面为准。

第三方模型（千问等）下 Claude Code 的费用显示

使用 `claude-qwen-*`、`claude-deepseek` 等自定义 API 路径时，Claude 欢迎区可能显示 **API Usage Billing** 和具体模型名（例如 `qwen3.7-max-...`）。会话结束页可能出现类似：

```
Total cost: $1.57 (costs may be inaccurate due to usage of unknown models)
Usage by model:
  qwen3.7-max-...:  ... input, ... output, ... cache read, ... cache write ($0.54)
  qwen3.7-plus-...:  ...
```

如何阅读：

内容	建议
模型名（max / plus 等）	一般可信，对应 aicli 主模型与小模型配置
input / output token	可能接近各次 API 返回的 usage 累加，可与百炼监控对照量级
cache read / write	Claude 侧常见统计；是否等于百炼上下文缓存计费口径以阿里云为准
Total cost 美元金额	不可当作阿里云扣款。 脚注 <code>unknown models</code> 表示客户端按内置未知模型单价估算， 往往偏高
改代码行数、API/wall 时长	多为会话事实，与账单无关

真费用与真调用量： 登录阿里云百炼控制台的模型监控 / 账单详情（调用后约一小时更完整）。模型 API Key **不能**替代控制台查询历史账单。aicli 不代查、不代算费用。

6.6 压缩为什么会丢细节

`/compact` 会把长历史总结成较短内容。它能腾出上下文，但摘要无法无损保存所有数字、文件细节和未完成分支。重要结论先写入项目文档，再压缩。

6.7 Profile、配置、环境变量和官方登录

从稳定到临时大致分为：

1. 上游官方登录和主配置。
2. aicli 随版本发布的 Provider 模板。
3. 你保存的用户 Profile 与 DPAPI 秘密引用。
4. 本次启动计划和子进程环境。
5. 会话内模型、权限和临时命令。

aicli 使用子进程隔离，是为了避免 `ANTHROPIC_BASE_URL`、`OPENAI_API_KEY` 等全局变量污染其他终端和官方登录。

6.8 从错误回到可验证状态

1. 复制错误中的英文关键词，但不要复制 Key。
2. 运行 `aicli doctor <Profile ID>`。
3. 运行 `aicli profile show <Profile ID>` 核对端点和数据去向。
4. 运行 `aicli native <Profile ID>` 核对启动计划。
5. 静态通过后，才考虑会消耗额度的 `aicli test ... --live`。
6. 上游命令变化时回到官方 `/help` 和本手册链接的官方资料。

7. 相关文档

- 产品安装、Profile、代理和排障：《[AI CLI Profile Manager 使用手册](#)》
- 当前验证状态：《[兼容性与最终验收状态](#)》
- Codex 官方资料：[Codex CLI slash commands](#)
- Claude Code 官方资料：[Interactive mode](#)、[Permissions](#)、[Model configuration](#)
- Open Interpreter 官方资料：[Terminal docs](#)