计算机系统基础 Programming Assignment

PA 4 异常、中断与I/O ——PA 4-1 异常和中断的响应 2017年12月28日

前情提要

• PA 1 - 实现了基本的运算单元

• PA 2 - 实现了各种指令和程序的装载, NEMU (几乎) 等价于图灵机(除了没有无限长的纸带)

• PA 3 - 引入了保护机制,引入分页机制打破物理内存限制,多个进程互不干扰

能力上讲:能够同时执行多项复杂的科学计算任务,但是不能处理任何异常情况,也无法和外面的世界产生任何互动

PA 4-1要解决的问题

- 异常和中断的响应(以做一道蛋炒饭为类比)
 - 正常的控制流
 - 热锅、添油、炒蛋、炒饭、加佐料......
 - 按照菜谱规定步骤顺序执行或跳转
 - 异常的控制流
 - 内部异常
 - 正要炒饭,发现饭没有煮熟!这饭没法炒了!
 - 和正在执行的指令有关的同步事件(执行到那一步才会出错)
 - 外部中断
 - 突然厨房外面一声大吼:"不要辣的!"
 - 和正在执行的指令无关的异步事件(不知何时到来)
 - 问题:CPU和操作系统如何配合响应内部和外部的异常?

PA 4-1 异常和中断的响应

异常和中断

- 内部异常:在执行一条指令时,由处理器在其内部检测到的,与正在执行的指令相关的同步事件
 - 故障:缺页、非法操作码、除数为零......
 - 陷阱:用户程序主动调用操作系统处理例程
 - 终止:执行指令时发生严重错误,如内存校验错误

外部中断:典型地由I/O设备触发,与当前正在 执行的指令无关的异步事件

- 操作系统先和机器打好招呼
 - 初始化中断描述符表(我们不模拟实模式的向量中断)

如果出现了n号异常,你就去执行内存地址x开始,我准备好的处理程序啊~



异常/终端号	处理程序入口地址
N1	XXXX 👲
N2	YYYY 腌
Nn	ZZZZ 🥂



- •响应过程
 - CPU检测到异常或中断后,根据异常和中断号去查表得到处理程序的入口地址,处理完后返回原程序继续




• 响应过程




• 响应过程



• 响应过程



• 响应过程



•响应过程各个步骤 - 检测异常或中断的到来




• 内部异常(陷阱 - 系统调用,其它情况不模拟)

int指令触发

• 外部中断(典型由I/O设备触发)

CPU中断引脚 每执行完一条指令查看一次

•响应过程各个步骤 - 第一阶段保护程序状态



•响应过程各个步骤 - 获得异常或中断号


异常和中断号

内部异常(陷阱-系统调用, 其它情况不模拟)


int 0x80

• 外部中断(典型由I/O设备触发)

中断控制器 (i8259) 提供



• 响应过程各个步骤 - 使用异常或中断号查中断描述符表



首地址存储在idtr寄存器中,由lidt指令负责装入

OFFSET 15..0


OFFSET 31..16
SELECTOR


• 响应过程各个步骤 - 中断描述符表

中断描述符表 (IDT)

64位门描述符(Gate Descriptor)

- 中断门(Interrupt Gate)
- 陷阱门(Trap Gate)
- 任务门(Task Gate)







• 响应过程各个步骤 - 中断描述符表

中断描述符表 (IDT)

64位门描述符(Gate Descriptor)

- 中断门(Interrupt Gate)
- 陷阱门(Trap Gate)
- 任务门(Task Gate)






• 响应过程各个步骤


中断描述符表(IDT)

64位门描述符(Gate Descriptor)

- 中断门(Interrupt Gate)
- 陷阱门(Trap Gate)
- 任务门(Task Gate)



跳转逻辑地址=段选择符+段内偏移量




处理程序入口地址对应的段内偏移量

• 响应过程各个步骤 - 跳转到处理程序执行

跳转前决定是否允许中断嵌套?

- 当处理外部中断时,清除EFLAGS寄存器中的IF位,实现关中断,不允许嵌套
- 当处理内部异常时,不清除EFLAGS寄存器中的IF位,不关闭中断,允许嵌套


中断描述符表 (IDT)



• 响应过程各个步骤 - 跳转到处理程序执行

第二阶段保护程序状态(处理程序软件完成):

pusha - 将各通用寄存器 的值压栈 中断描述符表 (IDT)



• 响应过程各个步骤 - 跳转到处理程序执行

处理异常/中断:

- 使用TrapFrame传递参数(若有)
 - 先把参数按约定放在各通用寄存器中
 - pusha保护现场
 - push %esp ??? 对应代码理解
- 完成对异常/中断的处理

中断描述符表 (IDT)

异常/终端号	处理程序入口地址
N1	XXXX 🥂
N2	YYYY 🥀
	/
Nn	7/27 🥂

4. 转到OS提供的 异常/中断处理程

序继续执行

保护现场 处理异常/中断 恢复现场

• 响应过程各个步骤 - 跳转到处理程序执行

中断描述符表 (IDT)

恢复现场:

popa - 将各通用寄存器的值 弹栈


- 修改TrapFrame中的内容
 - popa的时候将TrapFrame中内 容弹栈到各通用寄存器,可以 实现返回值功能



4. 转到OS提供的 异常/中断处理程 序继续执行

保护现场 处理异常/中断 恢复现场

•响应过程各个步骤 - iret恢复原程序断点



23

NEMU中的任务

- 检测异常并得到对应的编号
 - include/config.h
 - 定义宏 #define IA32_INTR
 - make clean
 - 在nemu/include/cpu/ reg.h中定义 IDTR 结构体
 - 参照手册
 - 并在 CPU_STATE 中添加idtr寄存器
 - 实现包括lidt、cli、sti、int、pusha、popa、iret等指令

- Kernel初始化中断描述符表
 - 在init_cond()中调用了init_idt()
 - init_idt()位于kernel/src/irq/idt.c

```
/* Each entry of the IDT is either an interrupt gate, or a trap gate */
static GateDesc idt[NR_IRQ];
/* Setup a interrupt gate for interrupt handler. */
static void set intr(GateDesc *ptr. uint32 t selector, uint32 t offset, uint32 t dpl) {...}
void init_idt() {
            set_trap(idt + 0, SEG_KERNEL_CODE << 3, (uint32_t) vec0, DPL_KERNEL);</pre>
            /* the system call 0x80 */
            set_trap(idt + 0x80, SEG_KERNEL_CODE << 3, (uint32_t) vecsys, DPL_USER);</pre>
            set_intr(idt+32 + 0, SEG_KERNEL_CODE << 3, (uint32_t)irq0, DPL_KERNEL);</pre>
            set intr(idt+32 + 1. SEG KERNEL CODE << 3. (uint32 t)irg1. DPL KERNEL);
            set intr(idt+32 + 14, SEG KERNEL CODE << 3, (uint32 t)irg14, DPL KERNEL);
            /* the ``idt'' is its virtual address */
            write_idtr(idt, sizeof(idt));
            sti();
```

- 在NEMU中实现对异常的响应
 - 在nemu/src/cpu/intr.c中实现raise_intr()函数

```
void raise intr(uint8 t intr no) {
#ifdef IA32 INTR
  - printf("Please implement raise_intr()");
  - assert(0);
  + // Trigger an exception/interrupt with 'intr no'
  + // 'intr no' is the index to the IDT
  + // Push EFLAGS, CS, and EIP
  + // Find the IDT entry using 'intr no'
  + // Clear IF if it is an interrupt
  + // Set EIP to the entry of the interrupt handler
#endif
```

```
void raise_sw_intr(uint8_t intr_no) {
    // return address is the
    // next instruction
    cpu.eip += 2;
    raise_intr(intr_no);
}
```

int 指令调用,why?

• 理解Kernel对于0x80号系统调用的响应方式

```
void init idt() {
          /* the system call 0x80 */
          set_trap(idt + 0x80, SEG_KERNEL_CODE << 3, (uint32_t)vecsys, DPL_USER);
.globl vecsys; vecsys: pushl $0; pushl $0x80; jmp asm_do_irq
.globl asm do irq
.extern irg_handle
asm_do_irq:
          pusha l
          push | %esp
                           # ???
          call irg handle
          addl $4, %esp
          popal
          addl $8, %esp
                                                            kernel/src/irq/do_irq.S
          iret
```

• 理解Kernel对于0x80号系统调用的响应方式

```
void irq_handle(TrapFrame *tf) {
    int irq = tf->irq; //结合kernel/src/irq/do_irq.S, 理解tf怎么传进来的
    ...
    else if (irq == 0x80) {
        do_syscall(tf); //tf又当作参数传给了do_syscall, tf里面有什么?
    }
    ...
    kernel/src/irq/irq_handle.c
```

• 理解Kernel对于0x80号系统调用的响应方式

```
void init idt() {
         /* the system call 0x80 */
         set\_trap(idt + 0x80, SEG\_KERNEL\_CODE << 3, (uint32\_t)vecsys, DPL\_USER);
.globl vecsys; vecsys: pushl $0; pushl $0x80; jmp asm_do_irq
.globl asm do irq
.extern irg_handle
asm_do_irq:
         pusha l
         push | %esp
                            # ???
         call irq_handle
         addl $4, %esp
                          响应完后恢复现场, iret,
         popal
                          对于0x80系统调用, 当初
         addl $8. %esp
                          保存的返回地址是多少?
                                                       kernel/src/irq/do_irq.S
         iret
```

执行hello-inline测试用例并看到屏幕输出

nemu trap output: Hello, world!

NEMU中实现中断响应

• 以时钟中断为例

- 1. 在include/config.h中定义宏HAS_DEVICE_TIMER并make clean;
- 2. 在nemu/include/cpu/reg.h的CPU_STATE中添加uint8_t intr成员,模拟中断引脚;
- 3. 在nemu/src/cpu/cpu.c的init_cpu()中初始化cpu.intr = 0;
- 4. 在nemu/src/cpu/cpu.c的exec()函数while循环体,每次执行完一条指令后调用do_intr()函数查看并处理中断事件;
- 5. 执行make testkernel;
- 6. 触发Kernel中的panic,找到该panic并移除

完整跟踪一下从nemu/src/device/dev/timer.c中发出 timer interrupt到触发panic的整个过程,就可以全懂

timer interrupt是由sdl.c中的线程定时调用发出的

PA 4不打算设置小阶段了,请关注群通知 获知最后截止时间!

PA 4-1到此结束

祝大家学习快乐,身心健康!

欢迎大家踊跃参加问卷调查

(高兴的话这阶段也可以填写量表)