
lab4 实验报告

161220124 王明

1.1 代码流程与实验结果

代码流程图解:



运行结果如下:

```
Father Process: Semaphore Initializing.
Father Process: Sleeping.
Child Process: Semaphore Waiting.
Child Process: In Critical Area.
Child Process: Semaphore Waiting.
Child Process: In Critical Area.
Child Process: Semaphore Waiting.
Father Process: Semaphore Posting.
Father Process: Sleeping.
Child Process: In Critical Area.
Child Process: In Critical Area.
Child Process: Semaphore Waiting.
Father Process: Semaphore Posting.
Father Process: Sleeping.
Child Process: In Critical Area.
Child Process: Semaphore Destroying.
Father Process: Semaphore Destroying.
Father Process: Semaphore Posting.
Father Process: Semaphore Destroying.
Father Process: Semaphore Destroying.
Father Process: Semaphore Destroying.
Father Process: Semaphore Destroying.
```

1.2.实验流程

信号量队列的设计:

事实上完成这次实验只需要一个信号量就可以了,但是为了模拟得更加实际一点,我采用了一个队列(或者说一个数组)叫做 sem_queue[MAX_SEM_NUM],给的长度是 20,也就是可以维护 20 个信号量(20 种资源),信号量的结构体维护了三个变量,一个是信号量的值、一个是因为信号量申请不成功而阻塞的进程(采用指针的格式维护一个链表)、一个是标记该信号量是否正在投入使用,结构如下:

```
5 struct Semaphore sem_queue[MAX_SEM_NUM];
```

```
52 struct Semaphore {
53    int value;
54    struct ProcessTable *list;
55    int used;
56 };
```

信号量创建:

遍历信号量队列,找到第一个没有被用过的信号量,将 sem 指向它,并且将它的值初始化为 value,维护的队列指针初始化为 NULL,将使用过的标记变量置为 1,代码如下:

```
64 int init_sem(int *sem, int value)
65 {
66
           int flag = 0;
           int i = 0:
67
68
           for(int i = 0; i < MAX SEM NUM; i++)</pre>
69
70
                    if(sem queue[i].used == 0)
71
                             flag = 1;
72
73
                             break;
74
                    }
75
           if(flag == 0)
76
77
78
                    return -1:
79
80
           else
81
82
                    *sem = i;
83
                    sem queue[i].used = 1;
84
                    sem_queue[i].value = value;
85
                    return i;
           }
86
87 }
```

信号量释放:

这个操作其实就是 V 操作,先将指定的信号量加 1,然后如果信号量的值小于等于 0,说明还有进程需要占用该信号量(也就是存在信号量维护的阻塞进程指针队列),这时通过指针找到队尾的 PCB 块,将它的状态设置为就绪态,移出阻塞进程队列,从而就可以使用

刚刚释放的资源去运行了, 代码如下:

```
89 int post sem(int *sem)
90 {
91
            return V(&sem_queue[*sem]);
92 }
28 int V(struct Semaphore *sem)
30
           sem->value++:
31
           if(sem -> value <= 0)</pre>
32
           {
                    if(sem->list == NULL)
33
34
                             return 0:
35
                    struct ProcessTable *temp = sem->list;
                    while(temp->next != NULL)
36
                             temp = temp->next;
37
                    temp->state = STATE_RUNNABLE;
38
39
                    if(temp == sem->list)
40
                            sem->list = NULL;
                    else
41
42
                    {
43
                             struct ProcessTable *tmp = sem->list;
                            while(tmp->next != temp)
44
45
                                     tmp = tmp->next;
                             tmp->next = NULL;
46
47
48
                    update_s();
49
50
           return 0;
51 }
```

信号量申请:

这个操作其实就是 P 操作,先将信号量减 1,此时如果信号量小于 0,那么代表资源不够,申请资源失败,这时就要将当前进程的状态设置为 STATE_BLOCK_SEM,也就是阻塞状态,这时把当前进程的 PCB 放进该信号量维护的阻塞进程队列,再将当前进程置空,代码如下:

```
94 int wait_sem(int *sem)
95 {
           return P(&sem queue[*sem]);
96
97 }
15 int P(struct Semaphore *sem)
16 {
17
           sem->value--:
           if(sem->value < 0)</pre>
18
19
            {
                    now->state = STATE_BLOCK_SEM;
20
21
                    now->next = sem->list;
22
                    sem->list = now;
23
                    now = NULL;
24
25
           return 0;
26 }
```

信号量销毁:

首先检查该信号量维护的阻塞进程队列是否为空,如果不为空则不能销毁,发生错误,此时用 assert(0)强行终止程序,如果可以销毁,则将 value 置为-1,并且将该信号量标记为可以使用的状态(即 used = 0),代码如下:

1.3. 实验感想

这次实验相对于上一次来讲显得比较简单,因为就是实现了 4 个系统调用,在上次进程 切换的基础上加上了信号量的限制 (在我理解就是模拟计算资源的申请和释放)。然后键盘 驱动有点没头绪,不知道要怎么做,感觉要留到 lab5 去实现了。还是要多学多学多学多学多学多学多学多学。