
lab3 实验报告

161220124 王明

1.1 代码流程与实验结果

代码流程图解:



运行结果如下:

```
Father Process: Ping 1, 7;
Child Process: Pong 2, 7;
Father Process: Ping 1, 6;
Child Process: Pong 2, 6;
Father Process: Ping 1, 5;
Child Process: Pong 2, 5;
Father Process: Ping 1, 4;
Child Process: Pong 2, 4;
Father Process: Ping 1, 3;
Child Process: Ping 1, 3;
Child Process: Ping 1, 2;
Child Process: Ping 1, 2;
Child Process: Pong 2, 2;
Father Process: Ping 1, 1;
Child Process: Pong 2, 1;
Father Process: Ping 1, 0;
Child Process: Ping 2, 0;
```

再来个骚一点的结果:

```
Father Process: Ping 1, 7;
Child Process: Pong 2, 7;
Father Process: Ping 1, 6;
Child Process: Pong 2, 6;
Father Process: Ping 1, 5;
Child Process: Pong 2, 5;
Father Process: Ping 1, 4;
Child Process: Pong 2, 4;
Father Process: Ping 1, 3;
Child Process: Pong 2, 3;
Father Process: Ping 1, 2;
Child Process: Ping 1, 2;
Child Process: Ping 1, 1;
Child Process: Ping 1, 1;
Child Process: Ping 2, 1;
Father Process: Ping 1, 0;
Child Process: Pong 2, 0;
```

1.2.实验流程

PCB 队列的设计:

事实上这个实验只需要三个进程,一个父进程、一个子进程、一个空闲进程。但是为了模拟得更加贴近实际情形,要设计不同的队列:运行队列、空闲队列、就绪队列、阻塞队列、死亡队列。我的设计是直接用一个 PCB 数组表示进程,然后根据运行队列和空闲队列只可能有一个,因此不需要寻找,其他三种队列采用记录队列队首进程下标的方式来维护队列。再设一个全局变量 now 来指向当前进程。

```
23 extern int s_runnable;

24 extern int s_block;

25 extern int s_dead;

44 extern struct ProcessTable pcb[MAX_PCB_NUM];

45 extern struct ProcessTable *now;
```

用这三个变量来指示每个队列的队首进程的下标,若队列为空,则令它的值为-1。对于初始化 pcb 表,将状态全改成 dead。然后 pcb[0]留给 IDLE 进程,pcb[1]留给初始的用户进程。将相应的信息赋给 PCB 中的参数就完成了初始化。

启动时钟源:

这个直接采用实验给的代码。设置 100HZ 的时钟定时产生时钟中断。代码如下:

对于时间中断的处理:

如果当前进程不为空,那么将当前进程的时间片减 1,并将所有阻塞状态的进程的睡眠时间减 1,代码如下:

```
100 void TimeHandle(struct TrapFrame *tf)
101 {
102
            if(now != NULL)
103
                    now->timeCount--:
104
            int record = s block;
            while(record != -1)
105
106
            {
107
                     if(pcb[record].state == STATE_BLOCK)
108
109
                             pcb[record].sleepTime--;
                    }
110
                     record = (record + 1) % MAX_PCB_NUM;
111
                    if(record == s_block)
112
113
                             break:
114
            manage();
115
116 }
```

实现 fork():

首先通过寻找当前处于 dead 的进程,然后将它的状态设置为 runnable,采用直接复制的方法将父进程的 PCB 和用户和内核栈信息全部复制到子进程相应的空间,返回值是进程的 pid,代码如下:

```
103 int fork()
104 {
105
            int index = index_dead();
106
            struct ProcessTable *pt = &pcb[index];
107
            pt->state = STATE RUNNABLE;
            pt->pid = index;
108
            succeed_father_regs(pt);
109
            uint32_t father = 0x2000000 + (now->pid - 1) * PROCESS_SPACE_SIZE;
110
            uint32 t child = 0x200000 + (pt->pid - 1) * PROCESS SPACE SIZE;
111
112
113
            int i;
114
            for(i = 0; i < USER SPACE SIZE; i++)</pre>
115
            {
                    *(char *)(child + i) = *(char *)(father + i);
116
117
118
            update s();
119
            return index;
120 }
```

我这里每一个进程都分配了 0x200000 大小的空间。

实现 sleep():

这个就是把参数 time 赋给当前进程的睡眠时间并把状态设置为阻塞状态、代码如下:

实现 exit():

将当前进程的状态设为 dead 并且令 now 等于 NULL 来撤销进程,代码如下:

实现中心调度 manage():

这个函数要做的是根据当前进程经上面函数修改后的 PCB 信息来决定是继续执行当前进程还是调度另一个进程来执行(进程切换)。

```
if(s_runnable == -1)
       if(now->state == STATE_IDLE)
       {
              now->timeCount = 1;
              update_s();
              return;
       now = &pcb[0];
       now->state = STATE_IDLE;
       now->timeCount = 1;
       tss.esp0 = (uint32_t)&(now->state);
       update_s();
       return;
}
now = &pcb[s_runnable];
now->timeCount = RUN_TIME;
now->state = STATE RUNNING;
tss.esp0 = (uint32_t)&(now->state);
update_s();
if(now->state != STATE IDLE)
{
       uint32_t offset = (now->pid - 1) * PROCESS_SPACE_SIZE;
       setGdt(gdt, sizeof(gdt));
}
```

如果没有就绪的进程, 就运行 pcb[0]这个 IDLE 进程。否则就运行就绪队列队首的进程, 调整 TSS 和段的相关信息, 将 TSS 设置到需要运行进程的 PCB 的 TF 的首地址, 以便从内核态返回用户态时弹出需要运行进程的信息。

进程切换:

主要是基于 TSS 的功能来实现。细节就是比较返回的 esp 是否是原来进程的 esp, 如果不是则需要进程切换,那么必须更新 esp 而完成进程的切换,代码如下:

```
193 .global asmDoIrq
194 asmDoIrq:
195
196
           pushal // push process state into kernel stack
          pushl %esp
movw $16, %ax
197
198
199
          movw %ax, %ds
          call irq́Handle
add $36, %esp
200
201
202
           cmpl %eax, %esp
203
           je FLAG
           pushl %eax
204
           popl %esp
205
206 FLAG:
         add $4, %esp
add $4, %esp
207
208
209
          popl %gs
          popl %fs
popl %es
popl %ds
popal
210
211
212
213
214
            sti
215
            iret
```

1.3. 实验感想

这次实验真的花了大量的时间在理解代码框架和程序执行流程上,而且由于上次对于 TSS 的作用没有理解透彻,导致了这次做得很艰难。还是要多学多学多学多学多学多学多学。