

- 类是面向对象系统中最重要的单位,它是一组具有相同属性、操作、关系和语义对象的描述。
- 一个类可以实现一个或多个接口。
- 可以用类来捕获正在开发的系统中的词汇。可以用类描述软件事物和硬件事物,甚至也可以用类描述纯粹概念性的事物。
- 结构良好的类具有清晰的边界,并形成了整个系统的职责均衡分布的一部分。

辨析: 类和对象的区别



名称:

• 类: 类名是一个有意义的标识符

• 对象:对象名加下划线,对象名后面可以接冒号和类名



属性

• 类:定义属性的类型和属性名

• 对象:与类的属性名相同,但是有具体值




操作(方法)

• 类:定义操作(函数)——返回类型、操作名、传递参数。

• 对象:与类中的操作定义相同

类图



类图通过系统中的类以及各个类之间的关系描述系统的 静态视图。

类图与数据模型有相似之处。但是类图不仅显示了系统内信息的结构,也描述了系统内信息的行为。类图中的类可以直接在某些面向对象编程语言中被实现。

定义类的属性

属性用来描述类的特征。

• 语法格式:

可见性 属性名[多重性]: 类型[=初值]

可见性	说明	UML	Rose
		图注	图注
Public	表示其为公有成员,其他类可以访问(可见)。	+	4
Protected	表示其为保护成员,一般用于集成,只能被本类及派生类使用。	#	8
Private	表示其为私有成员,不能被其他类访问(不可见),可缺省。如	-	
	果没有特别说明,属性都应该是私有的。		

可见性 属性名[多重性]:类型[=初值]

多重性:任选项,用多值表达式表示,格式为:低值...高值

- 低值、高值为正整数
- 0..* 表示0到无限多个
- 可缺省·表示1..1, 只有1个

类型:属性的类型,如整型、字符串、对象等。

初始值:任选项,初值可作为创建该类对象时这个属性的默认值。

类属性:用下划线标识,该类的所有对象之间共享该属性。

定义属性时,属性名和属性的类型是必须的,其他部分都是任选的。

定义类的操作(方法)

操作是类的行为特征或动态特征。

• 语法格式:

可见性 操作名([参数表]):返回列表[{特征描述}]

可见性	说明	UML	Rose
		图注	图注
Public	表示其为公有成员,其他类可以访问(可见)。	+	4
Protected	表示其为保护成员,一般用于集成,只能被本类及派生类使用。	#	%
Private	表示其为私有成员,不能被其他类访问(不可见),可缺省。如	ı	
	果没有特别说明,属性都应该是私有的。		

可见性 操作名([参数表]):返回列表[{特征描述}]

参数表:用逗号分隔的形式参数序列。

每个参数的语法:参数名:类型[=初值]。

当操作的调用者未提供参数时,该参数就使用默认值。

■ 返回列表:回送调用对象消息的类型,格式:返回类型或返回值=类

返回类型:向调用对象回送一个类型的返回值。

返回值=类型1,类型2,.....:向调用对象回送多个返回类型的值。

[{特征描述}]:任选项,描述该操作的特征,通常不直接展示在类图中。 包括:

•前置条件:满足该条件(为真)调用本操作。

•后置条件:执行本操作后该条件为真。


•某算法指定执行该操作。

•用特征(操作名、回送型、参数表)来指定该操作。

类操作:用下划线标识的操作,在没有对象实例的情况下被调用,只 允许访问本类属性,通常把一些通用的操作定义为类操作。

定义操作时,操作名()和返回类型是必须的,其他部分是任选的。

命名规范



属性名可以是像类名那样的文本文字。在实际应用中,属性名是描述属性所在类的一些特性的简单名词或名词短语。通常要将属性名中除第一个词之外的每个词的第一个字母大写,例如familyName。

操作名是描述它所在类的一些行为的短动词或动词短语。通常要将操作名除第一个词之外的每个词的第一个字母大写,如move()或isEmpty()。



实体类 entity

实体类是用于对必须存储的信息和相关行为建模的类。它主要是作为数据管理和业务逻辑处理层面上存在的类别。

实体类的主要职责是存储和管理系统内部的信息,它也可以有行为。实体对象经常是被动和永久性的。

我们经常是从词汇表(在需求阶段制定)和业务领域模型 (如果进行了业务建模,则在业务建模阶段中建立)中找寻到 实体类的。

控制类 controller

控制类用于对一个或几个用例所具有的事件流的控制行为进行建模,控制一个用例中的事件顺序。

控制类用于在系统中协调行为。简单情况下,系统可以在 没有控制对象的情况下执行某些用例(仅使用实体对象和边界 对象)。但是较复杂的用例一般都需要一个或多个控制类来协 调系统中其他对象的行为。

控制类有效地将边界对象与实体对象分开,让系统更能适应其边界内发生的变更。

控制类还将用例所特有的行为与实体对象分开,使实体对象在用例和系统中具有更高的复用性。

边界类 boundary

边界类是对系统外部环境与其内部运作之间的交互进行建模。这种交互包括转换事件,并记录系统表示方式(例如接口)中的变更。边界类描述外部参与者与系统之间的交互,识别边界类可以帮助开发人员识别出用户对界面的需求。

边界对象将系统与其外部环境的变更(与其他系统的接口的变更、用户需求的变更等)分隔开,使这些变更不会对系统的其他部分造成影响。

一个系统可能会有多种边界类比如:用户界面类、系统接口类、设备接口类等。

