文件读写模式

刘宇辉 wolfpythonlondon@gmail.com

November 4, 2011

文件分为二进制文件和文本文件,文件的读写模式分为二进制模式和文本模式。文本文件的表示基本上就是字符在计算机系统内部的表示。比如:7896,在文本文件中,就是7,8,9,6对应的ansii码,而在二进制文件中,则是7896这个数字的二进制表示,可以是0001111011011000,也可能是0000000000000000001111011011000,具体的要看数据类型。

而二进制模式和文本模式本质上和二进制和文本文件没有关系。也就是说,以二进制模式打开读写的文件不一定是二进制文件,同理以文本模式打开读写的文件也不一定是文本文件。二进制模式指的是,内存里面是什么,就输出什么,比如内存里是 2345,那么输出的时候,就输出 2345。文本模式在 Windows 上是,写操作时,对内存里的 LF(\n),进行替换,替换为 CR LF 两个字符,那么实际在磁盘上存储的文件就多了一个字符,读操作时,就是就是逆过程。这个过程对于应用程序是看不到的,是 Windows内核来做的。在 Unix 中,文本模式和二进制模式没有什么区别,内核不会查看数据进行替换。

在 Windows 上的编辑器,比如 notepad++,可以选择"显示所有字符",这样就可以看到磁盘的文本文件里"原生态"的字符,而不是被 Windows 内核处理过的文件。原理也就是在打开文本文件的时候,选择二进制模式。

我使用跨平台的轻型 IDE Geany 来演示。

```
1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3
4 using namespace std;
5
6 int main()
7 {
8     fstream out;
9     fstream out1;
```




Figure 1: test(binary mode) in Windows

Listing 1: test.cpp

我们向文本文件 test 和 test1 里面分别用文本模式和二进制模式写入了两个数 7896,345. 然后,分别用编辑器打开这两个文本文件,在显示时,选择显示行尾,这样我们就能够看到在行末的字符(硬盘上存储的文件,而不是经过内核处理过存在于内存中的文件)。

我们可以清楚的看到在实际硬盘存储中,Windows 上经过 text mode 写入的文件,在行末都会有一个 CF 字符,这个字符是不可见字符(那为什么我们又看到了呢?这是一种表示方式而已:-)),而 binary mode 和 Linux 上的两种模式写入的文件都没有多余的字符。我们再来看一下文件的大小,从而比较一下: 在实际的磁盘上,Windows 上经 text mode 写入的文件 test1,比经 binary mode 写入的文件 test 大了一个字节,这个字节就是 CF 字符。而 Linux 上则是相同的。



Figure 2: test1(text mode) in Windows




Figure 3: test(binary mode) in Debian




Figure 4: test1(text mode) in Debian

```
Administrator@dØbacdd675b8464 /e/cc++
$ ls -l test test1
-rw-r--r-- 1 Administrator Administrators 8 Nov 3 18:38 test
-rw-r--r-- 1 Administrator Administrators 9 Nov 3 18:38 test1
```

Figure 5: Windows 上的文件大小

```
wolf@debian:/tmp$ ls -l test test1
-rw-r--r-- 1 wolf wolf 8 11月 3 21:33 test
-rw-r--r-- 1 wolf wolf 8 11月 3 21:33 test1
```

Figure 6: Debian 上的文件大小