
Программирование на современном С++

Семантика перемещения. Умные указатели.



Отметьтесь на портале!

- Посещение необязательное, но тем, кто пришёл, следует отмечаться на портале в начале каждого занятия
- Это позволяет нам анализировать, какие занятия были более или менее интересны студентам, и менять курс в лучшую сторону
- Также это даст возможность вам оставить обратную связь по занятию после его завершения



План лекции

- Проблемы С++98
- Категории значений
- Семантика перемещения
- Перерыв
- unique_ptr
- shared_ptr
- Передача умных указател<mark>ей</mark>

• Главной проблемой остаются утечки памяти

- Главной проблемой остаются утечки памяти
- Некопируемые объекты приходится передавать по указателю

- Главной проблемой остаются утечки памяти
- Некопируемые объекты приходится передавать по указателю
- Полиморфные объекты приходится передавать по указателю

- Главной проблемой остаются утечки памяти
- Некопируемые объекты приходится передавать по указателю
- Полиморфные объекты приходится передавать по указателю
- Лишние копирования временных объектов

Умирающий/Временный/ "Ненужный" объект

RAII Захват в конструкторе

RAII Уничтожение в деструкторе

Pecypc

Указатель на память

Дескриптор файла

Сокет (Соединение)

Хэндлер потока

ID дочернего процесса

Другой объект RAII Захват в конструкторе RAII Уничтожение в деструкторе Pecypc Указатель на память Дескриптор файла Сокет (Соединение) Хэндлер потока ID дочернего процесса

Умирающий/Временный/ "Ненужный" объект

RAII Захват в конструкторе

RAII Уничтожение в деструкторе

Pecypc


Указатель на память

Дескриптор файла

Сокет (Соединение)


Хэндлер потока

ID дочернего процесса




Другой объект RAII Захват в конструкторе RAII Уничтожение в деструкторе Pecypc Указатель на память Дескриптор файла Сокет (Соединение) Хэндлер потока ID дочернего процесса


Умирающий/Временный/ "Ненужный" объект RAII Захват в конструкторе RAII Уничтожение в деструкторе Pecypc Указатель на память Дескриптор файла Сокет (Соединение) Хэндлер потока ID дочернего процесса





Умирающий/Временный/ "Ненужный" Другой объект объект RAII Захват в конструкторе RAII Захват в конструкторе RAII Уничтожение в деструкторе RAII Уничтожение в деструкторе nullptr Pecypc Pecypc Указатель на память Указатель на память 0x6020070 Дескриптор файла Дескриптор файла Сокет (Соединение) Сокет (Соединение) Хэндлер потока Хэндлер потока 13 ID дочернего процесса ID дочернего процесса

```
int foo();
                               Ivalue (имеет адрес)
int g;
g = foo()
12 = g;
foo() = g;
                                rvalue
foo() = 0;
int& i = foo();
const int& i = foo();
```









Семантика перемещения

ЯВНЫЙ КАСТ К RVALUE

Можно отнимать ресурсы у type - объект умирает или б<u>ольше не нуж</u>ен.

```
class Type {
  Type(Type && type) noexcept;
  Type& operator=(Type && type) noexcept;
  void set_name(std::string && name);
};
void some_function(Type && type);
```

Семантика перемещения

rvalue reference заставляет клиента передавать временные объекты или делать std::move существующих. После передачи объект потеряет ресурсы.

```
void some_function(Type && type);
some_function(Object{10, 20, "Hello"});
some_function(GetNewObject());
Type type;
type.setData(...);
some_function(std::move(type));
```



Пример

Умные указатели

Умные указатели

RAII для указателей?

std::unique_ptr


Единолично владеющая RAII обертка над указателем.

```
class std::unique_ptr {
public:
                               запрещаем копирование: чтобы не делать double
 unique_ptr(const unique_ptr&) = delete; теперь пользуемся конструктором перемещения: забираем T* ptr у обертки, его кладем nullptr
 unique_ptr(unique_ptr&& other) { ptr_ = exchange(other.ptr_, nullptr);}
 ~unique_ptr() { delete ptr_; } ГЛАВНОЕ: ОСВОБОЖДАЕМ РЕСУРСЫ В
 T& operator*() { return *ptr_: }
 T* operator->() { return ptr_; }
 explicit operator bool() { return ptr_ != nullptr; }
private:
 T* ptr_;
```

std::unique_ptr

Пример

list std::unique_ptr



std::unique_ptr

```
Дополнительные моменты

У unique_ptr можно указать свой деструктор

указатель на функцию

std::unique_ptr<FILE, int(*)(FILE*)> f(::fopen("123", "r"), &::fclose);

std::unique_ptr<sqlite3, decltype(&sqlite3_close)> f(sq3_bd, &sqlite3_close);

std::unique_ptr<zip_t, decltype(&zip_close)> f(zip_open(...), &zip_close);
```

std::unique_ptr

Дополнительные моменты

Умные указатели обычно инициализируются через функции make_???

Для shared_ptr std::make_shared иногда эффективнее.

Для unique_ptr std::make_unique **была** безопаснее.


Традиционно все равно используются


```
auto file_uptr = std::make_unique<File>("file.txt");
some_function(std::unique_ptr<MyClass>(new MyClass(param)), func_throws());
some_function(std::make_unique<MyClass>(param), func_throws());
auto file_sptr = std::make_shared<File>("file.txt");
```


Разделяющая владение RAII обертка над указателем с подсчетом ссылок.

Разделяющая владение RAII обертка над указателем с подсчетом ссылок.


Для каждого объекта считается число shared_ptr, которые на него ссылаются, когда число доходит до 0 - объект уничтожается










Пример






Проблема циклических ссылок






Примеры циклических ссылок




(WINDOW HE УНИЧТОЖИТСЯ, ПОТОМУ ЧТО НА НЕГО ЕЩЕ БУДЕТ ССЫЛАТЬСЯ BUTTON ЧЕРЕЗ ССЫЛКУ НА ИНТЕРФЕЙСНЫЙ КЛАСС LISTENER, BUTTON ЖЕ ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО НЕ УНИЧТОЖИТСЯ LISTENER, ССЫЛАЮЩИЙСЯ НА НЕГО -- ЗАМКНУТЫЙ КРУГ)


Примеры циклических ссылок





Не владеющая обертка над указателем на объект, которым владеет shared_ptr.


Может проверять что объект еще жив и временно становиться shared_ptr.













УНИЧТОЖАЕМ






shared 0

weak 0

shared 0

weak 0

std::unique_ptr + raw_ptr



shared_ptr/weak_ptr vs unique_ptr

- unique_ptr полная аналогия с сырым указателем SIZE: 8 БАЙТ
- shared ptr накладнее по памяти SIZE: 16 БАЙТ
- shared_ptr накладнее по времени работы
- unique_ptr можно отдать в shared_ptr (s_ptr.reset(std::move(u_ptr)));
- Один раз став shared_ptr никогда не может перестать им быть.

T.K. НИ ПРОГРАММИСТ, НИ SHARED_PTR НЕ ЗНАЕТ, КТО ЕЩЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ВЛАДЕЕТ РЕСУРСОМ, А ПОТОМУ ПРЕВРАЩЕНИЕ SHARED_PTR B UNIQUE_PTR, ПРИМЕНЕНИЕ STD::MOVE(SHARED_PTR) НЕДОПУСТИМО

Рекомендации

- Создавать умные указатели лучше через make_XXX
- Используйте shared_ptr, если владение объектом равноправно разделяется между другими объектами (то есть shared_counter на протяжении жизни объекта минимум
- В противном случае используйте unique_ptr
- В вашей программе <u>нет утечек памяти</u> до тех пор, пока в ней нет **new** и **delete**.

(НЕ СЧИТАЯ ЦИКЛИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ В СЛУЧАЕ SHARED PTR)

В СЛУЧАЕ СО СВЯЗКОЙ UNIQUE_PTR + RAW_PTR - ОПРЕДЕЛЯЕМСЯ, КТО ЕДИНОЛИЧНО ВЛАДЕЕТ ОБЪЕКТОМ И ОПРЕДЕЛЯЕТ ВРЕМЯ ЕГО ЖЕЗНИ, ГЛАВНОЕ: НЕ ПЫТАТЬСЯ УДАЛЯТЬ ОБЪЕКТ ЧЕРЕЗ RAW PTR В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ДЕСТУРКТОР UNIQUE PTR УЖЕ ОТРАБОТАЛ

Передача умных указателей

Осталось ли место сырым указателям в С++?

Передача умных указателей

Осталось ли место сырым указателям в С++?

В современном С++ сырой указатель трактуется как невладеющий


Object* foo(); -- C++98 - НЕПОНЯТНО, ВЛАДЕЮЩИЙ УКАЗАТЕЛЬ ИЛИ НЕТ, ОБЯЗАНЫ ЛИ УДАЛИТЬ ОБЪЕКТ ПО УКАЗАТЕЛЮ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ФУНКЦИИ ИЛИ НЕТ MODERN C++: ЕСЛИ СЫРОЙ УКАЗАТЕЛЬ, ТО ОБЪЕКТОМ ВЛАДЕЕМ НЕ МЫ, ОН БУДЕТ УДАЛЕН ДАЛЕЕ ПО ХОДУ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

void foo(Object* obj); -- АНАЛОГИЧНО: ПРИНЯТО, ЧТО ПРИ ТАКОЙ СИГНАТУРЕ FOO НЕ БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ УДАЛЕНИЕМ ОБЪЕКТА, МЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯЕМСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ПЕРЕЛАННОГО В ФУНКЦИЮ ОБЪЕКТА

GotW #91 Smart Pointer Parameters

Разбор

Практика



Спасибо за внимание!

