

v0.2.0 • 2026-10-04

StreamDeckAI 使い方マニュアル

Stream Deck Neo(Windows 11)で

AI エージェントの状態を見て、ボタンで移動して、音声で知る



対象のエージェント: Claude Code • Codex • Grok Bot

はじめに — 画面の見方

Stream Deck Neo のプロファイル「**StreamDeckAI**」に切り替えて使います。AI エージェントの状態を見て、ボタンでターミナルへ移動し、完了や確認待ちを音声で知らせるアプリです。



場所	役割
上段の4つ	スペース(プロジェクト=作業フォルダ単位)
下段の4つ	選んでいるスペースのタブ(セッション)
インフォバー	作業中・確認待ち・完了の数、選択中タブのコンテキスト使用率

この冊子の内容

- 1 色とキャラクター / ボタンの操作 / 音声読み上げ
- 2 Stream Deck アプリの設定(プロファイル、ボタンの置き方、設定項目)
- 3 各エージェントとの連携:Claude Code / Codex / Grok Bot / Windows Terminal
- 4 動作確認 / 困ったとき / できないこと / 元に戻る

各エージェントとの連携は**設定済み**です。この冊子の手順は、入れ直したときや仕組みを知りたいときの参考にしてください。

色とキャラクター

ボタンの色とドット絵のキャラクターで、エージェントの状態がひと目でわかります。下の画像は、プラグインのプレビュー描画スクリプトが実際に作ったボタンの画像です。

ボタン	状態	色	キャラクター	意味
	確認待ち	● 赤	手を振る	許可や質問の返事を待っている
	作業中	● 黄	タイピング	作業している
	完了	● ミント	バンザイ	作業が終わった
	待機中	● 青	居眠り	何もしていない
	なし	● 暗い紫	空席	エージェントがいない

スペースの色の決まり方

スペースの色は、中のタブのうち一番急ぐもので決まります。



選んでいるボタン

選んでいるボタンは、背景が明るくなります。



ふつうのスペース



選んでいるスペース(明るい)



ふつうのタブ(作業中)



選んでいるタブ(明るい)

インフォバー

Neo の細長い表示部分です。全体の状況と、選んでいるタブのコンテキスト使用率が見られます。



① 作業中・確認待ち・完了の数

② 選択中タブの名前

③ 使用率(例 43% 86k/200k)

① 上段:作業中・確認待ち・完了の数 / ② 中段:選択中タブの名前(右にエージェント名) / ③ 下段:コンテキスト使用率のバー

使用率の色

使用率の色は70% までミント / 90% まで黄 / それ以上は赤です。



70% まで:ミント



90% まで:黄



それ以上:赤



文脈の上限を 1,000,000 にした場合

「取得不可」と表示されるとき



使用率が出せないときは、推測せずに「取得不可」と出します。Claude Code 以外のタブ、または会話記録が見つからないときです。

文脈の上限(設定)が使用率の分母です。標準は 200000、1M モデルを使うときは 1000000 にしてください。
5時間・1週間の利用上限は表示しません(Claude の CLI が必要なため)。

ボタンの操作

イメージ図

① 上段を押す

① 上段のスペースを押す
そのスペースを選び、下段にタブを出す

② 下段のタブを押す
Windows Terminal の該当タブへ移動

③ タブが5つ以上のとき
選択中のスペースをもう一度押すと次の4つへ

※ 紫の枠=選んでいるスペース

- 上段のスペースを押す: そのスペースを選び、下段にそのタブを出します。
- 下段のタブを押す: Windows Terminal の該当タブへ移動します。
- タブが5つ以上あるとき: 選んでいるスペースをもう一度押すと、下段が次の4つに切り替わります。
- 移動に失敗したときだけ、警告マークが出ます。成功のマークは出ません。

タブへ移動できないとき — タブ名に、作業フォルダ名が含まれている必要があります。タブ名が変わる場合は、タブ名を固定してください(詳しくは「5) Windows Terminal」のページ)。

音声読み上げ

状態が「作業中」から「完了」または「確認待ち」に変わった瞬間に、Windows 標準の音声で読み上げます。



「プロジェクト名から。ログイン画面のバグを修正しました。デプロイして問題ないか確認してください。」

例

- 文は、最後の返答から「何をしたか」と「次にすること」を抜き出して作ります(AI の要約ではないため、ずれることがあります)。
- 確認待ちのときは、許可を求めている内容を読み上げます。削除など取り消しにくい操作は、必ず含めます。
- 同じ状態をもう一度送っても、読み上げません。

読み上げ方(設定の「読み上げ方」で変更)


選択肢	動作
要約あり(標準)	最後の返答から「何をしたか」「次にすること」を抜き出して読む
定型文のみ	決まった文だけを読む
効果音のみ	効果音のみ。削除など危険な確認待ちだけ、短い警告を読み上げる

1 Stream Deck アプリ

プロフィールの切り替えと、ボタン(アクション)の置き方です。

A. プロファイル「StreamDeckAI」に切り替える


- 1 Stream Deck アプリを開き、Stream Deck Neo を選びます。
- 2 プロファイルを「StreamDeckAI」に切り替えます。
- 3 Neo 本体の表示が、上段=スペース、下段=タブ、インフォバーに切り替わります。



B. ボタンを置く(入れ直したとき)

右側のアクション一覧の「StreamDeckAI」から、ドラッグして置きます。

- 1 上段の4つに **Space**(スペース/プロジェクト) を置く。
- 2 下段の4つに **Tab**(タブ/セッション) を置く。
- 3 インフォバーに **InfoBar** を置く。



スロットは「自動(列番号)」のままで OK です。スペースが5つ以上なら、ページ2の上段にスロット 5～8 を置きます。

1 設定項目(プロパティインスペクタ)

ボタンを選ぶと、Stream Deck アプリの右側に設定が出ます。読み上げ・ポートなどは**全ボタン共通**で、どのアクションの設定画面からでも変えられます。

- 1 Stream Deck アプリでボタンをクリックして選びます。
- 2 右側に出る設定画面で、項目を変更します(変更はそのまま保存されます)。



左の図の見方

左は設定画面の**イメージ図**です(実際の画面とは見た目が少し違います)。項目名は実際の設定画面と同じです。

ポートを変えたら、エージェント側(hook)の `STREAMDECKAI_PORT` も合わせてください。

1M のモデルを使うときだけ、「文脈の上限」を 1,000,000 にします。モデルの種類は自動では判別できません。

項目	内容
スロット	そのボタンが何番目のスペース/タブを表示するか(上段は1〜4、下段も1〜4)
読み上げ	読み上げのオン/オフ
読み上げ方	要約あり / 定型文のみ / 効果音のみ
本文を読む	確認待ちや完了の本文を読み上げに含めるか
音声名・速さ	Windows の音声と、話す速さ(-10〜10)
文脈の上限	コンテキストの大きさ。標準 200000、1Mモデルは 1000000
ポート	標準 17890
残す時間	更新が無いセッションを消すまでの時間。標準12時間
PowerShell	PowerShell の場所(通常は変更不要)


2 Claude Code

Claude Code の「フック」(決まったタイミングで動くコマンド)から、状態を StreamDeckAI に送ります。表示される状態は**作業中・確認待ち・完了**です。

設定ファイル

C:\Users\AIPC\.claude\settings.json の hooks

4つのフックイベント



フックイベント	タイミング	StreamDeckAI での動き
UserPromptSubmit	指示を送ったとき	作業中(黄)にする
Notification	許可や質問を求めたとき	確認待ち(赤)にして、音声で知らせる
Stop	ターンが終わったとき	完了(ミント)にして、音声で知らせる
PostToolUse 任意	ツールを実行した後	許可した後に、赤から黄へ戻す

PostToolUse は消してもかまいません。 ツールを実行するたびに PowerShell が動くので、重いと感じたら settings.json の PostToolUse を消してください。消すと、許可した後も、ターン終了まで**赤のまま**になります。

settings.json のイメージ


4つのイベントすべてが、同じフックスクリプト(streamdeckai-hook.ps1)を -Agent claude つきで呼びます。

```
// C:\Users\AIPC\.claude\settings.json(イメージ。パスは環境に合わせて設定済み)
{
  "hooks": {
    "UserPromptSubmit": [ ... streamdeckai-hook.ps1 -Agent claude ],
    "Notification":     [ ... streamdeckai-hook.ps1 -Agent claude ],
    "Stop":             [ ... streamdeckai-hook.ps1 -Agent claude ],
    "PostToolUse":      [ ... streamdeckai-hook.ps1 -Agent claude ] ← 任意
  }
}
```

Claude Code は、インフォバーの**コンテキスト使用率**も表示できる唯一のエージェントです(Claude Code 以外は「使用率: 取得不可」)。

3 Codex

Codex は、ターンが終わったときの通知(`notify`)でだけ状態を送れます。そのため、ボタンに出るのは「完了」だけです(作業中・確認待ちは出ません)。



イメージ図

連携のしくみ

`C:\Users\AIPC\.streamdeckai\codex-notify-relay.ps1` を通します(元の通知も呼びます)

設定ファイル

`C:\Users\AIPC\.codex\config.toml` の `notify` の行

表示される状態

完了のみ(Codex の通知仕様です)

バックアップ

`C:\Users\AIPC\.codex\config.toml.bak-streamdeckai`

- 1 `config.toml` の `notify` の行が、上の relay を指していることを確認します(設定済み)。
- 2 Codex で作業が終わると、ボタンが「完了」になり、読み上げが流れます。アプリ更新後に連携が切れたら、`notify` の行が戻っていないか確認します。

4 Grok Bot / ほかのエージェント

Grok Bot など、ほかのエージェントは、`http://127.0.0.1:17890/event` に JSON を **POST** するだけで状態を送れます。表示されるのは送った状態です。

```
# POST http://127.0.0.1:17890/event
{"session_id":"任意のID","agent":"grok","status":"working",
 "name":"表示名","cwd":"C:\\work\\demo"}
```

status	表示	意味
working	● 作業中(黄)	作業している
blocked	● 確認待ち(赤)	許可や質問の返事を待っている
done	● 完了(ミント)	作業が終わった
idle	● 待機中(青)	何もしていない


- 1 `session_id` にセッションごとの ID、`agent` に `grok`、`name` に表示名、`cwd` に作業フォルダを入れます。
- 2 `status` を、状態が変わるたびに送ります。
- 3 送り方の例は、プラグインの `hooks\grok-example.ps1` にあります。

`Content-Type: application/json` が必要です。サーバーはこの PC の `127.0.0.1` だけで待ち受けています。

5 Windows Terminal

下段のタブを押すと、Windows Terminal の該当するタブへ移動します。移動できるのは、タブ名に作業フォルダ名が含まれているときです。

どう探しているか



タブ見出しに、作業フォルダ名が含まれるタブを探して選びます。エージェントがタブ名を書き換えると、見つからなくなります。

タブ名を固定する手順

- 1 作業フォルダの名前を決めます(例: 請求書)。
- 2 次のコマンドで、タブ名を固定して新しいタブを開きます。

```
wt new-tab --title "フォルダ名" --suppressApplicationTitle
```

オプションの意味

- `--title "フォルダ名"`: タブ名を、作業フォルダ名にする
- `--suppressApplicationTitle`: アプリ(エージェント)がタブ名を書き換えないようにする

ポイント

タブ名が変わってしまうときは、この方法で固定します。

見つからないとき — 移動に失敗すると、警告マークが出ます(成功のマークは出ません)。

動作確認の方法


PowerShell に貼ると、テスト用のタブが出て、読み上げが流れます。

- 1 Windows の PowerShell を開きます。
- 2 次のコードを貼って、Enter を押します。
- 3 テスト用のタブが「作業中」→「完了」と変わり、読み上げが流れれば OK です。

```
$u='http://127.0.0.1:17890/event'; $b={param($s) [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes((@{session_id='t1';agent='claude';status=$s;name='テスト';cwd='C:\work\demo';last_assistant_message='修正しました。確認してください。'}|ConvertTo-Json))}
'working','done' | % { Invoke-WebRequest $u -Method POST -Body (& $b $_) -ContentType 'application/json; charset=utf-8' -UseBasicParsing | Out-Null; Start-Sleep 2 }
```



① working(作業中)



② done(完了)+ 読み上げ

「テスト」というタブが出て、2秒おきに状態が変わります(上の図はイメージです)。

困ったとき

症状	確認すること
ボタンに何も出ない	プロファイルが「StreamDeckAI」か。Stream Deck アプリを再起動
状態が変わらない	エージェントのフックが動いているか。上の動作確認を試す
声が出ない	音量、Windows の日本語音声、設定の「読み上げ」「読み上げ方」
使用率が「取得不可」	Claude Code 以外、または会話記録が見つからない
Codex が「完了」しか出ない	Codex の通知仕様です
Codex アプリ更新後に連携が切れた	<code>config.toml</code> の <code>notify</code> が戻っていないか確認
タブへ移動できない	タブ名に作業フォルダ名があるか。無ければ <code>wt new-tab --title ... --suppressApplicationTitle</code> で固定

できないこと

- 5時間・1週間の利用上限の表示(Claude の CLI が必要なため)
- AI による高度な要約読み上げ(ローカル LLM は未使用)
- Codex の作業中・確認待ちの表示

ご注意 — v0.2 は、Neo 実機・Windows ではまだ十分には確認できていません(開発環境でのテストが中心です)。インフォバーの使用率の位置や文字の大きさ、効果音、日本語の要約の聞こえ方は、実際に使って確かめてください。タブ移動はタブ名の部分一致だけを使うため、同じ名前のタブが複数あるときや Windows Terminal 以外では失敗します。また、通知が来なかったセッションは、12時間(設定で変更可)更新が無いと消えます。

元に戻す

元に戻したい場所ごとの手順です。

戻す対象	手順
① プロファイル	Stream Deck アプリで「StreamDeckAI」プロファイルを削除します。元の設定は <code>C:\Users\AIPC\StreamDeckBackup-20261004-070740</code> にあります。
② Codex	<code>C:\Users\AIPC\.codex\config.toml.bak-streamdeckai</code> を <code>config.toml</code> に戻します。
③ Claude Code	<code>C:\Users\AIPC\.claude\settings.json</code> の <code>hooks</code> を消します。
④ プラグイン	Stream Deck アプリの終了後、 <code>%APPDATA%\Elgato\StreamDeck\Plugins\jp.example.streamdeckai.sdPlugin</code> を削除します。

イメージ図

1

プロファイル

プロファイルを削除
(バックアップあり)

2

Codex

`config.toml.bak-streamdeckai` を戻す

3

Claude Code

`settings.json` の `hooks` を消す

4

プラグイン

アプリ終了後に
フォルダを削除