
# 了解神经网络

# 神经网络的结构


神经网络由输入/输出/隐藏层组成



hidden layer 1 ht hidden layer 2 t/pangituzala

汶此


Layer都是由一个个神经元组成,每个神经元都接受多个输入,并产生一个输出,就好像人的神经元突触一样。神经元在接收输入时,会各自乘以一定的权重(有时候还会加上一个bias),并根据自己的激活函数产生输出。权重大则说明神经网络认为它的信息比较重要,权重小则认为神经网络认为它的信息不那么重要。



# 激活函数

## 什么是激活函数

如下图,在神经元中,输入的 inputs 通过加权,求和后,还被作用了一个函数,这个函数就是激活函数




Activation Function.

#### 为什么要用

如果不用激励函数,每一层输出都是上层输入的线性函数,无论神经网络有多少层,输出都是输入的线性组合。如果使用的话,激活函数给神经元引入了非线性因素,使得神经网络可以任意逼近任何非线性函数,这样神经网络就可以应用到众多的非线性模型中。 常用的激活函数有三种,Sigmoid, ReLU 和 Softmax。

# Sigmoid函数计算如下:


$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$



- softmax函数最好在分类器的输出层使用。
- 它可以将一个实数映射到(0,1)的区间,可以用来做二分类。(它不像SVM直接给出一个分类的结果, Logistic Regression给出的是这个样本属于正类或者负类的可能性是多少,当然在多分类的系统中给出的 是属于不同类别的可能性,进而通过可能性来分类。)
- 在特征相差比较复杂或是相差不是特别大时效果比较好。
- 优点:
  - i. Sigmoid函数的输出映射在(0,1)之间,单调连续,输出范围有限,优化稳定,可以用作输出层。
  - ii. 求导容易。
- 缺点:
  - i. 由于其软饱和性,容易产生梯度消失,导致训练出现问题。
  - ii. 其输出并不是以0为中心的。

# tanh函数计算如下:


$$tanh(x) = \frac{sinh(x)}{cosh(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$




- 优点:
  - i. 比Sigmoid函数收敛速度更快。
  - ii. 相比Sigmoid函数,其输出以0为中心。
- 缺点:
  - i. 还是没有改变Sigmoid函数的最大问题——由于饱和性产生的梯度消失。

#### ReLU函数计算如下:

$$f(x) = max(0, x)$$



- ReLU是近几年非常受欢迎的激活函数。
- 当x<0时,ReLU硬饱和,而当x>0时,则不存在饱和问题。所以,ReLU能够在x>0时保持梯度不衰减,从而缓解梯度消失问题。这让我们能够直接以监督的方式训练深度神经网络,而无需依赖无监督的逐层预训练。
- 优点:
  - i. 相比起Sigmoid和tanh, ReLU(e.g. a factor of 6 in Krizhevsky et al.)在SGD中能够快速收敛。例如在下图的实验中,在一个四层的卷积神经网络中,实线代表了ReLU,虚线代表了tanh,ReLU比起tanh更快地到达了错误率0.25处。据称,这是因为它线性、非饱和的形式。



- 2. Sigmoid和tanh涉及了很多很expensive的操作(比如指数), ReLU可以更加简单的实现。
- 3. 有效缓解了梯度消失的问题。
- 4. 在没有无监督预训练的时候也能有较好的表现。

Neuron	MNIST	CIFAR10	NISTP	NORB
	With unsu	pervised pr	e-training	
Rectifier	1.20%	49.96%	32.86%	16.46%
Tanh	1.16%	50.79%	35.89%	17.66%
Softplus	1.17%	49.52%	33.27%	19.19%
И	ithout un	supervised p	ore-trainir	ıg
Rectifier	1.43%	50.86%	32.64%	16.40%
Tanh	1.57%	52.62%	36.46%	19.29%
Softplus	1.77%	53.20%	35.48%	17.68%

- 5. Relu会使一部分神经元的输出为0,这样就造成了网络的稀疏性,并且减少了参数的相互依存关系,缓解了过拟合问题的发生。
- 缺点:
  - i. 随着训练的进行,可能会出现神经元死亡,权重无法更新的情况。如果发生这种情况,那么流经神经元的梯度从这一点开始将永远是0。也就是说,ReLU神经元在训练中不可逆地死亡了。

#### LReLU、PReLU与RReLU

未研究,详情见参考

### 什么是饱和, 硬饱和

$$\lim_{n o +\infty} h'(x) = 0$$

时我们称之为右饱和。

$$\lim_{n\to\infty}h'(x)=0$$

当一个激活函数h(x)满足

时我们称之为左饱和。当一个激活函数,既满足左饱和又满足又饱和时,我们称之为饱和。

b.硬饱和与软饱和 对任意的x,如果存在常数c,当x>c时恒有 h'(x)=0则称其为右硬饱和,当x<c时恒 有h'(x)=0则称其为左硬饱和。若既满足左硬饱和,又满足右硬饱和,则称这种激活函数为硬饱和。但如果只有在极限状态下偏导数等于0的函数,称之为软饱和。

#### 如何选择正确的激活函数?

激活函数好或坏,不能凭感觉定论。然而,根据问题的性质,我们可以为神经网络更快更方便地收敛作出更好的选择。

- 用于分类器时, Sigmoid函数及其组合通常效果更好。
- 由于梯度消失问题,有时要避免使用sigmoid和tanh函数。
- ReLU函数是一个通用的激活函数,目前在大多数情况下使用。
- 如果神经网络中出现死神经元,那么PReLU函数就是最好的选择。
- ReLU函数只能在隐藏层中使用。(为什么)

做的时候,可以从ReLU函数开始,如果ReLU函数没有提供最优结果,再尝试其他激活函数。

# 代价函数

https://www.cnblogs.com/Belter/p/6653773.html 此处有比较好的阐述,暂未仔细研究

### 各种优化方法

http://www.sohu.com/a/149921578\_610300 此处有比较好思路,但时间不足未能仔细研究,后根据需要补上。一般都是采用梯度下降。梯度下降的幅度即使learning\_rate,幅度过大,则在接近最优解时难以收敛,幅度过小,则收敛速度过慢。真正的生产环节中,可以是先采取大的learning\_rate,再慢慢减小。

# **GAN**

#### https://www.youtube.com/watch?v=yYUN k36u5Q

生成-对抗网络的训练过程就是训练评估模型与生成模型。一边纠正评估模型,一边让评估模型指导生成模型的生成。详细地说,就是先让**初始生成模型**生成一组,再与样本数据合在一起让**初始判别模型**判断,并得到判断的准确性的评估。让这个评估作为反馈,进行BP,让生成模型和判别模型都反馈学习。



- 理解这25个概念, 你的「深度学习」才算入门
- 激活函数比较
- 各种激活函数比较
- The Activation Function in Deep Learning浅谈深度学习中的激活函数
- 如何选择激活函数