



Ad-hoc和命令执行模块

誉天教育

学习目标

- Ansible Ad-hoc简介
- 命令执行模块



- Ad-Hoc 是指ansible下临时执行的一条命令，对于复杂的命令会使用playbook。Ad-hoc的执行依赖于模块，ansible官方提供了大量的模块。如：command、raw、shell、file、cron等。
- 帮助查询：
 - # ansible-doc -l 查看所有模块
 - # ansible-doc -s module 查看某个模块的参数
 - # ansible-doc module 查看该模块更详细的信息

- 命令说明：

ansible 主机或组 -m 模块名 -a '模块参数' ansible参数

- ◆ 主机和组，是在/etc/ansible/hosts 里进行指定；
- ◆ 模块名，可以通过ansible-doc -l 查看目前安装的模块，默认不指定时，使用的是command模块，具体可以查看/etc/ansible/ansible.cfg 的 “#module_name = command ” 部分，默认模块可以在该配置文件中进行修改；
- ◆ 模块参数，可以通过 “ansible-doc 模块名” 查看具体的用法及后面的参数；
- ◆ ansible参数，可以通过ansible命令的帮助信息里查看到，这里有很多参数可以供选择，如是否需要输入密码、是否sudo等。

- 命令执行模块包含如下 四个模块：

- ◆ command模块：该模块通过-a跟上要执行的命令可以直接执行，不过命令里如果有带有如下字符部分则执行不成功 " "<", ">", "|", "&" ；
- ◆ shell 模块：用法基本和command一样，不过其是通过/bin/sh进行执行，所以shell模块可以执行任何命令，就像在本机执行一样；
- ◆ raw模块：用法和shell模块一样，也可以执行任意命令，就像在本机执行一样；和command、shell模块不同的是其没有chdir、creates、removes参数；
- ◆ script模块：将管理端的shell 在被管理主机上执行，其原理是先将shell 复制到远程主机，再在远程主机上执行。

- shell模块包含如下选项：
 - ◆ free_form：要执行的linux指令
 - ◆ chdir：在执行指令之前，先切换到该指定的目录，默认工作目录是远程主机的家目录。
 - ◆ creates：一个文件名，当该文件存在，则该命令不执行
 - ◆ removes：一个文件名，当该文件不存在，则该命令不执行

- chdir示例：

```
# ansible 192.168.1.1 -m command -a 'chdir=/tmp/test.txt touch test.file'
```

```
# ansible 192.168.1.1 -m shell -a 'chdir=/tmp/test.txt touch test2.file'
```

```
# ansible 192.168.1.1 -m raw -a 'chdir=/tmp touch test3.file'
```

说明：三个命令都会返回执行成功的状态。不过实际上只有前两个文件会被创建成功。使用raw模块的执行的结果文件事实上也被正常创建了，不过不是在chdir指定的目录，而是在当前执行用户的家目录

- creates与removes示例：

```
# ansible 192.168.1.1 -a 'creates=/tmp/server.txt uptime'
```

当/tmp/server.txt文件存在时，则不执行uptime指令

```
# ansible 192.168.1.1 -a 'removes=/tmp/server.txt uptime'
```

当/tmp/server.txt文件不存在时，则不执行uptime指令

- 示例：

要执行的脚本文件script.sh内容如下：

```
#/bin/bash
```

```
ifconfig
```

```
df -hT
```

执行ansible指令：

```
ansible 10.212.52.252 -m script -a 'script.sh'
```

说明： script模块的脚本文件在主控端，而不需要传到被控端。

- ✓ Ansible Ad-hoc简介
- ✓ 命令执行模块
- ✓ shell模块和script模块

