<u>=Q</u>


下载APP



17 | 划分土地(中):如何实现内存页面初始化?

2021-06-16 LMOS

《操作系统实战45讲》 课程介绍 >



讲述:陈晨

时长 14:18 大小 13.11M



你好,我是LMOS。

上节课,我们确定了用分页方式管理内存,并且一起动手设计了表示内存页、内存区相关的内存管理数据结构。不过,虽然内存管理相关的数据结构已经定义好了,但是我们还没有在内存中建立对应的**实例变量**。

我们都知道,在代码中实际操作的数据结构必须在内存中有相应的变量,这节课我们就去建立对应的实例变量,并初始化它们。

初始化

前面的课里,我们在 hal 层初始化中,初始化了从二级引导器中获取的内存布局信息,也就是那个 e820map_t 数组,并把这个数组转换成了 phymmarge_t 结构数组,还对它做了排序。

但是,我们 Cosmos 物理内存管理器剩下的部分还没有完成初始化,下面我们就去实现它。

Cosmos 的物理内存管理器,我们依然要放在 Cosmos 的 hal 层。

因为物理内存还和硬件平台相关,所以我们要在 cosmos/hal/x86/ 目录下建立一个 memmgrinit.c 文件,在这个文件中写入一个 Cosmos 物理内存管理器初始化的大总管 ——init memmgr 函数,并在 init halmm 函数中调用它,代码如下所示。

```
■ 复制代码
1 //cosmos/hal/x86/halmm.c中
2 //hal层的内存初始化函数
3 void init_halmm()
      init_phymmarge();
      init_memmgr();
6
7
      return;
8 }
9 //Cosmos物理内存管理器初始化
10 void init_memmgr()
11 {
      //初始化内存页结构msadsc_t
12
      //初始化内存区结构memarea t
13
      return;
14
15 }
```

根据前面我们对内存管理相关数据结构的设计,你应该不难想到,在 init_memmgr 函数中应该要完成**内存页结构 msadsc_t 和内存区结构 memarea_t 的初始化**,下面就分别搞定这两件事。

内存页结构初始化

内存页结构的初始化,其实就是初始化 msadsc_t 结构对应的变量。因为一个 msadsc_t 结构体变量代表一个物理内存页,而物理内存由多个页组成,所以最终会形成一个 msadsc t 结构体数组。

这会让我们的工作变得简单,我们只需要找一个内存地址,作为 msadsc_t 结构体数组的 开始地址,当然这个内存地址必须是可用的,而且之后内存空间足以存放 msadsc_t 结构 体数组。

然后,我们要扫描 phymmarge_t 结构体数组中的信息,只要它的类型是可用内存,就建立一个 msadsc t 结构体,并把其中的开始地址作为第一个页面地址。

接着,要给这个开始地址加上 0x1000,如此循环,直到其结束地址。

当这个 phymmarge_t 结构体的地址区间,它对应的所有 msadsc_t 结构体都建立完成之后,就开始下一个 phymmarge_t 结构体。依次类推,最后,我们就能建好所有可用物理内存页面对应的 msadsc_t 结构体。

下面,我们去 cosmos/hal/x86/ 目录下建立一个 msadsc.c 文件。在这里写下完成这些功能的代码,如下所示。

```
■ 复制代码
void write_one_msadsc(msadsc_t *msap, u64_t phyadr)
2 {
3
       //对msadsc_t结构做基本的初始化,比如链表、锁、标志位
      msadsc_t_init(msap);
4
      //这是把一个64位的变量地址转换成phyadrflgs_t*类型方便取得其中的地址位段
       phyadrflgs_t *tmp = (phyadrflgs_t *)(&phyadr);
6
7
       //把页的物理地址写入到msadsc_t结构中
8
      msap->md_phyadrs.paf_padrs = tmp->paf_padrs;
9
       return;
10 }
11
12 u64_t init_msadsc_core(machbstart_t *mbsp, msadsc_t *msavstart, u64_t msanr)
13
       //获取phymmarge_t结构数组开始地址
14
       phymmarge_t *pmagep = (phymmarge_t *)phyadr_to_viradr((adr_t)mbsp->mb_e820
15
      u64_t mdindx = 0;
16
17
       //扫描phymmarge_t结构数组
       for (u64_t i = 0; i < mbsp->mb_e820exnr; i++)
18
19
          //判断phymmarge_t结构的类型是不是可用内存
20
          if (PMR_T_OSAPUSERRAM == pmagep[i].pmr_type)
21
22
              //遍历phymmarge_t结构的地址区间
23
              for (u64_t start = pmagep[i].pmr_saddr; start < pmagep[i].pmr_end;</pre>
24
25
                  //每次加上4KB-1比较是否小于等于phymmarge_t结构的结束地址
26
```

```
27
                   if ((start + 4096 - 1) <= pmagep[i].pmr_end)</pre>
28
                   {
29
                       //与当前地址为参数写入第mdindx个msadsc结构
                       write_one_msadsc(&msavstart[mdindx], start);
30
31
                       mdindx++;
32
                   }
33
               }
34
           }
35
36
       return mdindx;
37 }
38
39
  void init_msadsc()
40
41
       u64_t coremdnr = 0, msadscnr = 0;
       msadsc_t *msadscvp = NULL;
42
       machbstart_t *mbsp = &kmachbsp;
43
       //计算msadsc_t结构数组的开始地址和数组元素个数
45
       if (ret_msadsc_vadrandsz(mbsp, &msadscvp, &msadscnr) == FALSE)
46
47
           system_error("init_msadsc ret_msadsc_vadrandsz err\n");
48
49
       //开始真正初始化msadsc_t结构数组
50
       coremdnr = init_msadsc_core(mbsp, msadscvp, msadscnr);
51
       if (coremdnr != msadscnr)
52
       {
           system_error("init_msadsc init_msadsc_core err\n");
54
55
       //将msadsc_t结构数组的开始的物理地址写入kmachbsp结构中
56
       mbsp->mb_memmappadr = viradr_to_phyadr((adr_t)msadscvp);
       //将msadsc_t结构数组的元素个数写入kmachbsp结构中
57
58
       mbsp->mb_memmapnr = coremdnr;
59
       //将msadsc_t结构数组的大小写入kmachbsp结构中
       mbsp->mb_memmapsz = coremdnr * sizeof(msadsc_t);
60
       //计算下一个空闲内存的开始地址
62
       mbsp->mb_nextwtpadr = PAGE_ALIGN(mbsp->mb_memmappadr + mbsp->mb_memmapsz);
       return;
63
64 }
```

上面的代码量很少,逻辑也很简单,再配合注释,相信你看得懂。其中的 ret_msadsc_vadrandsz 函数也是遍历 phymmarge_t 结构数组,计算出有多大的可用内存空间,可以分成多少个页面,需要多少个 msadsc_t 结构。

内存区结构初始化

前面我们将整个物理地址空间在逻辑上分成了三个区,分别是:硬件区、内核区、用户区,这就要求我们要在内存中建立三个 memarea t 结构体的实例变量。

就像建立 msadsc_t 结构数组一样,我们只需要在内存中找个空闲空间,存放这三个 memarea_t 结构体就行。相比建立 msadsc_t 结构数组这更为简单,因为 memarea_t 结构体是顶层结构,并不依赖其它数据结构,只是对其本身进行初始化就好了。

但是由于它自身包含了其它数据结构,在初始化它时,要对其中的其它数据结构进行初始化,所以要小心一些。

下面我们去 cosmos/hal/x86/ 目录下建立一个 memarea.c 文件,写下完成这些功能的代码,如下所示。

```
■ 复制代码
 void bafhlst_t_init(bafhlst_t *initp, u32_t stus, uint_t oder, uint_t oderpnr)
2
  {
 3
       //初始化bafhlst_t结构体的基本数据
       knl_spinlock_init(&initp->af_lock);
 4
       initp->af_stus = stus;
       initp->af_oder = oder;
 6
 7
       initp->af_oderpnr = oderpnr;
       initp->af_fobjnr = 0;
9
       initp->af_mobjnr = 0;
       initp->af_alcindx = 0;
10
       initp->af_freindx = 0;
       list_init(&initp->af_frelst);
12
       list_init(&initp->af_alclst);
13
       list_init(&initp->af_ovelst);
15
       return;
16 }
17
  void memdivmer_t_init(memdivmer_t *initp)
18
19
20
       //初始化medivmer_t结构体的基本数据
       knl_spinlock_init(&initp->dm_lock);
21
22
       initp->dm_stus = 0;
23
       initp->dm_divnr = 0;
       initp->dm_mernr = 0;
24
25
       //循环初始化memdivmer_t结构体中dm_mdmlielst数组中的每个bafhlst_t结构的基本数据
26
       for (uint_t li = 0; li < MDIVMER_ARR_LMAX; li++)</pre>
27
           bafhlst_t_init(&initp->dm_mdmlielst[li], BAFH_STUS_DIVM, li, (1UL << l</pre>
28
29
       bafhlst_t_init(&initp->dm_onemsalst, BAFH_STUS_ONEM, 0, 1UL);
30
31
       return;
32 }
33
34 void memarea_t_init(memarea_t *initp)
35
```

```
//初始化memarea_t结构体的基本数据
37
       list_init(&initp->ma_list);
38
       knl_spinlock_init(&initp->ma_lock);
39
       initp->ma_stus = 0;
40
       initp->ma_flgs = 0;
41
       initp->ma_type = MA_TYPE_INIT;
42
       initp->ma_maxpages = 0;
43
       initp->ma_allocpages = 0;
44
       initp->ma_freepages = 0;
45
       initp->ma_resvpages = 0;
46
       initp->ma_horizline = 0;
47
       initp->ma_logicstart = 0;
48
       initp->ma_logicend = 0;
49
       initp->ma_logicsz = 0;
       //初始化memarea_t结构体中的memdivmer_t结构体
51
       memdivmer_t_init(&initp->ma_mdmdata);
52
       initp->ma_privp = NULL;
53
       return:
54 }
55
56 bool_t init_memarea_core(machbstart_t *mbsp)
57 {
58
       //获取memarea_t结构开始地址
59
       u64_t phymarea = mbsp->mb_nextwtpadr;
60
       //检查内存空间够不够放下MEMAREA_MAX个memarea_t结构实例变量
61
       if (initchkadr_is_ok(mbsp, phymarea, (sizeof(memarea_t) * MEMAREA_MAX)) !=
62
       {
63
           return FALSE;
64
65
       memarea_t *virmarea = (memarea_t *)phyadr_to_viradr((adr_t)phymarea);
       for (uint_t mai = 0; mai < MEMAREA_MAX; mai++)</pre>
66
67
           //循环初始化每个memarea_t结构实例变量
68
           memarea_t_init(&virmarea[mai]);
69
70
       //设置硬件区的类型和空间大小
71
       virmarea[0].ma_type = MA_TYPE_HWAD;
72
       virmarea[0].ma_logicstart = MA_HWAD_LSTART;
73
       virmarea[0].ma_logicend = MA_HWAD_LEND;
74
       virmarea[0].ma_logicsz = MA_HWAD_LSZ;
       //设置内核区的类型和空间大小
75
       virmarea[1].ma_type = MA_TYPE_KRNL;
76
77
       virmarea[1].ma_logicstart = MA_KRNL_LSTART;
78
       virmarea[1].ma_logicend = MA_KRNL_LEND;
79
       virmarea[1].ma_logicsz = MA_KRNL_LSZ;
80
       //设置应用区的类型和空间大小
       virmarea[2].ma_type = MA_TYPE_PROC;
81
82
       virmarea[2].ma_logicstart = MA_PROC_LSTART;
83
       virmarea[2].ma_logicend = MA_PROC_LEND;
       virmarea[2].ma_logicsz = MA_PROC_LSZ;
84
85
       //将memarea t结构的开始的物理地址写入kmachbsp结构中
86
       mbsp->mb_memznpadr = phymarea;
       //将memarea_t结构的个数写入kmachbsp结构中
```

```
mbsp->mb_memznnr = MEMAREA_MAX;
        //将所有memarea_t结构的大小写入kmachbsp结构中
89
        mbsp->mb_memznsz = sizeof(memarea_t) * MEMAREA_MAX;
90
        //计算下一个空闲内存的开始地址
91
92
        mbsp->mb_nextwtpadr = PAGE_ALIGN(phymarea + sizeof(memarea_t) * MEMAREA_MA
93
        return TRUE;
94 }
95 //初始化内存区
96 void init_memarea()
97 {
98
        //真正初始化内存区
99
        if (init_memarea_core(&kmachbsp) == FALSE)
100
            system_error("init_memarea_core fail");
101
102
103
        return;
104
```

由于这些数据结构很大,所以代码有点长,但是重要的代码我都做了详细注释。

在 init_memarea_core 函数的开始,我们调用了 memarea_t_init 函数,对 MEMAREA_MAX 个 memarea_t 结构进行了基本的初始化。

然后,在 memarea_t_init 函数中又调用了 memdivmer_t_init 函数,而在 memdivmer_t_init 函数中又调用了 bafhlst_t_init 函数,这保证了那些被包含的数据结构 得到了初始化。

最后,我们给三个区分别设置了类型和地址空间。

处理初始内存占用问题

我们初始化了内存页和内存区对应的数据结构,已经可以组织好内存页面了。现在看似已经万事俱备了,其实这有个重大的问题,你知道是什么吗?我给你分析一下。

目前我们的内存中已经有很多数据了,有 Cosmos 内核本身的执行文件,有字体文件,有 MMU 页表,有打包的内核映像文件,还有刚刚建立的内存页和内存区的数据结构,这些 数据都要占用实际的物理内存。

再回头看看我们建立内存页结构 msadsc_t , 所有的都是空闲状态 , 而它们每一个都表示一个实际的物理内存页。

假如在这种情况下,对调用内存分配接口进行内存分配,它按既定的分配算法查找空闲的 msadsc_t 结构,那它一定会找到内核占用的内存页所对应的 msadsc_t 结构,并把这个 内存页分配出去,然后得到这个页面的程序对其进行改写。这样内核数据就会被覆盖,这 种情况是我们绝对不能允许的。

所以,我们要把这些已经占用的内存页面所对应的 msadsc_t 结构标记出来,标记成**已分配**,这样内存分配算法就不会找到它们了。

要解决这个问题,我们只要给出被占用内存的起始地址和结束地址,然后从起始地址开始查找对应的 msadsc t 结构,再把它标记为已经分配,最后直到查找到结束地址为止。

下面我们在 msadsc.c 文件中来实现这个方案, 代码如下。

```
■ 复制代码
 1 //搜索一段内存地址空间所对应的msadsc_t结构
 2 u64_t search_segment_occupymsadsc(msadsc_t *msastart, u64_t msanr, u64_t ocpys
3 {
 4
       u64_t mphyadr = 0, fsmsnr = 0;
       msadsc_t *fstatmp = NULL;
       for (u64_t mnr = 0; mnr < msanr; mnr++)</pre>
 6
 7
           if ((msastart[mnr].md_phyadrs.paf_padrs << PSHRSIZE) == ocpystat)</pre>
8
9
           {
               //找出开始地址对应的第一个msadsc_t结构,就跳转到step1
10
               fstatmp = &msastart[mnr];
11
12
               goto step1;
13
14
       }
   step1:
15
16
       fsmsnr = 0;
       if (NULL == fstatmp)
17
18
19
           return 0;
20
       for (u64_t tmpadr = ocpystat; tmpadr < ocpyend; tmpadr += PAGESIZE, fsmsnr</pre>
21
22
23
           //从开始地址对应的第一个msadsc_t结构开始设置,直到结束地址对应的最后一个masdsc_ti
           mphyadr = fstatmp[fsmsnr].md_phyadrs.paf_padrs << PSHRSIZE;</pre>
24
           if (mphyadr != tmpadr)
25
26
27
               return 0;
28
           if (MF_MOCTY_FREE != fstatmp[fsmsnr].md_indxflgs.mf_mocty ||
29
               0 != fstatmp[fsmsnr].md_indxflgs.mf_uindx ||
30
               PAF_NO_ALLOC != fstatmp[fsmsnr].md_phyadrs.paf_alloc)
```

```
32
           {
33
               return 0;
34
           }
           //设置msadsc_t结构为已经分配,已经分配给内核
35
36
           fstatmp[fsmsnr].md_indxflgs.mf_mocty = MF_MOCTY_KRNL;
37
           fstatmp[fsmsnr].md_indxflgs.mf_uindx++;
38
           fstatmp[fsmsnr].md_phyadrs.paf_alloc = PAF_ALLOC;
39
40
       //进行一些数据的正确性检查
41
       u64_t ocpysz = ocpyend - ocpystat;
42
       if ((ocpysz & 0xfff) != 0)
43
44
           if (((ocpysz >> PSHRSIZE) + 1) != fsmsnr)
45
           {
46
               return 0;
47
           }
48
           return fsmsnr;
49
       if ((ocpysz >> PSHRSIZE) != fsmsnr)
50
51
           return 0;
53
54
       return fsmsnr;
55 }
56
57
58 bool_t search_krloccupymsadsc_core(machbstart_t *mbsp)
59
60
       u64_t retschmnr = 0;
61
       msadsc_t *msadstat = (msadsc_t *)phyadr_to_viradr((adr_t)mbsp->mb_memmappa
62
       u64_t msanr = mbsp->mb_memmapnr;
63
       //搜索BIOS中断表占用的内存页所对应msadsc_t结构
64
       retschmnr = search_segment_occupymsadsc(msadstat, msanr, 0, 0x1000);
       if (0 == retschmnr)
65
66
       {
67
           return FALSE;
68
       //搜索内核栈占用的内存页所对应msadsc_t结构
69
70
       retschmnr = search_segment_occupymsadsc(msadstat, msanr, mbsp->mb_krlinits
71
       if (0 == retschmnr)
72
       {
73
           return FALSE;
74
75
       //搜索内核占用的内存页所对应msadsc_t结构
76
       retschmnr = search_segment_occupymsadsc(msadstat, msanr, mbsp->mb_krlimgpa
       if (0 == retschmnr)
77
78
       {
79
           return FALSE;
80
81
       //搜索内核映像文件占用的内存页所对应msadsc_t结构
82
       retschmnr = search_segment_occupymsadsc(msadstat, msanr, mbsp->mb_imgpadr,
       if (0 == retschmnr)
```

```
85
           return FALSE;
86
       return TRUE;
88 }
   //初始化搜索内核占用的内存页面
90 void init_search_krloccupymm(machbstart_t *mbsp)
91 {
92
       //实际初始化搜索内核占用的内存页面
93
       if (search_krloccupymsadsc_core(mbsp) == FALSE)
94
           system_error("search_krloccupymsadsc_core fail\n");
96
97
       return;
98 }
```

这三个函数逻辑很简单,由 init_search_krloccupymm 函数入口, search_krloccupymsadsc_core 函数驱动,由 search_segment_occupymsadsc 函数完成实际的工作。

由于初始化阶段各种数据占用的开始、结束地址和大小,这些信息都保存在 machbstart_t 类型的 kmachbsp 变量中,所以函数与 machbstart_t 类型的指针为参数。

其实 phymmarge_t、msadsc_t、memarea_t 这些结构的实例变量和 MMU 页表,它们 所占用的内存空间已经涵盖在了内核自身占用的内存空间。

好了,这个问题我们已经完美解决,只要在初始化内存页结构和内存区结构之后调用 init search krloccupymm 函数即可。

合并内存页到内存区

我们做了这么多前期工作,依然没有让内存页和内存区联系起来,即让 msadsc_t 结构挂载到内存区对应的数组中。只有这样,我们才能提高内存管理器的分配速度。

让我们来着手干这件事情,这件事情有点复杂,但是我给你梳理以后就会清晰很多。整体上可以分成两步。

1. 确定内存页属于哪个区,即标定一系列 msadsc t 结构是属于哪个 memarea t 结构的。

2.**把特定的内存页合并**,然后挂载到特定的内存区下的 memdivmer_t 结构中的 dm mdmlielst 数组中。

我们先来做第一件事,这件事比较简单,我们只要遍历每个 memarea_t 结构,遍历过程中根据特定的 memarea_t 结构,然后去扫描整个 msadsc_t 结构数组,最后依次对比 msadsc_t 的物理地址,看它是否落在 memarea_t 结构的地址区间中。

如果是,就把这个 memarea_t 结构的类型值写入 msadsc_t 结构中,这样就一个一个打上了标签,遍历 memarea_t 结构结束之后,每个 msadsc_t 结构就只归属于某一个 memarea t 结构了。

我们在 memarea.c 文件中写几个函数,来实现前面这个步骤,代码如下所示。

```
■ 复制代码
 1 //给msadsc_t结构打上标签
 2 uint_t merlove_setallmarflgs_onmemarea(memarea_t *mareap, msadsc_t *mstat, uin
3 {
 4
       u32_t muindx = 0;
       msadflgs_t *mdfp = NULL;
       //获取内存区类型
 6
 7
       switch (mareap->ma_type){
       case MA_TYPE_HWAD:
           muindx = MF_MARTY_HWD << 5;//硬件区标签
9
           mdfp = (msadflgs_t *)(&muindx);
10
           break:
11
12
       case MA_TYPE_KRNL:
13
           muindx = MF_MARTY_KRL << 5;//内核区标签
14
           mdfp = (msadflgs_t *)(&muindx);
           break;
15
       case MA TYPE PROC:
16
           muindx = MF_MARTY_PRC << 5;//应用区标签
17
           mdfp = (msadflgs_t *)(&muindx);
18
19
           break;
20
21
       u64_t phyadr = 0;
22
       uint_t retnr = 0;
23
       //扫描所有的msadsc_t结构
       for (uint_t mix = 0; mix < msanr; mix++)</pre>
24
25
           if (MF_MARTY_INIT == mstat[mix].md_indxflgs.mf_marty)
26
               //获取msadsc_t结构对应的地址
27
               phyadr = mstat[mix].md_phyadrs.paf_padrs << PSHRSIZE;</pre>
28
29
               //和内存区的地址区间比较
30
               if (phyadr >= mareap->ma_logicstart && ((phyadr + PAGESIZE) - 1) <</pre>
```

```
32
                   //设置msadsc_t结构的标签
                   mstat[mix].md_indxflgs.mf_marty = mdfp->mf_marty;
33
34
                   retnr++;
35
               }
36
           }
37
38
       return retnr;
39
   }
40
41
   bool_t merlove_mem_core(machbstart_t *mbsp)
42
   {
       //获取msadsc_t结构的首地址
43
44
       msadsc_t *mstatp = (msadsc_t *)phyadr_to_viradr((adr_t)mbsp->mb_memmappadr
45
       //获取msadsc_t结构的个数
46
       uint_t msanr = (uint_t)mbsp->mb_memmapnr, maxp = 0;
47
       //获取memarea_t结构的首地址
48
       memarea_t *marea = (memarea_t *)phyadr_to_viradr((adr_t)mbsp->mb_memznpadr
       uint_t sretf = ~0UL, tretf = ~0UL;
49
50
       //遍历每个memarea_t结构
51
       for (uint_t mi = 0; mi < (uint_t)mbsp->mb_memznnr; mi++)
       {
53
           //针对其中一个memarea_t结构给msadsc_t结构打上标签
54
           sretf = merlove_setallmarflgs_onmemarea(&marea[mi], mstatp, msanr);
55
           if ((~OUL) == sretf)
56
57
               return FALSE;
58
           }
59
60
        //遍历每个memarea_t结构
61
       for (uint_t maidx = 0; maidx < (uint_t)mbsp->mb_memznnr; maidx++)
62
63
           //针对其中一个memarea_t结构对msadsc_t结构进行合并
64
           if (merlove_mem_onmemarea(&marea[maidx], mstatp, msanr) == FALSE)
65
               return FALSE;
67
68
           maxp += marea[maidx].ma_maxpages;
70
       return TRUE;
71 }
72 //初始化页面合并
73 void init_merlove_mem()
74 {
75
       if (merlove_mem_core(&kmachbsp) == FALSE)
76
       {
77
           system_error("merlove_mem_core fail\n");
78
79
       return;
80 }
```

我们一下子写了三个函数,它们的作用且听我——道来。从 init_merlove_mem 函数开始,但是它并不实际干活,作为入口函数,它调用的 merlove_mem_core 函数才是真正干活的。

这个 merlove_mem_core 函数有两个遍历内存区,第一次遍历是为了完成上述第一步:确定内存页属于哪个区。

当确定内存页属于哪个区之后,就来到了第二次遍历 memarea_t 结构,合并其中的 msadsc_t 结构,并把它们挂载到其中的 memdivmer_t 结构下的 dm_mdmlielst 数组中。

这个操作就稍微有点复杂了。第一,它要保证其中所有的 msadsc_t 结构挂载到 dm_mdmlielst 数组中合适的 bafhlst_t 结构中。

第二,它要保证多个 msadsc t 结构有最大的连续性。

举个例子,比如一个内存区中有 12 个页面,其中 10 个页面是连续的地址为 0 ~ 0x9000,还有两个页面其中一个地址为 0xb000,另一个地址为 0xe000。

这样的情况下,需要多个页面保持最大的连续性,还有在 m_mdmlielst 数组中找到合适的 bafhlst_t 结构。

那么: 0~0x7000 这 8 个页面就要挂载到 m_mdmlielst 数组中第 3 个 bafhlst_t 结构中; 0x8000~0x9000 这 2 个页面要挂载到 m_mdmlielst 数组中第 1 个 bafhlst_t 结构中, 而 0xb000 和 0xe000 这 2 个页面都要挂载到 m_mdmlielst 数组中第 0 个 bafhlst_t 结构中。

从上述代码可以看出,遍历每个内存区,然后针对其中每一个内存区进行 msadsc_t 结构的合并操作,完成这个操作的是 merlove_mem_onmemarea, 我们这就去写好这个函数, 代码如下所示。

```
□ 复制代码

1 bool_t continumsadsc_add_bafhlst(memarea_t *mareap, bafhlst_t *bafhp, msadsc_t

2 {

3 fstat->md_indxflgs.mf_olkty = MF_OLKTY_ODER;

4 //开始的msadsc_t结构指向最后的msadsc_t结构
```

```
fstat->md odlink = fend;
       fend->md_indxflgs.mf_olkty = MF_OLKTY_BAFH;
6
       //最后的msadsc_t结构指向它属于的bafhlst_t结构
7
       fend->md_odlink = bafhp;
9
       //把多个地址连续的msadsc_t结构的的开始的那个msadsc_t结构挂载到bafhlst_t结构的af_fr
10
       list_add(&fstat->md_list, &bafhp->af_frelst);
11
       //更新bafhlst_t的统计数据
12
       bafhp->af_fobjnr++;
13
       bafhp->af_mobjnr++;
14
       //更新内存区的统计数据
15
       mareap->ma_maxpages += fmnr;
       mareap->ma_freepages += fmnr;
17
       mareap->ma_allmsadscnr += fmnr;
18
       return TRUE;
19 }
20
21
  bool_t continumsadsc_mareabafh_core(memarea_t *mareap, msadsc_t **rfstat, msad
22
23
       uint_t retval = *rfmnr, tmpmnr = 0;
24
       msadsc_t *mstat = *rfstat, *mend = *rfend;
25
       //根据地址连续的msadsc_t结构的数量查找合适bafhlst_t结构
26
       bafhlst_t *bafhp = find_continumsa_inbafhlst(mareap, retval);
       //判断bafhlst_t结构状态和类型对不对
27
28
       if ((BAFH_STUS_DIVP == bafhp->af_stus || BAFH_STUS_DIVM == bafhp->af_stus)
29
30
           //看地址连续的msadsc_t结构的数量是不是正好是bafhp->af_oderpnr
31
           tmpmnr = retval - bafhp->af_oderpnr;
32
           //根据地址连续的msadsc_t结构挂载到bafhlst_t结构中
33
           if (continumsadsc_add_bafhlst(mareap, bafhp, mstat, &mstat[bafhp->af_o
34
           {
35
               return FALSE;
36
           //如果地址连续的msadsc_t结构的数量正好是bafhp->af_oderpnr则完成,否则返回再次进
37
           if (tmpmnr == 0)
38
           {
40
               *rfmnr = tmpmnr;
               *rfend = NULL;
41
               return TRUE;
42
43
           //挂载bafhp->af_oderpnr地址连续的msadsc_t结构到bafhlst_t中
44
           *rfstat = &mstat[bafhp->af_oderpnr];
45
46
           //还剩多少个地址连续的msadsc_t结构
           *rfmnr = tmpmnr;
47
48
           return TRUE;
49
50
       return FALSE;
51 }
52
53 bool_t merlove_continumsadsc_mareabafh(memarea_t *mareap, msadsc_t *mstat, msa
54
  {
55
       uint_t mnridx = mnr;
       msadsc_t *fstat = mstat, *fend = mend;
```

```
//如果mnridx > 0并且NULL != fend就循环调用continumsadsc_mareabafh_core函数,而
58
        for (; (mnridx > 0 && NULL != fend);)
59
        //为一段地址连续的msadsc_t结构寻找合适m_mdmlielst数组中的bafhlst_t结构
60
            continumsadsc_mareabafh_core(mareap, &fstat, &fend, &mnridx)
61
62
63
        return TRUE;
64 }
65
66
    bool_t merlove_scan_continumsadsc(memarea_t *mareap, msadsc_t *fmstat, uint_t
67
68
                                            msadsc_t **retmsastatp, msadsc_t **re
69
   {
70
        u32_t muindx = 0;
71
        msadflgs_t *mdfp = NULL;
72
73
        msadsc_t *msastat = fmstat;
        uint_t retfindmnr = 0;
74
        bool_t rets = FALSE;
75
76
        uint_t tmidx = *fntmsanr;
77
        //从外层函数的fntmnr变量开始遍历所有msadsc_t结构
78
        for (; tmidx < fmsanr; tmidx++)</pre>
79
80
        //一个msadsc_t结构是否属于这个内存区,是否空闲
            if (msastat[tmidx].md_indxflgs.mf_marty == mdfp->mf_marty &&
81
82
                0 == msastat[tmidx].md_indxflgs.mf_uindx &&
83
                MF_MOCTY_FREE == msastat[tmidx].md_indxflgs.mf_mocty &&
84
                PAF_NO_ALLOC == msastat[tmidx].md_phyadrs.paf_alloc)
85
86
            //返回从这个msadsc_t结构开始到下一个非空闲、地址非连续的msadsc_t结构对应的msads。
87
                rets = scan_len_msadsc(&msastat[tmidx], mdfp, fmsanr, &retfindmnr)
88
                //下一轮开始的msadsc_t结构索引
89
                *fntmsanr = tmidx + retfindmnr + 1;
                //当前地址连续msadsc t结构的开始地址
90
                *retmsastatp = &msastat[tmidx];
91
92
                //当前地址连续msadsc_t结构的结束地址
                *retmsaendp = &msastat[tmidx + retfindmnr];
93
                //当前有多少个地址连续msadsc_t结构
95
                *retfmnr = retfindmnr + 1;
96
                return TRUE;
97
            }
98
99
        return FALSE;
100
   }
101
102
   bool_t merlove_mem_onmemarea(memarea_t *mareap, msadsc_t *mstat, uint_t msanr)
103
104
        msadsc_t *retstatmsap = NULL, *retendmsap = NULL, *fntmsap = mstat;
105
        uint_t retfindmnr = 0;
106
        uint t fntmnr = 0;
107
        bool_t retscan = FALSE;
108
```

```
109
        for (; fntmnr < msanr;)</pre>
110
           //获取最多且地址连续的msadsc_t结构体的开始、结束地址、一共多少个msadsc_t结构体,
111
           retscan = merlove_scan_continumsadsc(mareap, fntmsap, &fntmnr, msanr,
112
           if (NULL != retstatmsap && NULL != retendmsap)
113
114
           //把一组连续的msadsc_t结构体挂载到合适的m_mdmlielst数组中的bafhlst_t结构中
115
116
           merlove_continumsadsc_mareabafh(mareap, retstatmsap, retendmsap, retfi
117
118
        }
119
        return TRUE;
120 }
```

为了节约篇幅,我删除了大量检查错误的代码,你可以在我提供的 ❷源代码里自行查看。

上述代码中,整体上分为两步。

第一步,通过 merlove_scan_continumsadsc 函数,返回最多且地址连续的 msadsc_t 结构体的开始、结束地址、一共多少个 msadsc_t 结构体,下一轮开始的 msadsc_t 结构体 的索引号。

第二步,根据第一步获取的信息调用 merlove_continumsadsc_mareabafh 函数,把第一步返回那一组连续的 msadsc_t 结构体,挂载到合适的 m_mdmlielst 数组中的 bafhlst_t 结构中。详细的逻辑已经在注释中说明。

好,内存页已经按照规定的方式组织起来了,这表示物理内存管理器的初始化工作已经进入尾声。

初始化汇总

别急!先别急着写内存分配相关的代码。到目前为止,我们一起写了这么多的内存初始化相关的代码,但是我们没有调用它们。

根据前面内存管理数据结构的关系,很显然,**它们的调用次序很重要,谁先谁后都有严格的规定,这关乎内存管理初始化的成败。**所以,现在我们就在先前的 init_memmgr 函数中去调用它们,代码如下所示。

■ 复制代码

```
2 {
3
      //初始化内存页结构
4
       init_msadsc();
      //初始化内存区结构
6
      init_memarea();
7
       //处理内存占用
      init_search_krloccupymm(&kmachbsp);
      //合并内存页到内存区中
9
10
       init_merlove_mem();
11
      init_memmgrob();
12
       return;
13 }
```

上述代码中, init_msadsc、init_memarea 函数是可以交换次序的, 它们俩互不影响, 但它们俩必须最先开始调用, 而后面的函数要依赖它们生成的数据结构。

但是 init_search_krloccupymm 函数必须要在 init_merlove_mem 函数之前被调用,因为 init merlove mem 函数在合并页面时,必须先知道哪些页面被占用了。

等一等, init_memmgrob 是什么函数, 这个我们还没写呢。下面我们就来现实它。

不知道你发现没有,我们的 phymmarge_t 结构体的地址和数量、msadsc_t 结构体的地址和数据、memarea_t 结构体的地址和数量都保存在了 kmachbsp 变量中,这个变量其实不是用来管理内存的,而且它里面放的是**物理地址**。

但内核使用的是虚拟地址,每次都要转换极不方便,所以我们要设计一个专用的数据结构,用于内存管理。我们来定义一下这个结构,代码如下。

```
■ 复制代码
1 //cosmos/include/halinc/halglobal.c
2 HAL_DEFGLOB_VARIABLE(memmgrob_t,memmgrob);
4 typedef struct s_MEMMGROB
5 {
      list_h_t mo_list;
7
      spinlock_t mo_lock;
                                //保护自身自旋锁
                                //状态
      uint_t mo_stus;
9
      uint_t mo_flgs;
                                //标志
10
                                //内存大小
      u64_t mo_memsz;
11
      u64_t mo_maxpages;
                                //内存最大页面数
12
      u64_t mo_freepages;
                                //内存最大空闲页面数
13
                                //内存最大分配页面数
      u64_t mo_alocpages;
```

```
u64_t mo_resvpages;
                                   //内存保留页面数
15
       u64_t mo_horizline;
                                   //内存分配水位线
16
       phymmarge_t* mo_pmagestat; //内存空间布局结构指针
17
       u64_t mo_pmagenr;
18
       msadsc_t* mo_msadscstat;
                                  //内存页面结构指针
19
       u64_t mo_msanr;
20
       memarea_t* mo_mareastat;
                                   //内存区结构指针
21
       u64_t mo_mareanr;
22
   }memmgrob_t;
23
   //cosmos/hal/x86/memmgrinit.c
24
25
26
  void memmgrob_t_init(memmgrob_t *initp)
27
   {
28
       list_init(&initp->mo_list);
29
       knl_spinlock_init(&initp->mo_lock);
30
       initp->mo_stus = 0;
31
       initp->mo_flgs = 0;
32
       initp->mo_memsz = 0;
33
       initp->mo_maxpages = 0;
34
       initp->mo_freepages = 0;
35
       initp->mo_alocpages = 0;
36
       initp->mo_resvpages = 0;
37
       initp->mo_horizline = 0;
38
       initp->mo_pmagestat = NULL;
39
       initp->mo_pmagenr = 0;
       initp->mo_msadscstat = NULL;
41
       initp->mo_msanr = 0;
42
       initp->mo_mareastat = NULL;
43
       initp->mo_mareanr = 0;
44
       return;
45
  }
46
   void init_memmgrob()
47
48
49
       machbstart_t *mbsp = &kmachbsp;
       memmgrob_t *mobp = &memmgrob;
50
       memmgrob_t_init(mobp);
51
52
       mobp->mo_pmagestat = (phymmarge_t *)phyadr_to_viradr((adr_t)mbsp->mb_e820e
53
       mobp->mo_pmagenr = mbsp->mb_e820exnr;
       mobp->mo_msadscstat = (msadsc_t *)phyadr_to_viradr((adr_t)mbsp->mb_memmapp
55
       mobp->mo_msanr = mbsp->mb_memmapnr;
       mobp->mo_mareastat = (memarea_t *)phyadr_to_viradr((adr_t)mbsp->mb_memznpa
56
57
       mobp->mo_mareanr = mbsp->mb_memznnr;
58
       mobp->mo_memsz = mbsp->mb_memmapnr << PSHRSIZE;</pre>
59
       mobp->mo_maxpages = mbsp->mb_memmapnr;
60
       uint_t aidx = 0;
       for (uint_t i = 0; i < mobp->mo_msanr; i++)
61
62
63
           if (1 == mobp->mo_msadscstat[i].md_indxflgs.mf_uindx &&
64
               MF_MOCTY_KRNL == mobp->mo_msadscstat[i].md_indxflgs.mf_mocty &&
               PAF_ALLOC == mobp->mo_msadscstat[i].md_phyadrs.paf_alloc)
```

```
66  {
67      aidx++;
68      }
69      }
70      mobp->mo_alocpages = aidx;
71      mobp->mo_freepages = mobp->mo_maxpages - mobp->mo_alocpages;
72      return;
73
```

这些代码非常容易理解,我们就不再讨论了,无非是将内存管理核心数据结构的地址和数量放在其中,并计算了一些统计信息,这没有任何难度,相信你会轻松理解。

重点回顾

今天课程的重点工作是初始化我们设计的内存管理数据结构,在内存中建立它们的实例变量,我来为你梳理一下重点。

首先,我们从初始化 msadsc_t 结构开始,在内存中建立 msadsc_t 结构的实例变量,每个物理内存页面一个 msadsc_t 结构的实例变量。

然后是初始化 memarea_t 结构,在 msadsc_t 结构的实例变量之后,每个内存区一个 memarea_t 结构实例变量。

接着标记哪些 msadsc_t 结构对应的物理内存被内核占用了,这些被标记 msadsc_t 结构是不能纳入内存管理结构中去的。

最后,把所有的空闲 msadsc_t 结构按最大地址连续的形式组织起来,挂载到 memarea_t 结构下的 memdivmer t 结构中,对应的 dm mdmlielst 数组中。

不知道你是否想过,随着物理内存不断增加,msadsc_t 结构实例变量本身占用的内存空间就会增加,那你有办法降低 msadsc t 结构实例变量占用的内存空间吗?期待你的实现。

思考题

请问在 4GB 的物理内存的情况下, msadsc t 结构实例变量本身占用多大的内存空间?

欢迎你在留言区跟我交流互动,也希望你能把这节课分享给你的同事、朋友。

好,我是LMOS,我们下节课见!

分享给需要的人, Ta订阅后你可得 20 元现金奖励

心 赞 4 **2** 提建议

⑥ 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

16 | 划分土地(上):如何划分与组织内存? 上一篇

下一篇 18 | 划分土地(下):如何实现内存页的分配与释放?

更多学习推荐

₩ 极客时间 训练营

大厂面试必考100题

2021 最新版 | 算法篇

限量免费领取 ♀ 仅限前99名



精选留言 (5)



neohope

2021-06-17

一、稍微整理了一下流程:

init hal->init halmm->init memmgr //每个页对应一个msadsc t 结构体,循环填充msadsc t 结构体数组 ->init msadsc

//初始化三类memarea t , 硬件区、内核区、用户区...

展开 >

作者回复: 大神 6666





胡乱一猜~

msadsc_t 占用内存 = 4GB/4KB(页大小) * sizeof(msadsc_t)

作者回复: 是的





Feen

2021-07-09

基本的比例就是每1GB要占用10M的空间,还好不算太大。

展开٧

作者回复: 是的






! null

2021-07-09

接着,要给这个开始地址加上 0x1000,如此循环,直到其结束地址。 +0x1000是啥作用?

展开٧

作者回复: 一个页面大小 啊





老师你好,请问内存区结构初始化里面的memdivmer_t_init函数的最后一行为什么要执行bafhlst_t_init(&initp->dm_onemsalst, BAFH_STUS_ONEM, 0, 1UL);bafhlst_t结构体里面dm_onemsalst属性有什么作用吗

作者回复:对dm_onemsalst结构进行初始化啊

