一方面,如果在更新日志记录的过程中(图 7-12 中的步骤②)被强制切断电源,就只需丢弃日志区域的数据即可,数据本身依旧是开始处理前的状态,如图 7-13 所示。




图 7-13 利用日志防止不一致(1)

另一方面,如果在实际执行数据更新的过程中(图 7-12 中的步骤 ④)被强制切断电源,那么只需按照日志记录从头开始执行一遍操 作,即可完成文件系统的处理,如图 7-14 所示。




图 7-14 利用日志防止不一致 (2)

在这两种情况下,都能避免文件系统出现不一致的情况,且能恢复到处理前的状态,或者正常执行处理后的状态。

7.6 写时复制

在介绍写时复制如何防止发生不一致之前,首先需要介绍一下文件系统是如何收纳数据的。

在 ext4 和 XFS 等传统的文件系统上,文件一旦被创建,其位置原则上就不会再改变了。即便在更新文件内容时,也只会在外部存储器的同一位置写入新的数据,如图 7-15 所示。




图 7-15 非写时复制方式的文件系统更新处理

与此相对,在 Btrfs 等利用写时复制的文件系统上,创建文件后的每一次更新处理都会把数据写入不同的位置⁴,如图 7-16 所示。

4在图 7-16 中,为了便于说明,我们更新了整个文件,但实际上只有更新后的数据会被复制到别的位置。




图 7-16 写时复制方式的文件系统中的简单的更新处理

图 7-16 所示为更新单个文件时的情况,在执行作为原子操作的多个处理时,也同样是先把更新后的数据写入别的位置,然后替换旧的链接,如图 7-17 所示。




图 7-17 写时复制方式的文件系统中的复杂的更新处理

即使在执行步骤②时被强制切断电源,只要在重启后删除未处理完的数据,也就不会导致不一致的情况出现,如图 7-18 所示。

② 创建一个新的foo,并链接到hoge、huga和 bar

③ 重启后只需删除新的foo,即可恢复到执行更新前的一致状态

新的foo

新的foo

hoge huga bar

hoge huga bar

图 7-18 利用写时复制防止不一致

7.7 防止不了的情况

借助前面介绍的机制,近几年已经很少发生文件系统不一致的情况了,但是由文件系统的 Bug 导致的不一致问题依旧偶尔会发生。

7.8 文件系统不一致的对策

万一文件系统上出现了不一致的情况,要怎样应对呢?

一般的做法是定期备份文件系统,当发生文件系统不一致时,可以直接还原到最近备份的状态。

如果平常出于某些原因没有执行定期备份,可以利用各文件系统提供的恢复命令。

各文件系统提供的恢复命令都不一样,但是所有文件系统都会提供一个通用的 fsck 命令(在 ext4 上为 fsck.ext4,在 XFS 上为 xfs_repair,在 Btrfs 上为 btrfs check)。该命令有可能将文件系统还原到一致的状态。但笔者不太推荐使用 fsck,原因如下。

- 该命令会遍历整个文件系统,以检查文件系统的一致性,并修复不一致的地方,因此随着文件系统使用量的增加,运行时间也会不断增加。如果对一个非常大的文件系统执行该命令,将可能耗费几个小时甚至几天时间
- 耗费这么长时间进行的修复工作也经常以失败告终
- 即便修复成功,也不一定能恢复到用户期待的状态。说到底, fsck 命令也只是将发生数据不一致的文件系统强行改变到可以 挂载的状态而已。在这个过程中,一切不一致的数据与元数据都 将被强制删除,如图 7-19 所示




图 7-19 fsck 的处理

由于在使用 fsck 时会存在上述几个问题,所以最佳解决方案还是执行定期备份。

7.9 文件的种类

我们在前面提到了文件的两种类型:保存用户数据的普通文件,以及保存其他文件的目录。在Linux中还有一种文件,称为设备文件。

Linux 会将自身所处的硬件系统上几乎所有的设备呈现为文件形式⁵。因此在 Linux 上,设备如同文件一般,可以通过 open()、read()、write() 等系统调用进行访问。在需要执行设备特有的复杂操作时,就使用 ioctl() 系统调用。在通常情况下,只有 root 用户可以访问设备文件。

⁵网络适配器是例外,并不存在与之对应的文件。

虽然设备也存在很多种类,但 Linux 将以文件形式存在的设备分为两种类型,分别为字符设备与块设备。所有设备文件都保存在 /dev 目录下。通过设备文件的元数据中保存的以下信息,我们可以识别各个设备。

- 文件的种类(字符设备或块设备)
- 设备的主设备号
- 设备的次设备号

现在不需要在意主设备号与次设备号的区别。

接下来,让我们尝试列出 /dev 下的所有文件。

```
$ 1s -1 /dev
total 0
crw-rw-rw-1 root tty 5, 0 Dec 18 11:39 tty
...
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 Dec 17 09:49 sda
...
```

在 1s -1 的输出中,行首字母为 c 的是字符设备,为 b 的是块设备。第 5 个字段显示的是主设备号,紧接其后的第 6 个字段为次设备号。根据这些信息可以得知,devtty 是字符设备,而 devsda 是块设备。

接下来将逐一介绍这两种设备。

7.10 字符设备

字符设备虽然能执行读写操作,但是无法自行确定读取数据的位置。下面列出了几个比较具有代表性的字符设备。

- 终端
- 键盘
- 鼠标

其中,终端也分为很多种类,很难给出一个准确的定义,但现在只需将其理解为通过 bash 等 shell 程序执行命令的、充满字符的黑白画面或窗口即可。以终端为例,我们可以对其设备文件执行下列操作。

- write() 系统调用: 向终端输出数据
- read() 系统调用:从终端输入数据

下面来实际执行这些操作。首先需要寻找当前进程对应的终端,以及 该终端对应的设备文件。查看 ps ax 命令的输出结果中的第 2 个字 段,即可得知各个进程关联的终端。

可以看到,bash 关联的终端对应的设备文件名为 devpts/9。接着尝试向该文件写入一个字符串。

```
$ sudo su
# echo hello >devpts/9
hello
#
```

通过向终端写入字符串 hello(准确来说,是以设备文件为对象请求write()系统调用),即可在终端上输出该字符串。执行结果与echo hello 命令的执行结果一样,这是因为 echo 命令会把hello 写入标准输出,而 Linux 上的标准输出是指向终端的。

接下来,尝试对系统上的其他终端进行操作。首先在刚才的状态下再启动一个新的终端,然后再次执行 ps ax 命令。

从执行结果可知,第 2 个终端对应的设备文件名为 devpts/10。接下来,尝试向该文件写入一个字符串。

```
$ sudo su
# echo hello >devpts/10
#
```

在执行该命令后查看第 2 个终端,可以发现,这个终端上明明没有写入任何东西,却输出了在前一个终端上写入设备文件的字符串。

```
$ hello
```

现实中其实很少有应用程序会直接操作终端的设备文件,取而代之的是操作 Linux 提供的 shell 程序或者库。应用程序将利用它们提供的更易于使用的接口。通过上面的实验,笔者希望大家至少能明白,平时用惯了的 bash 上的操作都会在底层被转换成对设备文件的操作。

7.11 块设备

块设备除了能执行普通的读写操作以外,还能进行随机访问,比较具有代表性的块设备是 HDD 与 SSD 等外部存储器。只需像读写文件一样读写块设备的数据,即可访问外部存储器中指定的数据。

正如之前提到的那样,通常不会直接访问块设备,而是在设备上创建一个文件系统并将其挂载,然后通过文件系统进行访问,但在以下几种情况下,需要直接操作块设备。

- 更新分区表(利用 parted 命令等)
- 块设备级别的数据备份与还原(利用 dd 命令等)
- 创建文件系统(利用各文件系统的 mkfs 命令等)
- 挂载文件系统(利用 mount 命令等)
- fsck

下面,我们尝试直接对块设备进行操作。由此,大家将能看见文件系统的"真面目",而非平常使用的抽象为树状结构的状态。

首先,选择一个合适的分区,在上面创建一个 ext4 文件系统。

然后,挂载创建好的文件系统,并在上面创建一个文件,随意写入一些内容。

```
# mount devsdc7 mnt
# echo "hello world" >mnttestfile
```