**=**Q

下载APP



# 31 | 瞧一瞧Linux:如何获取所有设备信息?

2021-07-19 LMOS

《操作系统实战45讲》 课程介绍 >



讲述:陈晨

时长 16:39 大小 15.26M



你好,我是LMOS。

前面我们已经完成了 Cosmos 的驱动设备的建立,还写好了一个真实的设备驱动。

今天,我们就来看看 Linux 是如何管理设备的。我们将从 Linux 如何组织设备开始,然后研究设备驱动相关的数据结构,最后我们还是要一起写一个 Linux 设备驱动实例,这样才能真正理解它。

## 感受一下 Linux 下的设备信息




Linux 的设计哲学就是一切皆文件,各种设备在 Linux 系统下自然也是一个个文件。不过这个文件并不对应磁盘上的数据文件,而是对应着存在内存当中的设备文件。实际上,我

们对设备文件进行操作,就等同于操作具体的设备。

既然我们了解万事万物,都是从最直观的感受开始的,想要理解 Linux 对设备的管理,自然也是同样的道理。那么 Linux 设备文件在哪个目录下呢?其实现在我们在 /sys/bus 目录下,就可以查看所有的设备了。

Linux 用 BUS(总线)组织设备和驱动,我们在/sys/bus 目录下输入 tree 命令,就可以看到所有总线下的所有设备了,如下图所示。



Linux设备文件

上图中,显示了部分 Linux 设备文件,有些设备文件是链接到其它目录下文件,这不是重点,重点是你要在心中有这个目录层次结构,即总线目录下有设备目录,设备目录下是设备文件。

#### 数据结构

我们接着刚才的图往下说,我们能感觉到 Linux 的驱动模型至少有三个核心数据结构,分别是总线、设备和驱动,但是要像上图那样有层次化地组织它们,只有总线、设备、驱动这三个数据结构是不够的,还得有两个数据结构来组织它们,那就是 kobject 和 kset,下面我们就去研究它们。

#### kobject 与 kset

kobject 和 kset 是构成 /sys 目录下的目录节点和文件节点的核心,也是层次化组织总线、设备、驱动的核心数据结构, kobject、kset 数据结构都能表示一个目录或者文件节点。下面我们先来研究一下 kobject 数据结构,代码如下所示。

```
■ 复制代码
1 struct kobject {
                                   //名称,反映在sysfs中
      const char *name;
                                    //挂入kset结构的链表
      struct list_head entry;
      struct kobject
                       *parent;
                                    //指向父结构
                                    //指向所属的kset
      struct kset *kset;
      struct kobj_type *ktype;
7
      struct kernfs_node *sd;
                                    //指向sysfs文件系统目录项
      struct kref
                    kref;
                                    //引用计数器结构
8
      unsigned int state_initialized:1;//初始化状态
      unsigned int state_in_sysfs:1; //是否在sysfs中
10
      unsigned int state_add_uevent_sent:1;
11
      unsigned int state_remove_uevent_sent:1;
      unsigned int uevent_suppress:1;
13
14 };
```

每一个 kobject,都对应着 /sys 目录下(其实是 sysfs 文件系统挂载在 /sys 目录下)的一个目录或者文件,目录或者文件的名字就是 kobject 结构中的 name。

我们从 kobject 结构中可以看出,它挂载在 kset 下,并且指向了 kset,那 kset 是什么呢?我们来分析分析,它是 kobject 结构的容器吗?


其实是也不是,因为 kset 结构中本身又包含一个 kobject 结构,所以它既是 kobject 的容器,同时本身还是一个 kobject。kset 结构代码如下所示。

```
1 struct kset {
2    struct list_head list; //挂载kobject结构的链表
3    spinlock_t list_lock; //自旋锁
4    struct kobject kobj;//自身包含一个kobject结构
5    const struct kset_uevent_ops *uevent_ops;//暂时不关注
6 } __randomize_layout;
```

看到这里你应该知道了, kset 不仅仅自己是个 kobject, 还能挂载多个 kobject, 这说明 kset 是 kobject 的集合容器。在 Linux 内核中,至少有两个顶层 kset, 代码如下所示。

```
■ 复制代码
 1 struct kset *devices_kset;//管理所有设备
 2 static struct kset *bus_kset;//管理所有总线
 3 static struct kset *system_kset;
 4 int __init devices_init(void)
 5 {
       devices_kset = kset_create_and_add("devices", &device_uevent_ops, NULL);//
7
       return 0;
8 }
9 int __init buses_init(void)
11
       bus_kset = kset_create_and_add("bus", &bus_uevent_ops, NULL);//建立总线kset
       if (!bus_kset)
12
           return -ENOMEM;
       system_kset = kset_create_and_add("system", NULL, &devices_kset->kobj);//存
14
15
       if (!system_kset)
           return -ENOMEM;
16
      return 0;
17
18 }
```

我知道,你可能很难想象许多个 kset 和 kobject 在逻辑上形成的层次结构,所以我为你画了一幅图,你可以结合这张示意图理解这个结构。



kset与kobject

上图中展示了一个类似文件目录的结构,这正是 kset 与 kobject 设计的目标之一。kset 与 kobject 结构只是基础数据结构,但是仅仅只有它的话,也就只能实现这个层次结构,其它的什么也不能干,根据我们以往的经验可以猜出,kset 与 kobject 结构肯定是嵌入到更高级的数据结构之中使用,下面我们继续探索。

#### 总线

kset、kobject 结构只是开胃菜,这个基础了解了,我们还要回到研究 Linux 设备与驱动的正题上。我们之前说过了,Linux 用总线组织设备和驱动,由此可见总线是 Linux 设备的基础,它可以表示 CPU 与设备的连接,那么总线的数据结构是什么样呢?我们一起来看看。

Linux 把总线抽象成 bus\_type 结构,代码如下所示。

```
᠍ 复制代码
1 struct bus_type {
2
                   *name;//总线名称
      const char
      const char
                    *dev_name;//用于列举设备,如("foo%u", dev->id)
4
                        *dev_root;//父设备
      struct device
5
      const struct attribute_group **bus_groups;//总线的默认属性
6
      const struct attribute_group **dev_groups;//总线上设备的默认属性
      const struct attribute_group **drv_groups;//总线上驱动的默认属性
7
      //每当有新的设备或驱动程序被添加到这个总线上时调用
9
      int (*match)(struct device *dev, struct device_driver *drv);
      //当一个设备被添加、移除或其他一些事情时被调用产生uevent来添加环境变量。
10
11
      int (*uevent)(struct device *dev, struct kobj_uevent_env *env);
12
      //当一个新的设备或驱动程序添加到这个总线时被调用,并回调特定驱动程序探查函数,以初始化匹
13
      int (*probe)(struct device *dev);
      //将设备状态同步到软件状态时调用
15
      void (*sync_state)(struct device *dev);
      //当一个设备从这个总线上删除时被调用
16
17
      int (*remove)(struct device *dev);
      //当系统关闭时被调用
18
19
      void (*shutdown)(struct device *dev);
      //调用以使设备重新上线(在下线后)
20
      int (*online)(struct device *dev);
21
22
      //调用以使设备离线,以便热移除。可能会失败。
23
      int (*offline)(struct device *dev);
      //当这个总线上的设备想进入睡眠模式时调用
24
25
      int (*suspend)(struct device *dev, pm_message_t state);
      //调用以使该总线上的一个设备脱离睡眠模式
26
27
      int (*resume)(struct device *dev);
      //调用以找出该总线上的一个设备支持多少个虚拟设备功能
28
29
      int (*num_vf)(struct device *dev);
      //调用以在该总线上的设备配置DMA
30
31
      int (*dma configure)(struct device *dev);
32
      //该总线的电源管理操作,回调特定的设备驱动的pm-ops
33
      const struct dev_pm_ops *pm;
      //此总线的IOMMU具体操作,用于将IOMMU驱动程序实现到总线上
35
      const struct iommu_ops *iommu_ops;
      //驱动核心的私有数据,只有驱动核心能够接触这个
36
      struct subsys_private *p;
38
      struct lock_class_key lock_key;
      //当探测或移除该总线上的一个设备时,设备驱动核心应该锁定该设备
39
      bool need_parent_lock;
40
41 };
```

可以看出,上面代码的 bus\_type 结构中,包括总线名字、总线属性,还有操作该总线下所有设备通用操作函数的指针,其各个函数的功能我在代码注释中已经写清楚了。

从这一点可以发现,**总线不仅仅是组织设备和驱动的容器,还是同类设备的共有功能的抽象层。**下面我们来看看 subsys\_private,它是总线的驱动核心的私有数据,其中有我们想知道的秘密,代码如下所示。

```
■ 复制代码
1 //通过kobject找到对应的subsys_private
2 #define to_subsys_private(obj) container_of(obj, struct subsys_private, subsys
3 struct subsys_private {
      struct kset subsys; //定义这个子系统结构的kset
      struct kset *devices_kset;//该总线的"设备"目录,包含所有的设备
5
      struct list_head interfaces;//总线相关接口的列表
7
      struct mutex mutex; //保护设备,和接口列表
      struct kset *drivers_kset;//该总线的"驱动"目录,包含所有的驱动
9
      struct klist klist_devices;//挂载总线上所有设备的可迭代链表
      struct klist klist_drivers;//挂载总线上所有驱动的可迭代链表
10
      struct blocking_notifier_head bus_notifier;
12
      unsigned int drivers_autoprobe:1;
      struct bus_type *bus;
                           //指向所属总线
13
      struct kset glue_dirs;
15
      struct class *class;//指向这个结构所关联类结构的指针
16 };
```

看到这里,你应该明白 kset 的作用了,我们通过 bus\_kset 可以找到所有的 kset,通过 kset 又能找到 subsys\_private,再通过 subsys\_private 就可以找到总线了,也可以找到该总线上所有的设备与驱动。

#### 设备

虽然 Linux 抽象出了总线结构,但是 Linux 还需要表示一个设备,下面我们来探索 Linux 是如何表示一个设备的。

其实,在 Linux 系统中设备也是一个数据结构,里面包含了一个设备的所有信息。代码如下所示。

```
1 struct device {
2   struct kobject kobj;
3   struct device *parent;//指向父设备
4   struct device_private *p;//设备的私有数据
5   const char *init_name; //设备初始化名字
6   const struct device_type *type;//设备类型
7   struct bus_type *bus; //指向设备所属总线
```

```
struct device_driver *driver; / /指向设备的驱动
9
      void *platform_data;//设备平台数据
                 *driver_data;//设备驱动的私有数据
10
      void
      struct dev_links_info links;//设备供应商链接
11
12
      struct dev_pm_info power;//用于设备的电源管理
13
      struct dev_pm_domain
                           *pm_domain;//提供在系统暂停时执行调用
14
   #ifdef CONFIG_GENERIC_MSI_IRQ
15
      struct list_head msi_list;//主机的MSI描述符链表
16 #endif
17
      struct dev_archdata archdata;
18
      struct device_node *of_node; //用访问设备树节点
19
      struct fwnode_handle
                           *fwnode; //设备固件节点
20
      dev_t
                    devt; //用于创建sysfs "dev"
21
      u32
                id; //设备实例id
22
      spinlock_t
                  devres_lock;//设备资源链表锁
23
      struct list_head
                       devres_head;//设备资源链表
      struct class
24
                        *class;//设备的类
25
      const struct attribute_group **groups; //可选的属性组
26
      void (*release)(struct device *dev);//在所有引用结束后释放设备
27
      struct iommu_group *iommu_group;//该设备属于的IOMMU组
28
      struct dev_iommu
                       *iommu;//每个设备的通用IOMMU运行时数据
29 };
```

device 结构很大,这里删除了我们不需要关心的内容。另外,我们看到 device 结构中同样包含了 kobject 结构,这使得设备可以加入 kset 和 kobject 组建的层次结构中。 device 结构中有总线和驱动指针,这能帮助设备找到自己的驱动程序和总线。

#### 驱动

有了设备结构,还需要有设备对应的驱动,Linux是如何表示一个驱动的呢?同样也是一个数据结构,其中包含了驱动程序的相关信息。其实在 device 结构中我们就看到了,就是 device driver 结构,代码如下。

```
■ 复制代码
1 struct device_driver {
      const char *name;//驱动名称
2
      struct bus_type
                       *bus;//指向总线
4
      struct module
                        *owner;//模块持有者
5
      const char *mod_name;//用于内置模块
      bool suppress_bind_attrs;//禁用通过sysfs的绑定/解绑
6
7
      enum probe_type probe_type;//要使用的探查类型(同步或异步)
8
      const struct of_device_id *of_match_table;//开放固件表
9
      const struct acpi_device_id *acpi_match_table;//ACPI匹配表
      //被调用来查询一个特定设备的存在
10
11
      int (*probe) (struct device *dev);
```

```
//将设备状态同步到软件状态时调用
      void (*sync_state)(struct device *dev);
13
      //当设备被从系统中移除时被调用,以便解除设备与该驱动的绑定
14
      int (*remove) (struct device *dev);
      //关机时调用,使设备停止
16
17
      void (*shutdown) (struct device *dev);
      //调用以使设备进入睡眠模式,通常是进入一个低功率状态
18
19
      int (*suspend) (struct device *dev, pm_message_t state);
20
      //调用以使设备从睡眠模式中恢复
21
      int (*resume) (struct device *dev);
22
      //默认属性
23
      const struct attribute_group **groups;
24
      //绑定设备的属性
25
      const struct attribute_group **dev_groups;
      //设备电源操作
27
      const struct dev_pm_ops *pm;
28
      //当sysfs目录被写入时被调用
29
      void (*coredump) (struct device *dev);
30
      //驱动程序私有数据
      struct driver_private *p;
31
32 };
33 struct driver_private {
34
      struct kobject kobj;
      struct klist klist_devices;//驱动管理的所有设备的链表
      struct klist_node knode_bus;//加入bus链表的节点
36
37
      struct module_kobject *mkobj;//指向用kobject管理模块节点
38
      struct device_driver *driver;//指向驱动本身
39 } •
```

在 device\_driver 结构中,包含了驱动程序的名字、驱动程序所在模块、设备探查和电源相关的回调函数的指针。在 driver\_private 结构中同样包含了 kobject 结构,用于组织所有的驱动,还指向了驱动本身,你发现没有,bus\_type 中的 subsys\_private 结构的机制如出一辙。

#### 文件操作函数

前面我们学习的都是 Linux 驱动程序的核心数据结构,我们很少用到,只是为了让你了解最基础的原理。

其实,在 Linux 系统中提供了更为高级的封装, Linux 将设备分成几类分别是:字符设备、块设备、网络设备以及杂项设备。具体情况你可以参考我后面梳理的图表。

设备类型	描述&举例
字符设备	以字节流形式被访问的设备,比如字符终端和串口设备
块设备	以数据块形式被访问的设备,比如硬盘、光盘等
网络设备	主机与主机之间进行数据交换的设备
杂项设备	一些不符合 Linux 预先确定的字符设备,划分为杂项设备

₩ 极客时间

设备类型一览表

这些类型的设备的数据结构,都会直接或者间接包含基础的 device 结构,我们以杂项设备为例子研究一下,Linux 用 miscdevice 结构表示一个杂项设备,代码如下。

```
struct miscdevice {
    int minor;//设备号
    const char *name;//设备名称
    const struct file_operations *fops;//文件操作函数结构
    struct list_head list;//链表
    struct device *parent;//指向父设备的device结构
    struct device *this_device;//指向本设备的device结构
    const struct attribute_group **groups;
    const char *nodename;//节点名字
    umode_t mode;//访问权限
    };
```

miscdevice 结构就是一个杂项设备,它一般在驱动程序代码文件中静态定义。我们清楚地看见有个 this\_device 指针,它指向下层的、属于这个杂项设备的 device 结构。

但是这里重点是 file\_operations 结构,设备一经注册,就会在 sys 相关的目录下建立设备对应的文件结点,对这个文件结点打开、读写等操作,最终会调用到驱动程序对应的函数,而对应的函数指针就保存在 file operations 结构中,我们现在来看看这个结构。

```
1 struct file_operations {
2 struct module *owner;//所在的模块
```

```
loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);//调整读写偏移
ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);//读
ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);//
int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);//映射
int (*open) (struct inode *, struct file *);//打开
int (*flush) (struct file *, fl_owner_t id);//刷新
int (*release) (struct inode *, struct file *);//关闭
randomize lavout:
```

file\_operations 结构中的函数指针有 31 个,我删除了我们不熟悉的函数指针,我们了解原理,不需要搞清楚所有函数指针的功能。

那么, Linux 如何调用到这个 file\_operations 结构中的函数呢?我以打开操作为例给你讲讲, Linux 的打开系统调用接口会调用 filp\_open 函数, filp\_open 函数的调用路径如下所示。

```
■ 复制代码
 1 //filp_open
2 //file_open_name
3 //do_filp_open
4 //path_openat
5 static int do_o_path(struct nameidata *nd, unsigned flags, struct file *file)
7
       struct path path;
       int error = path_lookupat(nd, flags, &path);//解析文件路径得到文件inode节点
9
       if (!error) {
10
           audit_inode(nd->name, path.dentry, 0);
           error = vfs_open(&path, file);//vfs层打开文件接口
11
           path_put(&path);
12
13
14
       return error;
15 }
int vfs_open(const struct path *path, struct file *file)
17 {
       file->f_path = *path;
18
       return do_dentry_open(file, d_backing_inode(path->dentry), NULL);
19
20 }
21 static int do_dentry_open(struct file *f, struct inode *inode,int (*open)(stru
22 {
23
       //略过我们不想看的代码
       f->f_op = fops_get(inode->i_fop);//获取文件节点的file_operations
24
25
       if (!open)//如果open为空则调用file_operations结构中的open函数
26
           open = f->f_op->open;
27
       if (open) {
28
           error = open(inode, f);
29
       //略过我们不想看的代码
```

```
31 return 0;
32 }
```

看到这里,我们就知道了,file\_operations 结构的地址存在一个文件的 inode 结构中。在 Linux 系统中,都是用 inode 结构表示一个文件,不管它是数据文件还是设备文件。

到这里,我们已经清楚了文件操作函数以及它的调用流程。

#### 驱动程序实例

我们想要真正理解 Linux 设备驱动,最好的方案就是写一个真实的驱动程序实例。下面我们一起应用前面的基础,结合 Linux 提供的驱动程序开发接口,一起实现一个真实驱动程序。

这个驱动程序的主要工作,就是获取所有总线和其下所有设备的名字。为此我们需要先了解驱动程序的整体框架,接着建立我们总线和设备,然后实现驱动程序的打开、关闭,读写操作函数,最后我们写个应用程序,来测试我们的驱动程序。

#### 驱动程序框架

Linux 内核的驱动程序是在一个可加载的内核模块中实现,可加载的内核模块只需要两个函数和模块信息就行,但是我们要在模块中实现总线和设备驱动,所以需要更多的函数和数据结构,它们的代码如下。

```
#define DEV_NAME "devicesinfo"

#define BUS_DEV_NAME "devicesinfobus"

static int misc_find_match(struct device *dev, void *data)

function of the printk(KERN_EMERG "device name is:%s\n", dev->kobj.name);

return 0;

}

//对应于设备文件的读操作函数

static ssize_t misc_read (struct file *pfile, char __user *buff, size_t size,

printk(KERN_EMERG "line:%d,%s is call\n",__LINE__,__FUNCTION__);

return 0;

//对应于设备文件的写操作函数

static ssize_t misc_write(struct file *pfile, const char __user *buff, size_t size,

//对应于设备文件的写操作函数

static ssize_t misc_write(struct file *pfile, const char __user *buff, size_t size,
```

```
17 {
      printk(KERN_EMERG "line:%d,%s is call\n",__LINE__,__FUNCTION__);
19
      return 0;
20 }
21 //对应于设备文件的打开操作函数
22 static int misc_open(struct inode *pinode, struct file *pfile)
23 {
24
      printk(KERN_EMERG "line:%d,%s is call\n",__LINE__,__FUNCTION__);
25
      return 0;
26 }
27 //对应于设备文件的关闭操作函数
28 static int misc_release(struct inode *pinode, struct file *pfile)
30
      printk(KERN_EMERG "line:%d,%s is call\n",__LINE__,__FUNCTION__);
      return 0;
32 }
33
34 static int devicesinfo_bus_match(struct device *dev, struct device_driver *dri
36
          return !strncmp(dev->kobj.name, driver->name, strlen(driver->name));
37 }
38 //对应于设备文件的操作函数结构
39 static const struct file_operations misc_fops = {
      .read
               = misc_read,
      .write = misc_write,
41
      .release = misc_release,
43
      .open = misc_open,
44 };
45 //misc设备的结构
46 static struct miscdevice misc_dev = {
      .fops = &misc_fops, //设备文件操作方法
47
48
      .minor = 255,
                                 //次设备号
49
      .name = DEV_NAME,
                                  //设备名/dev/下的设备节点名
50 };
51 //总线结构
52 struct bus_type devicesinfo_bus = {
          .name = BUS_DEV_NAME, //总线名字
53
          .match = devicesinfo_bus_match, //总线match函数指针
55 };
56 //内核模块入口函数
57 static int __init miscdrv_init(void)
58 {
      printk(KERN_EMERG "INIT misc\n");
59
60
     return 0;
61 }
62 //内核模块退出函数
63 static void __exit miscdrv_exit(void)
64 {
65
      printk(KERN_EMERG "EXIT, misc\n");
66 }
67 module_init(miscdrv_init);//申明内核模块入口函数
68 module_exit(miscdrv_exit);//申明内核模块退出函数
```

```
69 MODULE_LICENSE("GPL");//模块许可
70 MODULE_AUTHOR("LMOS");//模块开发者
```

一个最简单的驱动程序框架的内核模块就写好了,该有的函数和数据结构都有了,那些数据结构都是静态定义的,它们的内部字段我们在前面也已经了解了。这个模块一旦加载就会执行 miscdrv\_exit 函数。

#### 建立设备

Linux 系统也提供了很多专用接口函数,用来建立总线和设备。下面我们先来建立一个总线,然后在总线下建立一个设备。

首先来说说建立一个总线, Linux 系统提供了一个 bus\_register 函数向内核注册一个总线, 相当于建立了一个总线, 我们需要在 miscdrv\_init 函数中调用它, 代码如下所示。

```
1 static int __init miscdrv_init(void)
2 {
3     printk(KERN_EMERG "INIT misc\n");
4     busok = bus_register(&devicesinfo_bus);//注册总线
5     return 0;
6 }
```

bus\_register 函数会在系统中注册一个总线,所需参数就是总线结构的地址 (&devicesinfo\_bus),返回非 0 表示注册失败。现在我们来看看,在 bus\_register 函数中都做了些什么事情,代码如下所示。

```
■ 复制代码
1 int bus_register(struct bus_type *bus)
3
       int retval;
4
       struct subsys_private *priv;
       //分配一个subsys_private结构
5
       priv = kzalloc(sizeof(struct subsys_private), GFP_KERNEL);
7
       //bus_type和subsys_private结构互相指向
       priv->bus = bus;
8
       bus->p = priv;
10
       //把总线的名称加入subsys_private的kobject中
       retval = kobject_set_name(&priv->subsys.kobj, "%s", bus->name);
11
12
       priv->subsys.kobj.kset = bus_kset;//指向bus_kset
```

```
//把subsys_private中的kset注册到系统中
       retval = kset_register(&priv->subsys);
14
       //建立总线的文件结构在sysfs中
15
       retval = bus_create_file(bus, &bus_attr_uevent);
16
       //建立subsys_private中的devices和drivers的kset
17
18
       priv->devices_kset = kset_create_and_add("devices", NULL,
19
                           &priv->subsys.kobj);
20
       priv->drivers_kset = kset_create_and_add("drivers", NULL,
21
                           &priv->subsys.kobj);
22
       //建立subsys_private中的devices和drivers链表,用于属于总线的设备和驱动
23
       klist_init(&priv->klist_devices, klist_devices_get, klist_devices_put);
       klist_init(&priv->klist_drivers, NULL, NULL);
24
25
       return 0;
26 }
```

我删除了很多你不用关注的代码,看到这里,你应该知道总线是怎么通过 subsys\_private 把设备和驱动关联起来的(通过 bus\_type 和 subsys\_private 结构互相指向),下面我们看看怎么建立设备。我们这里建立一个 misc 杂项设备。misc 杂项设备需要定一个数据结构,然后调用 misc 杂项设备注册接口函数,代码如下。

```
■ 复制代码
1 #define DEV NAME "devicesinfo"
2 static const struct file_operations misc_fops = {
      .read = misc_read,
              = misc_write,
      .write
      .release = misc_release,
      .open = misc_open,
6
7 };
8 static struct miscdevice misc_dev = {
                               //设备文件操作方法
       .fops = &misc fops,
10
      .minor = 255,
                                  //次设备号
                                  //设备名/dev/下的设备节点名
       .name = DEV_NAME,
11
12 };
13 static int __init miscdrv_init(void)
14 {
15
      misc_register(&misc_dev);//注册misc杂项设备
16
      printk(KERN_EMERG "INIT misc busok\n");
      busok = bus_register(&devicesinfo_bus);//注册总线
17
18
      return 0;
19 }
```

上面的代码中,静态定义了 miscdevice 结构的变量 misc\_dev, miscdevice 结构我们在前面已经了解过了,最后调用 misc register 函数注册了 misc 杂项设备。

misc\_register 函数到底做了什么,我们一起来看看,代码如下所示。

```
■ 复制代码
 1 int misc_register(struct miscdevice *misc)
 2
  {
 3
       dev_t dev;
 4
       int err = 0;
 5
       bool is_dynamic = (misc->minor == MISC_DYNAMIC_MINOR);
 6
       INIT_LIST_HEAD(&misc->list);
 7
       mutex_lock(&misc_mtx);
8
       if (is_dynamic) {//minor次设备号如果等于255就自动分配次设备
9
           int i = find_first_zero_bit(misc_minors, DYNAMIC_MINORS);
           if (i >= DYNAMIC_MINORS) {
10
               err = -EBUSY;
12
               goto out;
13
14
           misc->minor = DYNAMIC_MINORS - i - 1;
15
           set_bit(i, misc_minors);
       } else {//否则检查次设备号是否已经被占有
16
17
           struct miscdevice *c;
18
           list_for_each_entry(c, &misc_list, list) {
               if (c->minor == misc->minor) {
19
20
                   err = -EBUSY;
21
                   goto out;
22
23
           }
24
25
       dev = MKDEV(MISC_MAJOR, misc->minor);//合并主、次设备号
       //建立设备
26
27
       misc->this_device =
28
           device_create_with_groups(misc_class, misc->parent, dev,
29
                         misc, misc->groups, "%s", misc->name);
       //把这个misc加入到全局misc_list链表
30
31
       list_add(&misc->list, &misc_list);
32
    out:
33
       mutex_unlock(&misc_mtx);
34
       return err;
35 }
```

可以看出, misc\_register 函数只是负责分配设备号,以及把 miscdev 加入链表,真正的核心工作由 device\_create\_with\_groups 函数来完成,代码如下所示。

```
目复制代码

1 struct device *device_create_with_groups(struct class *class,

2 struct device *parent, dev_t devt,void *drvdata,const str

3 {
```

```
va_list vargs;
       struct device *dev;
 5
       va_start(vargs, fmt);
       dev = device_create_groups_vargs(class, parent, devt, drvdata, groups,fmt,
 7
 8
       va_end(vargs);
9
       return dev;
10
  }
  struct device *device_create_groups_vargs(struct class *class, struct device *
12 {
13
       struct device *dev = NULL;
14
       int retval = -ENODEV;
15
       dev = kzalloc(sizeof(*dev), GFP_KERNEL);//分配设备结构的内存空间
16
       device_initialize(dev);//初始化设备结构
17
       dev->devt = devt;//设置设备号
       dev->class = class;//设置设备类
19
       dev->parent = parent;//设置设备的父设备
20
       dev->groups = groups;///设置设备属性
       dev->release = device_create_release;
22
       dev_set_drvdata(dev, drvdata);//设置miscdev的地址到设备结构中
23
       retval = kobject_set_name_vargs(&dev->kobj, fmt, args);//把名称设置到设备的ko
       retval = device_add(dev);//把设备加入到系统中
25
       if (retval)
26
           goto error;
       return dev;//返回设备
28 error:
29
       put_device(dev);
       return ERR_PTR(retval);
30
31 }
```

到这里, misc 设备的注册就搞清楚了, 下面我们来测试一下看看结果, 看看 Linux 系统是不是多了一个总线和设备。

你可以在本课程的代码目录中,执行 make 指令,就会产生一个 miscdvrv.ko 内核模块文件,我们把这个模块文件加载到 Linux 系统中就行了。

为了看到效果,我们还必须要做另一件事情。 在终端中用 sudo cat /proc/kmsg 指令读取 /proc/kmsg 文件,该文件是内核 prink 函数输出信息的文件。指令如下所示。

■ 复制代码

```
1 #第一步在终端中执行如下指令
2 sudo cat /proc/kmsg
3 #第二步在另一个终端中执行如下指令
4 make
5 sudo insmod miscdrv.ko
6 #不用这个模块了可以用以下指令卸载
7 sudo rmmod miscdrv.ko
```

insmod 指令是加载一个内核模块,一旦加载成功就会执行 miscdrv\_init 函数。如果不出意外,你在终端中会看到如下图所示的情况。



驱动测试

这说明我们设备已经建立了,你应该可以在 /dev 目录看到一个 devicesinfo 文件,同时你在 /sys/bus/ 目录下也可以看到一个 devicesinfobus 文件。这就是我们建立的设备和总线的文件节点的名称。

#### 打开、关闭、读写函数

建立了设备和总线,有了设备文件节点,应用程序就可以打开、关闭以及读写这个设备文件了。

虽然现在确实可以操作设备文件了,只不过还不能完成任何实际功能,因为我们只是写好了框架函数,所以我们下面就去写好并填充这些框架函数,代码如下所示。

```
1 //打开
2 static int misc_open(struct inode *pinode, struct file *pfile)
3 {
4 printk(KERN_EMERG "line:%d,%s is call\n",__LINE__,__FUNCTION__);//打印这个函
5 return 0;
```

以上三个函数,仍然没干什么实际工作,就是打印该函数所在文件的行号和名称,然后返回 0 就完事了。回到前面,我们的目的是要获取 Linux 中所有总线上的所有设备,所以在读函数中来实现是合理的。

具体实现的代码如下所示。

```
■ 复制代码
 1 #define to_subsys_private(obj) container_of(obj, struct subsys_private, subsys
 2 struct kset *ret_buskset(void)
 3 {
 4
       struct subsys_private *p;
 5
       if(busok)
 6
           return NULL;
 7
       if(!devicesinfo_bus.p)
           return NULL;
 8
       p = devicesinfo_bus.p;
9
       if(!p->subsys.kobj.kset)
10
           return NULL;
11
12
       //返回devicesinfo_bus总线上的kset,正是bus_kset
       return p->subsys.kobj.kset;
13
14 }
15 static int misc_find_match(struct device *dev, void *data)
16 {
17
       struct bus_type* b = (struct bus_type*)data;
       printk(KERN_EMERG "%s--->device name is:%s\n", b->name, dev->kobj.name);/
18
19
       return 0;
20 }
21 static ssize_t misc_read (struct file *pfile, char __user *buff, size_t size,
22 {
23
       struct kobject* kobj;
24
       struct kset* kset;
25
       struct subsys_private* p;
26
       kset = ret_buskset();//获取bus_kset的地址
```

```
if(!kset)
28
           return 0;
       printk(KERN_EMERG "line:%d,%s is call\n",__LINE__,__FUNCTION__);//打印这个函
29
       //扫描所有总线的kobject
30
31
       list_for_each_entry(kobj, &kset->list, entry)
32
33
           p = to_subsys_private(kobj);
34
           printk(KERN_EMERG "Bus name is:%s\n",p->bus->name);
35
           //遍历具体总线上的所有设备
           bus_for_each_dev(p->bus, NULL, p->bus, misc_find_match);
36
37
38
       return 0;
39 1
```

正常情况下,我们是不能获取 bus\_kset 地址的,它是所有总线的根,包含了所有总线的 kobject, Linux 为了保护 bus\_kset,并没有在 bus\_type 结构中直接包含 kobject,而是让总线指向一个 subsys\_private 结构,在其中包含了 kobject 结构。

所以,我们要注册一个总线,这样就能拔出萝卜带出泥,得到 bus\_kset,根据它又能找到所有 subsys\_private 结构中的 kobject,接着找到 subsys\_private 结构,反向查询到 bus type 结构的地址。

然后调用 Linux 提供的 bus\_for\_each\_dev 函数,就可以遍历一个总线上的所有设备,它每遍历到一个设备,就调用一个函数,这个函数是用参数的方式传给它的,在我们代码中就是 misc find match 函数。

在调用 misc\_find\_match 函数时,会把一个设备结构的地址和另一个指针作为参数传递进来。最后就能打印每个设备的名称了。

#### 测试驱动

驱动程序已经写好,加载之后会自动建立设备文件,但是驱动程序不会主动工作,我们还需要写一个应用程序,对设备文件进行读写,才能测试驱动。我们这里这个驱动对打开、关闭、写操作没有什么实际的响应,但是只要一读就会打印所有设备的信息了。

下面我们来写好这个应用,代码如下所示。

■ 复制代码

```
1 #include <stdio.h>
```

<sup>2 #</sup>include <stdlib.h>

```
3 #include <string.h>
4 #include <unistd.h>
5 #include <sys/types.h>
6 #include <sys/stat.h>
7 #include <fcntl.h>
8 #define DEV_NAME "/dev/devicesinfo"
9 int main(void)
10 {
11
       char buf[] = \{0, 0, 0, 0\};
12
       int fd;
13
      //打开设备文件
       fd = open(DEV_NAME, O_RDWR);
       if (fd < 0) {</pre>
15
16
           printf("打开:%s 失败!\n", DEV_NAME);
17
18
       //写数据到内核空间
19
      write(fd, buf, 4);
       //从内核空间中读取数据
21
       read(fd, buf, 4);
       //关闭设备,也可以不调用,程序关闭时系统自动调用
22
23
       close(fd);
24
      return 0;
25 }
```

你可以这样操作:切换到本课程的代码目录 make 一下,然后加载 miscdrv.ko 模块,最后在终端中执行 sudo ./app,就能在另一个已经执行了 sudo cat /proc/kmsg 的终端中,看到后面图片这样形式的数据。

```
lmos@lmos-PC: ~/手把手写操作系统/les···
                                   lmos@lmos-PC: ~/手把手写操作系统/les··◎
```

获取设备名称

上图是我系统中总线名和设备名,你的计算机上可能略有差异,因为我们的计算机硬件可能不同,所以有差异是正常的,不必奇怪。

#### 重点回顾

尽管 Linux 驱动模型异常复杂,我们还是以最小的成本,领会了 Linux 驱动模型设计的要点,还动手写了个小小的驱动程序。现在我来为你梳理一下这节课的重点。

首先,我们通过查看 sys 目录下的文件层次结构,直观感受了一下 Linux 系统的总线、设备、驱动是什么情况。

然后,我们了解一些重要的数据结构,它们分别是总线、驱动、设备、文件操作函数结构,还有非常关键的 kset 和 kobject,这两个结构一起组织了总线、设备、驱动,最终形成了类目录文件这样的层次结构。

最后,我们建立一个驱动程序实例,从驱动程序框架开始,我们了解如何建立一个总线和设备,编写了对应的文件操作函数,在读操作函数中实现扫描了所有总线上的所有设备,并打印总线名称和设备名称,还写了个应用程序进行了测试,检查有没有达到预期的功能。

如果你对 Linux 是怎么在总线上注册设备和驱动,又对驱动和设备怎么进行匹配感兴趣的话,也可以自己阅读 Linux 内核代码,其中有很多驱动实例,你可以研究和实验,动手和动脑相结合,我相信你一定可以搞清楚的。

#### 思考题

为什么无论是我们加载 miscdrv.ko 内核模块,还是运行 app 测试,都要在前面加上 sudo 呢?

欢迎你在留言区记录你的学习收获,也欢迎你把这节课分享给你身边的小伙伴,一起拿下 Linux 设备驱动的内容。

我是 LMOS, 我们下节课见!

分享给需要的人, Ta订阅后你可得 20 元现金奖励

**△** 赞 0 **△** 提建议

© 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 30 | 部门响应:设备如何处理内核I/O包?

用厂以争 | 以以凹凹 、和以件 、以上往则

# 更多学习推荐

# № 极客时间 | 训练营

# 大厂面试必考100题

2021 最新版 | 算法篇

限量免费领取 ♀ 仅限前99名



### 精选留言 (2)





2021-07-19

在Linux系统中, sudo可以获取超级用户的权利, 它之后的命令可以在内核态下进行工 作。

而加载miscdrv.ko模块和app测试都需要在内核态下进行。

展开~

作者回复: 是的







#### pedro

2021-07-19

加载内核模块,使用内核驱动,得 sudo 权限 展开~

作者回复: 哈哈 这问题又太简单了



